# Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Высшая школа интеллектуальных систем и суперкомпьютерных технологий

# Отчет по лабораторной работе №2

Тема: Машина EDSAC

Вариант 16

Выполнил студент гр. 3530901/90002		П. В. Рубинова
	(подпись)	
Руководитель	(подпись)	Д. С. Степанов
		_"2021 г

Санкт-Петербург

#### Постановка задачи:

- 1. Разработать программу для EDSAC, реализующую определенную вариантом задания функциональность, и предполагающую загрузчик Initial Orders 1. Массив (массивы) данных и другие параметры (преобразуемое число, длина массива, параметр статистики и пр.) располагаются в памяти по фиксированным адресам.
- 2. Выделить определенную вариантом задания функциональность в замкнутую (closed) подпрограмму, разработать вызывающую ее тестовую программу. Использовать возможности загрузчика Initial Orders 2. Адрес обрабатываемого массива данных и другие параметры передавать через ячейки памяти с фиксированными адресами.

#### Формулировка задачи:

Определение максимального простого числа, не превышающего заданное число N, методом решета Эратосфена (используется рабочий массив длины не более N).

#### Теория:

Решето Эратосфена — алгоритм нахождения всех простых чисел до некоторого целого числа N, который приписывают древнегреческому математику Эратосфену Киренскому.

В данном случае решето подразумевает фильтрацию всех чисел за исключением простых. По мере обработки массива чисел нужные числа (простые) остаются, а ненужные (составные) исключаются.

### Программа, предполагающая загрузчик Initial Orders 1

В ячейках [97] – [106] располагается массив, заполненный единицами.

Проход по массиву осуществляется во внешнем цикле 1 в ячейках [42] – [86]. Внутренний цикл 2, в котором помечаем числа кратные встреченному простому числу, располагается в ячейках [69] – [84].

Результат работы программы располагается в ячейке [96].

#### Алгоритм работы:

Изначально все числа в массиве равны единице, то есть помечены как простые. Проходя по массиву и встречая простое число N, мы записываем его в результат, а после заходим во внутренний цикл, в котором помечаем кратные N числа как составные. В конечном итоге результатом будет последнее встреченное простое число.

# Текст программы:

T 107 K

[32] Z 0 D [Точка останова для отладки]

[33]T 0 S [Очищаем аккумулятор]

[34]А 94 S [Загружаем в аккумулятор длину массива]

[35]Т 0 S [Кладем ее в нулевую ячейку]

[36] А 95 S [Загружаем в аккумулятор адрес нулевого элемента массива]

[37]L 0 L [Сдвигаем его на 1 разряд влево, для того, чтобы загрузить в него инструкцию]

[38]Т 1 S [Кладем его в первую ячейку]

[39]А 1 S [Загружаем в аккумулятор адрес нулевого элемента массива]
[40]А 92 [А 0 S] S [Прибавляем код инструкции с нулевым полем адреса]
[41]Т 54 [r2] S [Запись сформированной инструкции]

[Цикл 1:-----]

[42]А 0 Ѕ [Загружаем число элементов массива]

[43]U 91 S [Обновляем число необработанных элементов во внутреннем цикле]

[44] S 88 S [Вычитаем значение счетчика]

[45]G 87 S [Если в аккумуляторе отрицательное значение, массив прочитан -> конец]

[46]Т 1023 S [Очищаем аккумулятор]

[47] А 88 S [Загружаем значение счетчика в аккумулятор \ Увеличиваем]

[48] А 89 S [Прибавляем единицу в аккумулятор | значение счетчика]

[49]Т 88 S [Загружаем увеличенный на 1 счетчик обратно / на единицу]

[50] А 89 S [Загружаем единицу в аккумулятор \]

[51] L 0 L [Сдвигаем на 1 разряд влево Перемещаемся на следующий]

[52] А 54 S [Загружаем команду r2 в аккумулятор | элемент массива]

[53]Т 54 S [Загружаем обновленную команду r2 /]

[54 <r2>]А 1 S [Загружаем в аккумулятор значения из ячейки N]

[55]S 89 S [Вычитаем 1]

[56]G 84 S [Если в аккумуляторе отрицательное значение, то число составное]

[57]Т 1023 S [Очищаем аккумулятор]

[58] А 88 S [Загружаем значение счетчика в аккумулятор]

[59]U 96 S [Кладем его в Результат, так как значение массива >0]

[60]S 89 S [Вычитаем 1

[61] L 0 L [Сдвигаем на 1 разряд влево Формируем]

[62] А 1 S [Загружаем расположение 1 элемента массива в аккумулятор | текущий адрес]

\]

[63]U 90 S [Загружаем получившееся значение в текущий адрес / ]

[64] А 92 [А 0 S] S [Прибавляем код инструкции с нулевым полем адреса]

[65]Т 73 [r1] S [Записываем получившуюся инструкцию]

[66] А 90 S [Загружаем адрес текущего элемента массива]

[67] А 93 [Т 0 S] S [Прибавляем код инструкции с нулевым полем адреса]

[68]Т 75 [w1] S [Записываем получившуюся инструкцию]

[Цикл2:]
[69]А 91 S [Загружаем число необработанных элементов во внутреннем цикле]
[70]S 88 S [Вычитаем значение счетчика]
[71]G 85 S [Если в аккумуляторе отрицательное значение, значит при данном значении счетчика массив обработан-> конец внутреннего цикла]
[72]Т 91 S [Если значение не отрицательное, то загружаем измененное число необработанных элементов во внутреннем цикле]
[73 <r1>]А 1 S [Загружаем в аккумулятор значения из ячейки N \ Все элементы массива, индексы]</r1>
[74]S 89 S [Вычитаем 1   которых кратны значению счетчика,]
[75 <w1>]T 0 S [Записываем это значения в ячейку N, обнуление аккумулятора / уменьшаются на единицу]</w1>
[76] А 88 S [Загружаем значение счетчика в аккумулятор \]
[77]L 0 L [Сдвигаем его на 1 разряд влево   Изменяем инструкцию r1]
[78]А 73 S [Прибавляем код инструкции, исполненной на предыдущем шаге   на значение счетчика]
[79]Т 73 S [Записываем получившуюся инструкцию / ]
[80]А 88 S [Загружаем значение счетчика в аккумулятор \]
[81]L 0 L [Сдвигаем его на 1 разряд влево   Изменяем инструкцию w1]

[82]А 75 S [Прибавляем код инструкции, исполненной на предыдущем шаге | на значение счетчика] [83]Т 75 S [Записываем получившуюся инструкцию /] [84]Е 69[Цикл2] S [Переход в начало внутреннего цикла] [85]Т 1023 S [Очищаем аккумулятор] [86]Е 42[Цикл1] Ѕ [Переход в начало внешнего цикла] [------] [87]Z S [Остановка программы] [88]Р 0 L [Счетчик] [89]P 0 L [const = 1][90]Р 0 S [Адрес текущего элемента в массиве] [91]Р 0 Ѕ [Число необработанных элементов во внутреннем цикле] [92]А 0 S [Основа для формирования инструкций r1 и r2] [93]Т 0 S [Основа для формирования инструкции w1] [94]Р 5 S [Длина массива = 20] [95]P 48 L [Адрес массива = 97]

[96]Р 0 S [Результат]

[Массив, заполненный единицами:]
[97]Р 0 L
[98]Р 0 L
[99]Р 0 L
[100]Р 0 L

[102]P0L

[103]P 0 L

[104]P 0 L

[105]P 0 L

[106]P 0 L

# Руководство:

В ячейках [32] – [45] идет подготовка к работе цикла:

- Очистка аккумулятора перед работой (ячейка [33])
- Перенос длины исходного массива в нулевую ячейка (ячейки [34] [35])
- Перенос и сдвиг адреса нулевого элемента в первую ячейку (ячейки [36] [38])
- Формируем инструкцию r2, которая используется во внешнем цикле для загрузки следующего элемента массива и проверки, является ли соответствующее число простым (ячейки [39] [41]).

Во внешнем цикле (ячейки [42] – [86]) происходит следующее:

- 1. Обновление числа необработанных элементов во внутреннем цикле (ячейка [43]).
- 2. Из числа элементов в массиве вычитается значение счетчика. Это значение сравнивается с нулем (если значение отрицательное, то цикл прерывается, поскольку весь массив уже прочитан) (ячейки [42] [46]).
- 3. Увеличиваем значение счетчика на единицу (ячейки [47] [49]).
- 4. Перемещаемся на следующий элемент массива при помощи сформированной инструкции r2 (ячейки [50] [53]).
- 5. Проверяем на простоту число в массиве: вычитаем единицу и если значение отрицательное, значит число составное -> переходим к следующему элементу массива (ячейки [54] [57]).
- 6. Иначе загружаем значение счетчика в ячейку Результат (ячейки [58] [59]).
- 7. Формируем текущий адрес и загружаем его в ячейку [90] (ячейки [58] [63]).
- 8. Формируем инструкции r1 (ячейка [73]) и w1 (ячейка [75]), которые используются во внутреннем цикле для перемещения по массиву и уменьшения элементов массива на единицу соответственно (ячейки [58] [68]).
- 9. По окончанию внутреннего цикла в ячейке [86] находится команда «Е 42 S», которая возвращает нас в начало внешнего цикла.

Во внутреннем цикле (ячейки [69] – [84]) происходит следующее:

- 1. Проверяем: обработан ли весь массив: из числа необработанных элементов вычитаем значение счетчика, и если в аккумуляторе отрицательное значение, значит при данном значении счетчика массив обработан -> прерываем внутренний цикл. Если же число не отрицательное -> обновляем число необработанных элементов (ячейки [69] [72]).
- 2. Используя сформированные инструкции r1 и w1, загружаем в аккумулятор следующее значение массива и вычитаем из него единицу. Таким образом

- все элементы массива, индексы которых кратны значению счетчика, уменьшаются на единицу (ячейки [73] [75]).
- 3. Изменяем инструкции r1 и w1 на значение счетчика (ячейки [76] [83]).
- 4. В конце цикла в ячейке [84] находится команда «Е 69 S», которая возвращает нас в начало внутреннего цикла.

В конце содержатся счетчик, константа, адрес текущего элемента в массиве, число необработанных элементов во внутреннем цикле, основы для формирования инструкций, длина массива, адрес нулевого элемента массива и массив, заполненный единицами.

### Программа, предполагающая загрузчик Initial Orders 2

Функциональность программы, предполагающей загрузчик Initial Orders 1 была выделена в подпрограмму.

В ячейках [111] – [120] располагается массив, заполненный единицами.

Проход по массиву осуществляется во внешнем цикле 1 в ячейках [49] – [93]. Внутренний цикл 2, в котором помечаем числа кратные встреченному простому числу, располагается в ячейках [76] – [91].

Результат работы программы располагается в ячейке [101].

#### Алгоритм работы:

Изначально все числа в массиве равны единице, то есть помечены как простые. Проходя по массиву и встречая простое число N, мы записываем его в Результат, а после заходим во внутренний цикл, в котором помечаем кратные N числа как составные. В конечном итоге результатом будет последнее встреченное простое число.

#### Текст программы:

Т 44 К [Директива - установка адреса загрузки]

[Подпрограмма:]

GK[Директива - фиксация начального адреса подпрограммы]

[0]А 3 Г [Формирование инструкции возврата]

[1]Т 50 @ [Запись сформированной инструкции]

```
[2]А 1 F [Загружаем в аккумулятор адрес нулевого элемента массива]
```

[3]А 55 @ [Прибавляем код инструкции с нулевым полем адреса]

[4]Т 17 @ [Запись сформированной инструкции]

```
[Цикл 1:-----]
```

[5]А 0 Г [Загружаем число элементов массива]

[6] U 54 @ [Обновляем число необработанных элементов во внутреннем цикле]

[7]S 51 @ [Вычитаем значение счетчика]

[8]G 50 @ [Если в аккумуляторе отрицательное значение, массив прочитан -> конец]

[9]Т 1023 F [Очищаем аккумулятор]

[10]А 51 @ [Загружаем значение счетчика в аккумулятор \ Увеличиваем]

[11]А 52 @ [Прибавляем единицу в аккумулятор | значение счетчика]

[12]Т 51 @ [Загружаем увеличенный на 1 счетчик обратно / на единицу]

[13]А 52 @ [Загружаем единицу в аккумулятор \]

[14] L 0 D [Сдвигаем на 1 разряд влево | Перемещаемся на следующий]

[15]А 17 @ [Загружаем команду r2 в аккумулятор | элемент массива]

[16]Т 17 @ [Загружаем обновленную команду r2 /]

[17 <r2>] А 0 F [Загружаем в аккумулятор значения из ячейки N]

[18]S 52 @ [Вычитаем 1] [19] G 48 @ [Если в аккумуляторе отрицательное значение, то число составное] [20]Т 1023 F [Очищаем аккумулятор] [21]А 51 @ [Загружаем значение счетчика в аккумулятор] [22] U 57 @ [Кладем его в Результат, так как значение массива >0] [23]S 52 @ [Вычитаем 1 \] [24]L 0 D [Сдвигаем на 1 разряд влево | Формируем] [25]А 1 Г [Загружаем расположение 1 элемента массива в аккумулятор | текущий адрес] [26] U 53 @ [Загружаем получившееся значение в текущий адрес /] [27] А 55 [А 0 F] @ [Прибавляем код инструкции с нулевым полем адреса] [28]Т 36 [r1] @ [Записываем получившуюся инструкцию] [29] А 53 @ [Загружаем адрес текущего элемента массива] [30]А 56 [Т 0 F] @ [Прибавляем код инструкции с нулевым полем адреса] [31]Т 38 [w1] @ [Записываем получившуюся инструкцию] [32]А 54 @ [Загружаем число необработанных элементов во внутреннем цикле] [33]S 51 @ [Вычитаем значение счетчика]

[34] G 48 @ [Если в аккумуляторе отрицательное значение, значит при данном значении счетчика массив обработан-> конец внутреннего цикла] [35]Т 54 @ [Если значение не отрицательное, то загружаем измененное число необработанных элементов во внутреннем цикле] [36 <r1>]A 0 F [Загружаем в аккумулятор значения из ячейки N \ Bce элементы массива индексы] [37]S 52 @ [Вычитаем 1 которых кратны значению счетчика] [38 <w1>]Т 0 F [Записываем это значения в ячейку N, обнуление аккумулятора / уменьшаются на единицу] \ ] [39] А 51 @ [Загружаем значение счетчика в аккумулятор [40]L 0 D [Сдвигаем его на 1 разряд влево | Изменяем инструкцию r1] [41]А 36 @ Прибавляем код инструкции, исполненной на предыдущем шаге | на значение счетчика] /] [42]Т 36 @ [Записываем получившуюся инструкцию [43] А 51 @ [Загружаем значение счетчика в аккумулятор  $\setminus$  ] [44] L 0 D [Сдвигаем его на 1 разряд влево | Изменяем инструкцию r1] [45]А 38 @ Прибавляем код инструкции, исполненной на предыдущем шаге | на значение счетчика] [46]Т 38 @ [Записываем получившуюся инструкцию /]

```
[47]Е 32[Цикл2] @ [Переход в начало внутреннего цикла]
[------]
[48]Т 1023 F [Очищаем аккумулятор]
[49]Е 5[Цикл1] @ [Переход в начало внешнего цикла]
[------]
[50]Е 0 Г [Инструкция возврата из подпрограммы]
[51]P 0 D [Счетчик]
[52]P 0 D [const = 1]
[53]Р 0 Г [Адрес текущего элемента в массиве]
[54]Р 0 F [Число необработанных элементов во внутреннем цикле]
[55]А 0 F [Основа для формирования инструкций r1 и r2]
[56]Т 0 F [Основа для формирования инструкции w1]
[57Р 0 F [Результат]
GK[Директива - фиксация начального адреса подпрограммы]
[0]Z 0 F [Точка останова для отладки]
[1]А 7 @ [Запись в аккумулятор длины массива]
[2]Т 0 F [Запись длины массива в 1 ячейку]
```

[3]А 8 @ [Запись в аккумулятор адреса массива]

[4]Т 1 F [Запись адреса массива в 0 ячейку]

[5]А 5 @ [Добавление в аккумулятор кода, необходимого для формирования инструкции возврата]

[6]G 44 F [Переход в подпрограмму]

[7]Р 5 Г [Длина = 10]

[8]Р 9 @ [Адрес массива = 9]

[Массив, заполненный единицами:]

[9]P 0 D

[10]P 0 D

[11]P 0 D

[12]P 0 D

[13]P 0 D

[14]P 0 D

[15]P 0 D

[16]P 0 D

[17]P 0 D

[18]P 0 D

EZ PF

# Руководство:

Никаких существенных изменений нет. Основной и внутренний рабочие циклы остались такими же, принцип их работы тот же. Главное отличие в относительной адресации.

# Вывод:

В ходе данной лабораторной работы я познакомилась с принципом работы EDSAC и общими правилами реализации алгоритмов на ней на примере определения максимального простого числа, не превышающего заданное число N, методом решета Эратосфена.