
### Настройка на «3»



### Для настройки всех сетевых устройств используйте Laptop1 и консольный кабель!

Берем голубой кабель (Console) и втыкаем в модуль RS 232 на Laptop0, другой конец втыкаем в нужное устройство (порт Console). Заходим в терминал (Terminal) на ноуте и мы в консоли нужного устройства.

# 1. Настроить IPv4-адресацию в сети головного офиса (большая сеть слева, подключенная к Router0). Все устройства должны "видеть" друг друга. VLAN.

- Настроить IP на всех компах и ноутах (Hostmax на устройство с самым большим номером, далее -1 на другое, Hostmin в Default Gateway)

  <a href="https://ip-calculator.ru/">https://ip-calculator.ru/</a>
- На серверном свиче (проверить с помощью sh vtp status) создаем VLANы

```
conf t
vlan X
name ivanov_PC
vlan Y
name ivanov_LT
```

• Настраиваем порты свичей (access/trunk) на Switch0 и Switch1

```
En
Conf t
```

```
Int f0/(к компу)
Switchport mode access
Switchport access vlan X
Int f0/(к ноуту)
Switchport mode access
Switchport acc vlan Y
Int f0/(к свитчам)
Switchport mode trunk
Int f0/(к свитчам)
Switchport mode trunk
Ha данном этапе должны ходить пакеты между PCO и PC1, LaptopO и
Laptop1.
```

# 2. Настроить L2 Etherchannel между L3-коммутаторами. Использовать LACP (может быть другой протокол).

#### • MLSw0

```
conf t
int range f0/1-2 (интерфейсы в сторону MLSw1)
shutdown
channel-group 1 mode (on если статика, active если LALC, desireble
если PAgP)
no shutdown
```

#### • MLSw1

```
conf t
int range f0/1-2 (интерфейсы в сторону MLSw0)
shutdown
channel-group 1 mode (on если статика, active если LALC, desireble
если PAgP)
no shutdown
```

### Проверить в do sh eth sum

# 3. Настроить SVI-интерфейсы на L3-коммутаторах (VLAN X -- MLSw0, VLAN Y -- MLSw1).

Настроить PVST с разными корневыми коммутаторами для разных VLAN (учесть расположение соответствующих SVI).

+ Настроить HSRP на L3-коммутаторах (настройик д.б. согласованы с PVST) (задание на 4)

#### • MLSw0

```
int vlan X
ip address «(ip этого влана X, c +1 на конце)» «mask»
standby X ip «(ip этого влана X)»
standby X priority 120 (120, т.к. главный)
standby X preempt
int vlan Y
ip address «(ip этого влана Y, c +2 на конце)» «mask»
standby Y ip «(ip этого влана Y)»
standby Y priority 90 (90, т.к. главный)
ex
spanning-tree vlan X root primary
spanning-tree vlan Y root secondary (если тот отъебнет, то этот
возьмет на себя его вланы)
```


#### • MLSw1


```
int vlan Y
ip address «(ip этого влана Y, c +1 на конце)» «mask»
standby Y ip «(ip этого влана Y)»
standby Y priority 120 (120, т.к. главный)
standby Y preempt
int vlan X
ip address «(ip этого влана X, c +2 на конце)» «mask»
standby X ip «(ip этого влана X)»
standby X priority 90 (90, т.к. главный)
ex
spanning-tree vlan Y root primary
spanning-tree vlan X root secondary (если тот отъебнет, то этот
возьмет на себя его вланы)
```

После этого ходят пакеты между вланами, настроен PVST и HSRP.

### 4. Настроить IPv4-адресацию в сети филиала (справа): Server и Remote\_PC. На сервере настроить службы DNS и HTTP. Задать доменное имя корп. сервера:

• Hactpoutь ip на Server и Remote\_PC. В DNS на Server занести его ip, в DNS во все устройства тоже внести этот DNS.





#### • Router1

server.com


```
int (к серверу)
ip address «default gateway» «mask»
no shutdown
int (к ноуту)
ip address «default gateway» «mask»
no shutdown
```

#### Ходят пакеты от Server до Remote\_PC

### 5. Настроить связь головного офиса с филиалом (справа), используя GREтуннель.

#### Router0

https://ipmeter.ru/ - закинуть сюда служебный IP и поделить на 1,1,1



```
conf t
int (к MLSw0)
ip address «1 ip из калькулятора» «mask»
no shutdown
int (к MLSw1)
ip address «2 ip из калькулятора» «mask»
no shutdown
```

#### MLSw0

```
ip routing
int g0/1 (к Router0)
no switchport (поднимаем до 3-ого уровня)
ip address «ip.2 из рачситаных подсетей» *mask*
```

#### • MLSw1

```
ip routing int g0/1 (κ Router0)
```

```
no switchport (поднимаем до 3-ого уровня)
ip address «ip.6 из рачситаных подсетей» *mask*
```

#### На данном этапе ходят пакеты от MLSw0 и MLSw1 к Router0.

• Router0 (подключаем cdp чтобы узнать ip у интернета, настройка ip)

```
conf t
cdp run
int s0/0/0 (в интернет)
no shutdown
(тут пару раз тыкнуть на fast forward time)
do sh cdp neigh detail (надо найти устройство ISP и его ip)
ip address *найденный ip + 1 на конце* *mask .252*
ex
```

• Router1 (подключаем cdp чтобы узнать ip у интернета, настройка ip + ip route)

```
conf t
cdp run
int s0/0/0 (в интернет)
no shutdown
(тут пару раз тыкнуть на fast forward time)
do sh cdp neigh detail (надо найти устройство ISP и его ip)
ip address *найденный ip + 1 на конце* *mask .252*
ex
ip route «сеть назначения, которую узнали на Router0 (вероятно
1.0.0.0)» «mask .252» «порт в интернет (s0/0/0)»
```

• Router0 (ip route + tunnel0)

```
ip route «сеть назначения, которую узнали на Router1 (вероятно 2.0.0.0)» «mask .252» «порт в интернет (s0/0/0)» interface tunnel 0 tunnel mode gre ip ip address «адрес туннеля из фото сверху (зеленая стрелка .9)» «mask .252» tunnel source «интефрейс который смотрит в интернет (s0/0/0)» tunnel destination «(ip адресс куда будем кидать все это (2.0.0.2)
```


• Router1 (tunnel)

```
interface tunnel 0
tunnel mode gre ip
ip address «адрес туннеля из фото сверху (зеленая стрелка .10)»
«mask .252»
tunnel source «интефрейс который смотрит в интернет (s0/0/0)»
tunnel destination «(ip адресс куда будем кидать все это (1.0.0.2)
```

#### 6. Для настройки использовать EIGRP N (номер процесса)

#### • Router0

ip routing
router eigrp «номер eigrp по заданию»
no auto-sumary
network «сеть которую он видит к MLSw0 (красная стрелка)» «обратная
маска»
network «сеть которую он видит к MLSw1 (розовая стрелка)» «обратная
маска»
network «сеть которую он видит к тунелю (зеленая стрелка)»
«обратная маска»



#### • Router1

Ip routing Router eigrp «номер eigrp по заданию»

```
No auto-sumary
network «сеть туннеля (зеленая стрелка)» «обратная маска»
network «сеть к компу» «обратная маска»
network «сеть к серверу» «обратная маска»
```

#### • MLSw0


```
ip routing
router eigrp «номер eigrp по заданию»
no auto-sumary
network «сеть которую он видит к роутеру0 (красная стрелка)»
«обратная маска»
network «сеть влана компов» «обратная маска»
network «сеть влана ноутов» «обратная маска»
```


#### MLSw1

```
ip routing
router eigrp «номер eigrp по заданию»
no auto-sumary
network «сеть которую он видит к роутеру1 (розовая стрелка)»
«обратная маска»
network «сеть влана компов» «обратная маска»
network «сеть влана ноутов» «обратная маска»
```

# 8. Кастомизировать титульную веб-страницу сервера - добавить свои ФИО, группу, дату экзамена

#### • Ha Server





#### При нажатии на Check results задание на «З» выполнено.

#### Настройка на «4»

#### 1. Настроить ssh на всех устройствах (R0, R1, MLSw0, MLSw1, Sw0, Sw1).

```
en
conf t
hostname ...
username ... privilege 15 secret ...
ip domain-name stankin.ru
crypto key generate rsa
512
line vty 0 4
transport input ssh
login local
```

# 2. Настроить Spanning tree portfast и Port security (shutdown) на access-портах коммутаторов уровня доступа.

• Свитчи нижнего уровня (switch0 и switch1) на каждом интерфейсе которые идут к PC0, PC1, Laptop0, Laptop1.

```
Int f0/... (который идет к устройству)
spanning-tree portfast
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security mac-address sticky
```

Дальше прописать то, что будет в варианте:

- switchport port-security violation protect
- switchport port-security violation restrict
- switchport port-security violation shutdown

•	После этого прокидываем пакет от устройства которому настроили sticky macaddress, в любую часть сети, должен запомнится в sh run или в show port-security [interface $<$ номер интерфеса (типа $f0/1)>$ ]