Nome: Luca

Cognome: Ponseggi

Mail: luca.ponseggi@studio.unibo.it

Matricola: 0001089462

Progetto GNS3: Configurazione di una Rete con VLAN e Routing Inter-VLAN

Introduzione

Il progetto consiste nel creare e configurare una rete che separi due gruppi di dispositivi (VLAN 10 e VLAN 20) utilizzando uno switch e un router per il routing inter-VLAN. L'obiettivo è fornire connettività tra dispositivi appartenenti a VLAN diverse tramite un router, sfruttando il modello **Router-on-a-Stick**.

Componenti Utilizzati

- 1. Router Cisco 3725 (R1):
 - o Fornisce il routing tra le VLAN tramite sotto interfacce.
 - o Indirizza i pacchetti tra le reti 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24.
- 2. Switch built-in di GNS3 (S1):
 - o Configurato per supportare VLAN 10 e VLAN 20.
 - o Configurato con una porta trunk per comunicare con il router.
- 3. **PC1, PC2** (VLAN 10) e **PC3, PC4, PC5** (VLAN 20):
 - o I dispositivi hanno IP statici e gateway configurati per accedere al router.

Configurazione

1. Configurazione del Router (R1)

Il router è configurato in modalità **Router-on-a-Stick**, dove una singola interfaccia fisica (f0/0) è suddivisa in sotto interfacce per ciascuna VLAN.

- Attivare l'interfaccia fisica fastEthernet 0/0

R1(config)# interface fastEthernet 0/0

R1(config-if)# no shut

Configurare la sotto interfaccia per la VLAN 10

R1(config)# interface fastEthernet 0/0.10

R1(config-if)# encapsulation dot1Q 10

R1(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

- Configurare la sotto interfaccia per la VLAN 20

R1(config)# interface fastEthernet 0/0.20

R1(config-if)# encapsulation dot1Q 20

R1(config-if)# ip address 192.168.2.254 255.255.25.0

R1(config-if)# no shutdown

Abilitazione del routing IP

R1(config)# ip routing


 Alla fine della configurazione bisogna ricordarsi di salvare la configurazione attuale per non perdere tutto all'avvio dopo

R1# copy running-config startup-config

2. Configurazione dello Switch (S1)

Lo switch gestisce due VLAN: VLAN 10 e VLAN 20. Le porte vengono assegnate a ciascuna VLAN, e una porta trunk è configurata per connettere il router.

Considerando che sono stati utilizzati gli **switch built-in di GNS3**, che non supportano la configurazione tramite linea di comando (CLI), la configurazione delle VLAN e delle porte è stata effettuata tramite l'interfaccia grafica (GUI). Per questo motivo, non è possibile fornire una lista di comandi per gli switch, ma verrà allegato uno screenshot che mostra la configurazione effettuata.



Come scritto nel sito di GNS3, usare la gui per configurare le porte in access mode sarebbe l'equivalente di eseguire una serie di comandi nello switch Cisco.

- Un esempio di come sarebbe stato impostare la porta Ethernet0 in un router Cisco

Switch(config)# interface Ethernet0

Switch(config-if)# switchport mode access vlan 10

- Ugualmente per configurare la porta trunk

Switch(config)# interface Ethernet5

Switch(config-if)# switchport mode trunk native vlan 1

3. Configurazione degli Host

Gli host in ciascuna VLAN devono avere un indirizzo IP statico e un default gateway configurati.

Host VLAN 10:

• PC1:

IP: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.254

PC2:

IP: 192.168.1.2

Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.254

Host VLAN 20:

PC3:

IP: 192.168.2.1

Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.2.254

PC4:

IP: 192.168.2.2

Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.2.254

• PC5:

IP: 192.168.2.3

Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.2.254


Routing Inter-VLAN

Grazie al comando ip routing sul router, il traffico tra VLAN 10 e VLAN 20 viene inoltrato correttamente. Ogni pacchetto inviato da una VLAN passa attraverso il router, che lo indirizza alla VLAN di destinazione.

Verifica della Configurazione


1. Test Ping tra Host della Stessa VLAN:

- Da PC1 (VLAN 10):
 - o ping 192.168.1.2 # PC2




Ar						□ +
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info	
	1 0.000000	Private 66:68:00	Broadcast	ARP	64 Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.1	
	2 0.000977	Private 66:68:01	Private 66:68:00	ARP	64 192.168.1.2 is at 00:50:79:66:68:01	
	3 0.001952	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x6d83, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)	
	4 0.001952	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x6d83, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)	
	5 1.004138	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x6e83, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)	
	6 1.004138	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x6e83, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)	
	7 2.006922	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x6f83, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)	
	8 2.006922	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x6f83, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)	
	9 3.009129	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x7083, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 10)	
	10 3.009129	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x7083, seq=4/1024, ttl=64 (request in 9)	
	11 4.012019	192.168.1.1	192.168.1.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x7183, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 12)	
	12 4.012019	192.168.1.2	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x7183, seq=5/1280, ttl=64 (request in 11)	

- Da PC3 (VLAN 20):
 - o ping 192.168.2.3 # PC5




2. Test Ping tra VLAN Diverse:

- Da PC1 (VLAN 10):
 - o ping 192.168.2.1 # PC3



o ping 192.168.2.254 # Gateway VLAN 2



3. Diagnostica Router e Switch:

- Verifiche sul router:
 - o show ip route, mostra la tabella di routing, indicando le rotte conosciute e come raggiungere le reti

```
RI#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF INSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - OOR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
```

 show ip interface brief, mostra un riepilogo delle interfacce, fisiche e virtuali, con IP assegnati e stato (up/down)

```
RI#show ip interface brief

IP-Address OK? Nethod Status Protoco
FastEthernet0/0 unassigned YES NNRAM up up
FastEthernet0/0.20 192.168.1.254 YES NNRAM up up
FastEthernet0/1 unassigned YES NNRAM up
up
FastEthernet0/1 unassigned YES NNRAM up
unassigned YES NNRAM up
unassigned YES NNRAM up
```


Sullo switch è già tutto visibile dalla GUI

Osservazioni


I timeout iniziali nei ping tra VLAN diverse sono dovuti al processo ARP (Address Resolution Protocol). Quando un PC invia il primo ping verso un host in una VLAN diversa, il pacchetto viene inoltrato al router (gateway). Se il router non ha ancora risolto l'indirizzo MAC del destinatario finale nella VLAN di destinazione, deve inviare una richiesta ARP. Durante questo scambio, i primi pacchetti ICMP possono scadere, generando timeout.

Screenshot

Schema di livello 2 (mostra la topologia fisica):



Schema di livello 3 (mostra la topologia logica):



Conclusioni

La configurazione implementata consente la separazione logica della rete tramite VLAN e la comunicazione tra dispositivi di VLAN diverse tramite il router. Questo approccio migliora la sicurezza e la gestione della rete, consentendo una configurazione scalabile e centralizzata.