
ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ OPERACYJNĄ

Wiązanie adresów

- ->adresy pamięci
- •kompilacja;
- -kod bezwzględny (*.com)
- •ładowanie;
- –kod przemieszczalny
- •wykonanie



Optymalizacja wykorzystania pamięci

• Ładowane dynamiczne

(podprogram ładowany w momencie wywołania)

•Konsolidacja dynamiczna

(w obrazie binarnym stub – namiastka procedury wskazująca jak odnaleźć podprogram biblioteczny)


Nakładki

(zawierają moduły konieczne w danym momencie; projektowane przez programistę)


•Wymiana

(rotacyjny, priorytetowy alg. planowania; roll in roll out; ekspedytor – dispatcher; długi czas przełączania kontekstu – 200ms; kwant czasu procesora – 0.2 s)

Nakładki - dwuprzebiegowy asembler



swapping



- adres logiczny –
 wytworzony przez procesor (adres wirtualny)
 zbiór wszystkich adresów logicznych
 - logiczna przestrzeń adresowa
- •adres fizyczny –

umieszczony w rejestrze adresowym pamięci zbiór wszystkich adresów fizycznych –

fizyczna przestrzeń adresowa odwzorowanie adresów wirtualnych na fizyczne

- MMU jednostka zarządzająca pamięcią
 - -memory-management-unit)

- •Ustalanie adresów podczas kompilacji i ładowania => adresy logiczne i fizyczne są takie same
- •Ustalanie adresów podczas wykonania => adresy logiczne i fizyczne są różne


adres logiczny=adres wirtualny

Przydział ciągły - pojedynczy obszar

Rejestry: bazowy (RB) + rejestr graniczny (RG)

if a<0 then przekroczony zakres pamięci a':=RB+a if a'> RG then przekroczony zakres pamięci a' jest żądanym adresem komórki pamięci

–przestrzeń adresów odwzorowywana zgodnie z tym schematem jest liniowa, a jej rozmiar - stanowiący różnicę między RB i RG
- nie może być większy niż rozmiar przestrzeni pamięci



Przydzielanie wielu obszarów

•MFT (multiprogramming with a fixed number of tasks)

podział pamięci na obszary o stałym rozmiarze, przydzielane procesom ogranicza wieloprogramowość

MVT (multiprogramming with a variable number of tasks) środowisko wsadowe; lista wolnych dziur; problem dynamicznego przydziału pamięci:

- •pierwsze dopasowanie (first fit)
 - •najlepsze dopasowanie
 - •najgorsze dopasowanie

fragmentacja zewnętrzna

(reguła 50% - ff; na N przydzielonych bloków ginie N/2)

fragmentacja wewnętrzna

- nakład na trzymanie informacji o małych dziurach
- przekracza ich wartość dołączanie do większych przydziałów

Stronicowanie pamięci

- •Rozwiązane problemu zewnętrznej fragmentacji
- Nieciągła logiczna przestrzeń adresowa procesów
- •Pamięć fizyczna podzielona na ramki stałej wielkości
- •Pamięć logiczna podzielona na strony o tym samym rozmiarze

Stronicowanie pamięci

•Około roku 1960 w Uniwersytecie Manchesterskim wprowadzono pojęcie pamięci jednopoziomowej

- −Pole adresowe 16 bitów
- –Teoretyczna pamięć $2^{16} = > < 0$; 65535 >
- –Pamięć fizyczna 4096 słów
- •Pamięć jednopoziomowa pamięć pomocnicza stanowi rozszerzenie pamięci głównej

Zadania mechanizmu stronicowania

- odwzorowywanie adresów
- określanie, do której strony odnosi się adres w programie oraz znajdowanie (o ile taka istnieje) ramki strony, którą bieżąco zajmuje dana strona
- •przesyłanie w zależności od potrzeby stron z pamięci pomocniczej do pamięci głównej oraz odsyłanie nie używanych już stron z powrotem z pamięci głównej do pomocniczej.

Adres logiczny

- •bardziej znaczące bity numer strony
- •mniej znaczące zaś bity numer bajtu na stronie (offset)
- •rozmiar strony = 2^n
 - **n** mniej znaczących bitów adresu numer bajtu, pozostałe bity oznaczają numer strony
- •liczba bitów w adresie wystarcza do zaadresowania całej pamięci wirtualnej.

Przykład


adres składa się z 32 bitów

pamięć wirtualna może mieć 2^{32} bajtów rozmiar strony wynosi 512 bajtów, czyli 2^9 .

- 9 mniej znaczących bitów numer bajtu,
- 23 bardziej znaczące bity numer strony

- podział adresu na numery stron i bajtów
- wykonywany sprzętowo;
- niewidoczny dla programisty
- programista dysponuje dużą sekwencyjną przestrzenia adresów.
- •odwzorowanie adresu logicznego na adres komórki w pamięci fizycznej dokonuje się za pomocą tablicy stron, w której element p zawiera adres p' ramki strony zawierającej stronę numer p.

odwzorowanie adresu przy użyciu tablicy stron



odwzorowanie adresu przy użyciu tablicy stron

Odwzorowanie adresu jest zatem określone wzorem:


$$f(a) = f(p,b) = p' + b$$

przy czym adres a, numer strony p oraz numer bajtu b są powiązane z rozmiarem strony R w następujący sposób:

p = część całkowita ilorazu a/R

b = reszta z dzielenia a/R

Stronicowanie - przykład



- •Liczba ramek stron (rozmiar rzeczywistej pamięci) przydzielonych dla procesu bywa zazwyczaj mniejsza niż liczba stron, których on rzeczywiście używa.
- •Jest bardzo prawdopodobne, że adresy w programie mogą się odnosić do strony, której w danej chwili nie ma w pamięci głównej.
- •Nastąpi wówczas przerwanie mechanizm stronicowania zainicjuje przesyłanie brakującej strony z pamięci pomocniczej do głównej.
- •Zostaje też odpowiednio uaktualniona tablica stron.
- •Do chwili zakończenia przesyłania strony bieżący proces nie będzie się mógł wykonywać.

- •Adres strony w pamięci pomocniczej przechowywany w odrębnej tablicy albo w tablicy stron.
- •Jeśli w tablicy stron w każdym elemencie tablicy stron bit "obecności"
- •Bit obecności wskazuje, czy dana strona znajduje się w pamięci głównej czy pole adresu należy interpretować jako adres ramki strony, czy też jako adres w pamięci pomocniczej.
- •Jeśli w chwili pojawienia się błędu braku strony nie ma żadnej pustej ramki strony trzeba jakąś inną stronę przesłać do pamięci pomocniczej, aby zrobić miejsce dla brakującej strony.
- •Wyboru strony, która ma być w tym celu odesłana -

algorytmu wymiany stron (page turning algorithm)

- •Jeśli tablica stron w pamięci operacyjnej -- czas każdego odniesienia do pamięci jest dwukrotnie dłuższy
- •Można tego uniknąć tablica stron w zestawie szybkich rejestrów
- •Konieczność użycia dużej liczby rejestrów.
- •Inne rozwiązanie


pamięć asocjacyjną

zawiera ona mały zbiór rejestrów adresu strony (page address register)

przechowujących numery stron aktywnych

Odwzorowanie adresu przy użyciu pamięci asocjacyjnej





Przykład

strona składa się z 1000 bajtów


- •występujący w programie adres 3243 składa się z dwóch części:
- -numeru strony 3
- -numeru bajtu 243
- Numer strony jest porównywany
 z zawartością wszystkich rejestrów adresu strony
- adres rzeczywisty: 5243

Pamięć asocjacyjna


- •zmniejsza koszty o rząd wielkości.
- •Liczba pozycji = liczba ramek stron w pamięci głównej.

kompromis:

- Pełna tablica stron dla każdego procesu w pamięci głównej.
- mała pamięć asocjacyjna kilka stron ostatnio aktywnych procesów (bufory translacji adresów stron -TLBs Translation Look-Aside Buffers 8-2048 pozycji)
- do wyznaczenia numeru ramki strony dodatkowe pole w pam. asocjacyjnej



Operacja odwzorowania adresu przy użyciu stronicowania i małej pamięci asocjacyjnej




Stronicowanie wielopoziomowe

- •Przestrzeń adresowa 32-bitowa
- •Rozmiar strony 4kB 2¹²B
- •Rozmiar tablicy stron do 10⁶ wpisów po 4B


 $2^{32}/2^{12}=2^{20}$ - wpisów po 4B = 4MB –tab. stron 1 procesu

•Stronicowanie wielopoziomowe (10 + 10 + 12)

Stronicowanie wielopoziomowe



Stronicowanie wielopoziomowe – tłumaczenie adresu




Stronicowanie wielopoziomowe


- •SPARC (32 bitowy adres 3-poziomowe stronicowanie)
- •Motorola 68030 4-poziomowe stronicowanie

Każdy poziom – osobna tablica w PAO;
 zastosowanie pamięci podręcznej

Odwrócona tablica stron



Tablica haszowania





Dzielone strony


ed 1			0	
ed 2	3 4		1	data 1
ed 3	6		2	data 3
data 1	page table for P ₁		3	ed 1
process P ₁	101 7 1	ed 1	4	ed 2
		ed 2 4 6	5	
		ed 3 7	6	ed 3
ed 1		data 2 page table for P_2	7	data 2
ed 2	3 4	process P ₂	8	
ed 3	6		9	
data 3	2 page table		10	
process P ₃	for P ₃			

segmentacja

segmentacja









Segmentacja pamięci


- •Segmentacja odzwierciedla logiczny podział informacji na program i dane.
- Przestrzeń adresów dzieli się na segmenty
- segmenty odpowiadają poszczególnym procedurom....
- •Kilka par rejestrów bazowych i granicznych dla każdego procesu w przestrzeni adresów kilka odrębnych obszarów.
- •Wada mała liczba segmentów oraz konieczność określania z góry przeznaczenia poszczególnych
- •Przestrzeń adresów dwuwymiarowa
 - adresy w programie: nazwa segmentu i adres wewnątrz segmentu.



Segmentacja pamięci

- •Adres w programie: (s, a)
 - s numer segmentu,
 - a adres wewnątrz tego segmentu
- •dla każdego procesu tablica segmentów (deskryptory):
- -adres bazy
- -długość segmentu s danego procesu.





stronicowanie a segmentacja pamięci

- Cel segmentacji logiczny podział przestrzeni adresów
- Cel stronicowania –
 fizyczny podział pamięci
- Strony mają ustalony rozmiar
- Rozmiar segmentów może być dowolny

stronicowanie a segmentacja pamięci

<u>stronicowanie</u>

- Podział adresu na numery strony i bajtu
 - wykonywany sprzętowo
- przekroczenie zakresu dla numeru bajtu automatyczne zwiększenie numeru strony

<u>segmentacja</u>

- Podział adresu programu na numery segmentu i bajtu
 - logiczny
- przekroczenie zakresu dla numeru bajtu sygnalizacja przekroczenia zakresu pamięci

Segmentacja pamięci

- •stronicowanie segmentów, albo wymiana całych segmentów
- Stronicowanie segmentów –
 każdy segment składa się ze stron i ma własną tablicę stron


SEGMENTACJA + STRONICOWANIE

- •Wydziel w programie adres (s, a)
- Użyj s do indeksowania tablicy segmentów
- Jeżeli element s tablicy segmentów jest pusty utwórz nową tablicę stron,
 w przeciwnym przypadku wydziel adres tablicy stron
- Wydziel w adresie a numer p strony i numer b bajtu
- Użyj p do indeksowania tablicy stron
- Jeżeli element p tablicy stron jest pusty pobierz stronę z pamięci pomocniczej, w przeciwnym przypadku wydziel adres p' ramki strony
- Dodaj p' do numeru b bajtu -- adres komórki pamięci

Tworzenie adresu przy pomocy pamięci asocjacyjnej

- Użyj pamięci asocjacyjnej są tam numery segmentów
 i stron ostatnio używane
- Porównaj bity segmentu i strony adresu z zawartością pamięci asocjacyjnej.
- Jeśli zgodne dodaj numeru bajtu do adresu ramki strony --- adres komórki pamięci.

odwzorowanie adresu przy użyciu segmentów stronicowanych i pamięci asocjacyjnej



Stronicowanie + segmentacja

- Każdy segment posiada własną tablice stron:
- -System MULTICS (Honeywell 6180)
- -IBM 370
- Segmentacja i stronicowanie niezależne
- -Intel >= 80386
- Segmentacja + stronicowanie mogą być stosowane łącznie lub rozdzielnie;
 niezależnie od siebie
- •1 bit rejestru sterującego procesora stronicowanie on(1)/off (0) jeśli 0 adres liniowy = adres fizyczny
- Segmenty w pojedynczej przestrzeni adresowej realizowanej za pomocą stronicowania
- 286 segmentacja
- 386 segmentacja + stronicowanie

PAMIĘĆ WIRTUALNA

- technika umożliwiająca wykonanie procesów, które nie są w całości przechowywane w PAO
- program może być większy niż pamięć fizyczna
- pozwala utworzyć abstrakcyjną pamięć główną
- oddziela pamięć logiczną od pamięci fizycznej
- ułatwia proces programowania
- •implementacja pamięci wirtualnej może obniżyć wydajność

Wykonywane rozkazy muszą być w PAO

- cała logiczna przestrzeń adresowa w pamięci fizycznej
- nakładki; ładowanie dynamiczne
- pamięć wirtualna

W wielu przypadkach cały program nie jest potrzebny (np.):

- obsługa rzadko pojawiających się błędów
- nadmiarowe deklaracje tablic i wykazów
- •pewne możliwości programów są b. rzadko wykorzystywane

Zalety częściowego zaalokowania programów w PAO


- wygoda programistów (brak ograniczeń pamięci)
- zwiększenie stopnia wieloprogramowości,
 a zatem wykorzystania procesora, przepustowości
- •szybsze wykonanie programu użytkownika (mniej operacji we/wy)


IMPLEMENTACJA PAMIĘCI WIRTUALNEJ


stronicowanie na żądanie

procedura leniwej wymiany (lazy swapper) (stronicująca)

segmentacja na żądanie







Stronicowanie na żądanie

wyposażenie sprzętowe:

(tablica stron, pamięć pomocnicza) + oprogramowanie po wystąpieniu braku strony - wznowienie rozkazu

dodaj(A,B,C)

- pobranie i zdekodowanie rozkazu dodaj
- pobranie A
- pobranie B
- dodanie A i B
- zapamiętanie sumy w C (C jest na stronie, której nie ma w PAO)
- –sprowadzenie strony
- –powtórne wykonanie rozkazu (pobranie)

problem - np. przesyłanie grupy bajtów
zachodzących na siebie,
leżących na granicy stron –
brak strony może wystąpić po częściowym przesłaniu
(dane w bloku źródłowym mogą być już zmienione)

rozwiązania:

- mikroprogramowe: obliczenie obu końców obu bloków; jeśli brak strony - obsługiwany przed zmianami
- użycie rejestrów do chwilowego przetrzymywania wartości przesyłanych pól;
 - w przypadku pułapki odtworzenie poprzednich wartości

SPRAWNOŚĆ STRONICOWANIA NA ŻĄDANIE

•efektywny czas dostępu ecd

$$cd = 10 - 200 \text{ ns}; (100)$$

cobs - czas obsługi braku strony

(obsługa przerwania, czytanie strony, wznowienie procesu)

p - prawdopodobieństwo braku strony

$$ecd = (1-p) \cdot cd + p \cdot cobs$$

cobs=25ms (bez kolejki)


dla p=0.001 - ecd \approx 25000 ns - **250-krotne spowolnienie komputera**

(1 brak strony na 2 500 000 odwołań do pamięci)


ZASTĘPOWANIE STRON

powiększenie stopnia wieloprogramowości - nadprzydział pamięci (brak wolnych ramek)

- -zakończenie procesu użytkownika
- -wymiana zmniejszenie poziomu wieloprogramowości
- -zastępowanie stron



- wybór "ramki ofiary"
- dwukrotne przesyłanie stron (na dysk i z dysku) wydłużenie efektywnego czasu dostępu
- zastosowanie bitu modyfikacji bitu zabrudzenia




ALGORYTMY ZASTĘPOWANIA STRON

- •minimalizacja częstości braków stron
- oceniany na pdst. ciągu odniesień do pamięci (ciąg adresów zredukowany do numerów kolejnych różnych stron) przy znanej liczbie ramek

np. ciąg adresów przy 100-bitowej stronie: 0100, 0432, 0101, 0612, 0102, 0103, 0104, 0101, 0611,0102, 0103, 0104, 0101, 0601, 0102, 0103, 0104, 0101, 0609,0102, 0105 można zredukować do: 1, 4, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1

liczba braków stron maleje wraz ze wzrostem liczby ramek do pewnego minimalnego poziomu



ALGORYTMY ZASTĘPOWANIA STRON


- •FIFO
- algorytm optymalny
- •LRU
- •algorytmy przybliżające LRU
- algorytmy zliczające
- •algorytm buforowania stron

7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1 **FIFO**

- •15 braków stron
- •dla ciągu odniesień: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5 -

anomalia Belady'ego

wsp.braku stron wzrasta ze wzrostem liczby ramek



FIFO

7	0	1		2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
7	7	7	'	2		2	2	4	4	4	0			0	0			7	7	7
	0	()	0			3							1	1			1		0
		1		1		1			0					3	2			2		1

Algorytm optymalny

7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
7	7	7	2		2		2			2			2				7		
	0	0	0		0		4			0			0				0		
		1	1		3		3			3			1				1		

Algorytm optymalny

- •najniższy współczynnik braku stron (9)
- •nigdy nie występuje anomalia Belady'ego
- •istnieje OPT, MIN

Zastąp tę stronę, która najdłużej nie będzie używana

wymaga wiedzy o przyszłej postaci ciągu odniesień (jak planowanie procesora - SJF)

LRU Least Recently Used

- •Z każdą stroną kojarzy czas jej ostatniego użycia
- •nie występuje anomalia Belady'ego
- •(12 błędów)


7	0	1	2) (3	0	4	2	3	0	3	2	1	2	0	1	7	0	1
7	7	7	2		2		4	4	4	0			1		1		1		
	0	0	(0		0	0	3	3			3		0		0		
		1	1		3		3	2	2	2			2		2		7		

Określenie porządku ramek ~LRU

Liczniki

- -do każdej pozycji tablicy stron rejestr czasu użycia
- -wymiana strony z najmniejszą wartością rejestru
- -wymaga przeglądania tablicy stron

Stos (dwukierunkowa lista ze wskaźnikami do czoła i końca) przy każdym odwołaniu do strony jej numer wyjmuje się ze stosu i umieszcza się na jego szczycie (każde uaktualnienie listy - czasochłonne) dno stosu - wskaźnik końcowy listy określa najdawniej używaną stronę



LRU wymaga odpowiedniego sprzętu

Algorytmy przybliżające LRU

algorytm dodatkowych bitów odniesienia

- •bit odniesienia ustawiany przy dostępie do strony
- •8-bitowe rejestry przesuwane odnotowanie stanu bitu odniesienia w regularnych odstępach czasu (np. co 100ms)



- •wymieniana strona najdawniej używana (najmniejsza liczba w rejestrze)
- •jeśli kilka stron ma taką samą wartość rejestru wymiana wszystkich lub FIFO


Algorytmy przybliżające LRU algorytm drugiej szansy (zegarowy)

- •liczba bitów historii=0
- •podstawą algorytm FIFO
- •po wybraniu strony sprawdzenie bitu odniesienia; jeśli 0 - strona zastąpiona;

jeśli 1 - "druga szansa"

wybór kolejnej strony wg. FIFO

- •,,druga szansa" zerowanie bitu odniesienia; ustawienie czasu bieżącego (koniec kolejki)
- •strona często eksploatowana nigdy nie będzie zastąpiona



Algorytmy przybliżające LRU ulepszony algorytm drugiej szansy

- •wykorzystanie bitu odniesienia i bitu modyfikacji
- •4 klasy stron:
- -1. (0,0) nie używana ostatnio, nie zmieniona (najlepsza do zastąpienia)
- -2. (0,1) nie używana ostatnio, zmieniona (wymaga zapisu na dysk przed wymianą
- −3. (1,0) używana ostatnio, nie zmieniona
- -4. (1,1) używana ostatnio, zmieniona
- •zastąpienie strony z najniższej niepustej klasy

Algorytmy zliczające

wykorzystanie licznika odwołań do każdej ze stron

- •algorytm LFU (least frequently used) —
- zastępowanie strony o najmniejszym liczniku odwołań przesuwanie liczników o 1 bit w prawo co pewien czas
- •algorytm MFU (most frequently used)
 - zał. strona z najmniejszą wart. licznika została niedawno sprowadzona i będzie używana

kosztowna implementacja; nie przybliżają OPT

Algorytmy buforowania stron

Procedury wspomagające:

- przechowywanie puli wolnych ramek
 zanim strona-ofiara zostanie usunięta
 potrzebna strona czytana do wolnej ramki z puli
- przechowywanie listy zmienionych stron;
- zapis zmienionych stron na dysk przez urządzenie stronicujące w wolnym czasie
- pula wolnych ramek + inf. o tym jaka strona rezydowała w każdej ramce (możliwość ponownego jej wykorzystania)

Przydział ramek

 minimalna liczba ramek określona przez zbiór rozkazów w architekturze komputera (liczba adresów w rozkazie, adresowanie pośrednie..)

•maksymalna liczba ramek wynika z ilości dostępnej pamięci fizycznej

ALGORYTMY PRZYDZIAŁU m RAMEK n PROCESOM

- •przydział równy każdemu procesowi m/n ramek
- •przydział proporcjonalny każdemu procesowi a_i ramek s_i -wielkość pamięci wirtualnej procesu p_i

$$S = \sum S_i$$

$$a_i = S_i / S \cdot m$$

Przydział ramek

- •wielkość przydziału dla każdego procesu zależy od stopnia wieloprogramowości
- •procesy traktowane niezależnie od priorytetów
- •przydział proporcjonalny zależnie od rozmiaru i priorytetu procesu


Przydział globalny i lokalny

- •zastępowanie globalne dla danego procesu możliwy wybór ramki z całej puli ramek (innych procesów też)
- •zastępowanie lokalne ogranicza wybór do zbioru ramek przydzielonych do danego procesu

zastępowanie globalne zapewnia lepszą przepustowość systemu lecz zachowanie procesu silnie zależy od warunków zewnętrznych

- •liczba ramek niskopriorytetowego procesu < minimum => zawieszenie wykonania procesu (zwolnienie wszystkich ramek wymiana; średni poziom planowania)
- •gdy proces dysponuje małą liczbą aktywnie używanych stron =>


częste zastępowanie - **SZAMOTANIE - thrashing**



czas stronicowania> czas wykonania

SZAMOTANIE

- •zmniejszenie wykorzystania procesora ->
 zwiększenie stopnia wieloprogramowości
 przy globalnym algorytmie zastępowania stron:
- częste braki stron
- •kolejka do urządzenia stronicującego
- •opróżnienie kolejki procesów gotowych do wykonania
- •zmniejszenie wykorzystania procesora
- •zwiększenie stopnia wieloprogramowości
- •ograniczenie efektów szamotania:
- -lokalny lub priorytetowy algorytm zastępowania
- dostarczenie procesowi właściwej liczby ramek –
 strategia tworzenia zbioru roboczego model strefowy wykonania procesu



model strefowy wykonania procesu

- •strefa zbiór stron pozostających we wspólnym użyciu
- •strefy programu określone przez jego strukturę i struktury danych
- •gdy przydzielono mniej ramek niż wynosi rozmiar strefy szamotanie

model zbioru roboczego - zał. program ma charakterystykę strefową; okno zbioru roboczego - Δ ostatnich odniesień do stron

zbiór roboczy - zbiór stron, do których nastąpiło Δ ostatnich odniesieńprzybliża strefę programu

 $Z=\Sigma RZR_i$ (Z - zapotrzebowanie na ramki; RZR_i - rozmiar zbioru roboczego procesu i) Z>m - szamotanie

Model zbioru roboczego

optymalizacja wykorzystania procesora: wysoki stopień wieloprogramowości zapobieganie szamotaniu

- •SO przydziela każdemu procesowi tyle ramek, ile wymaga rozmiar jego zbioru roboczego
- •jeśli są wolne ramki rozpoczęcie nowego procesu
- •gdy suma rozmiarów zbiorów roboczych >dostępne ramki -> wstrzymanie wybranego procesu
- (usunięcie z pamięci, przydzielenie ramek innym procesom, późniejsze wznowienie)
- •implementacja bit odniesienia + przerwania zegara


Częstość braków stron

- •mierzenie częstości braków stron procesów PFF (page-fault-frequency)
- •zapobieganie szamotaniu
- •ustalenie górnej i dolnej granicy pożądanego poziomu braków stron

•przydzielenie dodatkowej ramki lub usunięcie ramki, gdy liczba braków stron

przekroczy limity

 dodatkowo możliwość wstrzymania procesu



STRONICOWANIE WSTĘPNE

- •wstępna faza procesu (po wznowieniu)
- wysoka aktywność stronicowania
- •stronicowanie wstępne (prepaging)
- •dla każdego procesu lista stron zbioru roboczego; przy wznowieniu przeniesienie zbioru roboczego do pamięci

ROZMIAR STRONY

- •duże strony:
- –wielkość tablicy stron każdego procesu

pam. wirt. 4MB - 4096 stron 1024B lub 512 stron 8192B

-czas operacji we/wy

czas wyszukiwania (20+8ms) > czas przesyłania (2MB/s -- 512B - 0.2ms)

1024B – 1 strona – 28.4ms

2 strony – 56.4ms

- –liczba braków stron
- •male strony
- -lepsze wykorzystanie pamięci (fragmentacja wewnętrzna)
- -mniejsza ilość przesyłanych informacji lepsza rozdzielczość, dopasowanie do stref programu

Problemy odwróconej tablicy stron

- Oszczędność miejsca w pamięci fizycznej używanej do translacji
- Wymagana dodatkowa tablica stron
 dla każdego procesu –
 odwołania do niej jedynie przy braku strony
- •Zewnętrzne tablice stron w pamięci wirtualnej – podlegają stronicowaniu

Struktura programu

- •przetwarzanie tablicy wierszami lub kolumnami zależnie od jej rozmieszczenia w PAO
- wybór języka programowania a lokalność odwołań do pamięci
- •kompilacja, ładowanie odseparowanie kodu i danych; rozmieszczenie procedur na stronach

Blokowanie stron

- •dla każdej ramki bit blokowania (wyłączenie ze stronicowania)
- –przed op. zapisu bloku na taśmę –
 blokowanie wszystkich zawierających go stron
- blokowanie właśnie sprowadzonych, jeszcze
 nieużywanych stron niskopriorytetowego procesu

•brak wyzerowania bitu blokowania – zablokowanie ramki

SEGMENTACJA NA ŻĄDANIE

- •Stronicowanie na żądanie wymaga sporych ilości sprzętu
- •OS/2 Intel 80286 operuje segmentami
- •deskryptor segmentu: długość, tryb ochrony, położenie, bit poprawności, bit udostępnienia
- kolejka deskryptorów wszystkich segmentów w pamięci;
 na początku segmenty z ustawionym bitem udostępnienia (zerowane)
- •pułapka spr. czy dostępna wolna pamięć pomieści segment
- -(tak) upakowanie
- -(nie) wymiana segmentu z końca kolejki
- »jeśli wystarczy miejsca

uaktualnienie deskryptora, na początek kolejki

»jeśli nadal mało miejsca - upakowanie.....

Strategie przydziału pamięci

Wymiany

- –Systemy ze stronicowaniem
 - Najdawniej używana
 - Najmniej używana
 - Najdawniej załadowana
- -Systemy bez stronicowania

Pobierania

- na żądanie
- z wyprzedzeniem

Rozmieszczenia

- -Systemy bez stronicowania
 - Najlepsze dopasowanie x₁<x₂<....<x_n
 - Najgorsze dopasowanie x₁>x₂>....>x_n
 - Pierwsze dopasowanie uporządkowanie względem adresów bazowych
 przeszukiwanie listy od ostatniego wskaźnika
 - Algorytm bliźniaków
- –Systemy ze stronicowaniem

Algorytm bliźniaków

```
rozmiar segmentu s= 2i; i<k
                     lista(i)
procedure szukaj(i)
begin if i >= k+1 then blad;
           if lista(i) pusta then
                begin
                      szukaj(i+1);
                      podziel;
                      umieść w lista(i)
                end;
           pobierz pierwszy el. lista(i)
end;
```

UNIX

- •przed 3BSD wymiana (obsługa średnioterminowego planowania)
- -przydział ciągłego obszaru pamięci
- -pierwsze dopasowanie (first fit)
- –wzrost rozmiaru pamięci procesu –
 przekopiowanie w nowe miejsce;
 szukanie obszaru na końcu zajmowanego
- –przy braku wystarczającego obszaru proces odsyłany na dysk
- -zapobieganie szamotaniu minimalny czas pozostawania w pamięci
- dzielone segmenty tekstu nie są odsyłane na dysk ani ponownie wczytywane

UNIX

- •stronicowanie na żądanie
- -możliwość odzyskania strony z listy wolnych ramek
- -wstępne stronicowanie + lista wolnych ramek
- -blokowanie stron podczas przesyłania
- –algorytm zastępowania stron –zmodyfikowany algorytm drugiej szansy
- •planowanie przydziału procesora, wymiana obszarów pamięci i stronicowanie
- -im niższy priorytet procesu bardziej prawdopodobne usunięcie strony i wyrzucenie z pamięci w całości
- •strony sprzętowe (VAX) = 512 B są grupowane po dwie, aby operacje we/wy były wydajne

Linux

- •zarządca podstawowej pamięci fizycznej
- dyspozytor stron
- •algorytm sąsiednich stert (może przydzielić na zamówienie partie stron fizycznie sąsiadujące)
- –usługa kmalloc przydziela na żądanie całe strony,
 następnie dzieli je na mniejsze kawałki
- •obsługa pamięci wirtualnej
- -brak wymiany; jedynie mechanizm stronicowania
- •algorytm postępowania (które strony zapisywać na dysk i kiedy) zmodyfikowana wersja algorytmu drugiej szansy (LFU)
- •mechanizm stronicowania (realizuje przesłania)

Windows NT

- •Zarządca pamięci wirtualnej VM część egzekutora NT
- •odwzorowanie pam. wirt pam. rzecz. realizowane sprzętowo
- •stronicowanie; strona 4 kB
- •plik stronicowania na dysku
- •adresy 32-bitowe (każdy proces przestrzeń 4GB)
- •górne 2 GB używane w trybie jądra; identyczne dla wszystkich procesów
- •algorytm zastępowania stron FIFO w odniesieniu do każdego procesu
- •sprowadzanie stron przyległych lokalność odwołań do pamięci
- •początkowo proces otrzymuje 30 stron w zbiorze roboczym (zmniejszanie o 1)

ZARZĄDZANIE OBSZAREM WYMIANY

- •cel najlepsza przepustowość pamięci wirtualnej
- •systemy z wymianą obraz całych procesów
- •systemy ze stronicowaniem strony
- •wiele obszarów wymiany różne dyski
- •nadmierne oszacowanie wielkości obszaru wymiany - bezpieczniejsze


Umiejscowienie obszaru wymiany

- •system plików
- –zastosowanie procedur systemu plików
- -mała wydajność
- •osobna strefa dyskowa
- -bez struktury katalogowej
- –Zarządca pamięci obszaru wymiany optymalizacja szybkości


obszar wymiany systemu UNIX

- •4.3 BSD uruchomiony proces przydział obszaru wymiany:
- –strony tekstu (sprowadzone z systemu plików przy starcie procesu) po 512kB + końcówka nkB
- –segment danych czytane z systemu plików lub tworzone bloki o zmiennych rozmiarach
- Wspólne użytkowanie identycznych stron
 w kilku procesach zarówno w pamięci fizycznej jak
 i obszarze wymiany
- •Jądro używa 2 procesowe mapy wymiany

mapa wymiany segmentu tekstu



mapa wymiany segmentu danych



rozmiar bloku $i = 2^{i*16KB}$; rozmiar <= 2MB

proces powiększa segment danych – przydziela mu się nowy blok, 2 x większy

Intel

- •Tablice deskryptorów: LDT (Local Descriptor Table), GDT (Global...)
- •LDT lokalne dla procesu segmenty kodu, danych, stosu
- •GDT segmenty systemowe (m. in. tablice LDT)
- Segmenty stronicowane
- •Strona 4 kB
- •Stronicowanie 2poziomowe
- Przestrzeń adresowa 1 segmentu 4GB (32 bity) -2²⁰ stron 4kB ->2²⁰ wpisów 4B Tablica stron - 4MB-> stronicowanie 2-poziomowe
- •Adres logiczny:
- -selektor segmentu (16 bitów) ładowany do rej. segmentowego CS (kod), DS (dane), SS (stos)
 - 13 b indeks segmentu w tablicy deskryptorów
 - 1 b 1/0- LDT/GDT
 - 2 b poziom uprzywilejowania (0-3)
- -offset (32 bity)

- Selektor segmentu wskazuje na deskryptor w tablicy GDT lub LDT
- Deskryptor 8 bajtów w tym m. in.
- -adres bazowy (32 bity)
- –limit (20 bitów)

- Porównanie przesunięcia (z adresu offset) z limitem (z deskryptora)
- if (przesunięcie > limit) then wyjątek
- -granulacja limit wyrażony w bajtach lub stronach=4kB
- •Adres liniowy = adres bazowy + przesunięcie

- •Stronicowanie:
- •Adres liniowy:
- −10 bitów − 1 z 1024 pozycja w katalogu tablic
- –10 bitów indeks pozycji w tablicy stron
- Początek strony w PAO
- –12 bitów pozycja na stronie
- Cache przechowuje wartości adresów fizycznych dla ostatnio używanych: katalog – strona (*TLB Table Lookahead Buffer* – 32 pozycje)
- Bez stronicowania (wyzerowanie bitu rejestru sterującego procesora CR0) adres liniowy adresem fizycznym
 segmenty mogą nakładać się na siebie
- Bez segmentacji wszystkie deskryptory segmentów
 - pole bazy = 0; długość =max
 Płaski model zarządzania pamięcią Win32
- •IBM OS/2 Intel, segmentacja + stronicowanie


Adres 32-bitowy:

```
bity 31-22 (10) - wskaźnik pozycji w katalogu tablic stron
bity 21-12 (10) - wskaźnik pozycji w tablicy stron
bity 11-0 (12) - adres na stronie
strona 2<sup>12</sup>=4kB
każdy proces ma:
```

<u>katalog tablic stron</u> (1024 pozycje 4-bajtowe)
każda pozycja katalogu tablic stron wskazuje na:
<u>tablicę stron</u> (1024 pozycje 4-bajtowe)

20 bitów wykorzystanych do tworzenia adresu (+12 najmłodszych bitów)

12 bitów nadmiarowych – opis strony: tryb ochrony, plik stronicowania, stan strony



Ochrona dostępu do pamięci

Pentium:

<u>Poziom segmentacji</u>

- ·Deskryptor zawiera w polu DPL (Descriptor Privilege Level) liczbę <0;3>
- -0 najwyższe uprzywilejowanie
- -3 najniższe (brak restrykcji dostępu)
- DPL z rejestru CS poziom uprzywilejowania selektora
 wskazującego na aktualnie wykonywany kod
 =poziom uprzywilejowania procesu = CPL (Current Privilege Level)
- DPL>=CPL proces ma dostęp do danych (mniej lub tak samo uprzywilejowane segmenty)
- DPL<=CPL proces może przekazywać sterowanie do tych segmentów (bardziej lub tak samo uprzywilejowane segmenty)

Poziom stronicowania

- Strony: użytkowe, systemowe
- Blokada modyfikacji stron
- -Poziomy uprzywilejowania 0, 1, 2, 3, jądro
- -Windows wykorzystuje poziomy 0 i 3

Pamięć wirtualna a cache'owanie

- Pamięć wirtualna program w pamięci dyskowej;
 niektóre strony w ramkach (PAO)
- ·Cache kod w PAO, fragmenty kodu w pamięci podręcznej
- ·Obsługa braku stron zadanie 50
- ·Obsługa chybienia pamięci podręcznej -sprzętowa
- •<u>Rozmiar</u>: bloki cache 64 B **strony** - **4kB**
- ·Odwzorowanie adresów:
 - stronicowanie wykorzystuje najbardziej znaczące bity adresu wirtualnego
- Cache wykorzystuje najmniej znaczące bity adresu fizycznego