
Inter-VLAN Routing

Contoh kasus:

Anda memiliki sebuah cisco router dengan 2 buah fasteternet dan 1 buah cisco catalys 2960 denga 24 port. Padahal anda membutuhkan 5 interface Ethernet pada cisco anda . Apa yang harus anda lakukan.

Jangan kuatir. Mari kita pecahkan bersama-sama.

a. Langkah pertama buat topologi sebagai berikut:



b. Configi vlan di cisco catalys

seting trunk (port yang di set trung adalah fastethernet 0/1)

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Seting vlan 2,3,4,5

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#name

Switch(config-vlan)#name vlan2

Switch(config-vlan)#vlan 3

Switch(config-vlan)#name vlan3

Switch(config-vlan)#vlan 4

Switch(config-vlan)#name vlan4

Switch(config-vlan)#vlan 5

Switch(config-vlan)#name vlan5

Switch(config-vlan)#exit

Seting access port switch terhadap vlan (port yang di gunakan adalab 0/2,0/3,0/4,0/5

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#exit Switch(config)#interface fastEthernet 0/3 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 3 Switch(config-if)#exit

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

Switch(config)#interface fastEthernet 0/4 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 4

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/5 Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 5

Switch(config-if)#exit

Menyimpan configurasi. Jika cisco reboot configurasi yang telah di lakukan tidak hilang

Switch#copy running-config startup-config

c. Configurasi cisco router

Menambah subinterface pada router. Setiap subinterface akan diberikan alamat IP. Dan setiap VLAN yang telah di seting pada catalys akan di hubungkan dengan subinterface tersebut. Jadi seakan2 akan terbentuk interface physical yang banyak. Format perintah untuk membuat interface adalah

interface nama subinterface.id vlan

interface fastetehrnet 0/1.2 contoh:

supaya sub interface berjalan maka router harus mendukung protocol VLAN trunking 802.1q. untuk melakukan enkapsulasi 802.1q gunakan format perintah berikut:

encapsulation dot1q id_vlan

encapsulation dot1q 2 contoh:

pada konfigurasi VLAN dasar, setiap network anatr vlan tidak bisa saling berkomunikasi. Tetapi dalam konfigurasi vlan lanjut ini, network anatr vlan dapat saling berkomunikasi.

Pertama hidupkan interface dan aktifkan dengan mode auto. Yang akan kita jadikan parent dari subinterface adalah fastethernet 0/1.

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#speed auto

Router(config-if)#duplex auto

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Membuat sub interface dan menghubungkan dengan VLAN di catalys

Router(config)#interface fastEthernet 0/1.2

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.2,

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2

Router(config-subif)#description connect to vlan2

Router(config-subif)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.240

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/1.3

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.3, changed state to

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q3

Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.240

Router(config-subif)#description connect to vlan3

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/1.4

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q4

Router(config-subif)#ip address 172.168.1.1 255.255.255.240

Router(config-subif)#description connect to vlan4

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/1.5

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 5

Router(config-subif)#description connect to vlan5

Router(config-subif)#ip address 197.169.100.1 255.255.255.240

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config-subif)#exit

Menyimpan konfigurasi agar setiap cisco router reboot, konfigurasi tidak hilang

Router#copy running-config startup-config

d. Memberikan Ip computer yang telah terhubung dengan setiap subinterface. Table IP untuk PC.

No	Nama	IP	netmask	Terhubung ke	VLAN
	PC			subinterface	
1.	PC0	10.10.10.2	255.255.255.240	FastEtehernet 0/1.2	VLAN2
2.	PC1	192.168.1.2	255.255.255.240	FastEtehernet 0/1.3	VLAN3
3.	PC2	172.168.1.2	255.255.255.240	FastEtehernet 0/1.4	VLAN4
4.	PC4	197.168.100.2	255.255.255.240	FastEtehernet 0/1.5	VLAN5

e. Test koneksi

Ping dari PC0 --- > ke gateway (ip fastethernet 0/1.2)

Ping dari PC1 --- > ke gateway (ip fastethernet 0/1.3)

Ping dari PC2 --- > ke gateway (ip fastethernet 0/1.4)

Ping dari PC3 --- > ke gateway (ip fastethernet 0/1.5)

Ping dari PC0 --- > ke PC1,PC2,PC3,

Dan sebaliknya.

Kalo bisa maka konfigurasi yang kita lakukan SUKSES...

Ganti ip pada PC0 dengan blok IP milik PC1. Dan lakukan ping ke semua gateway dan semuan PC.

Jika tidak bisa maka SUKSES.

f. Sampai disini konfigurasi kita telah selesai...