Föreläsning 17

- LayoutManager
 BorderLayout
 GridLayout
 BoxLayout
 null Layout
- MouseListener
- Border
- Grafiskt program med flera klasser
- Bild och ljud

```
JF 6.3
6.4 Mouse Events
6.5
6.6 Borders
```

LayoutManager

När man ska placera ut komponenter i en container så kan man ha hjälp av s.k. layout-managers. En layout-manager placerar komponenterna efter bestämda regler.

Med metoden **setLayout** anger man den layout-manager som ska användas. **container.setLayout(new BorderLayout())**;

I en klass som ärver *JPanel* gör man anropet setLayout(new BorderLayout()); // this.setLayout(new BorderLayout());

Containern i *JFrame* har *BorderLayout* som layout-manager om du inte anger något annat.


En *JPanel* har *FlowLayout* som layout-manager om du inte anger något annat.


Det finns ett flertal layoutmanagers i Java. Vi kommer huvudsakligen använda oss av *FlowLayout*, *BorderLayout* och *GridLayout*.

BorderLayout

Komponenterna placeras in i en av följande positioner i containern:

- 1. West
- 2. East
- 3. North
- 4. South
- 5. Center





Komponenternas storlek ändras om nödvändigt. T.ex. anpassas komponenterna till containerns bredd (3+4) och till containerns höjd(1+2). Även höjden på 3+4 ändras och bredden på 1+2.

Det område som är kvar i mitten är Center och komponenten (5) anpassas till denna storlek.

BorderLayout

Komponenter placeras på containern med add-metoden add(komponent, position); // Vid arv av JPanel container.add(komponent, position); // I JPanel-komponent position = BorderLayout.NORTH, BorderLayout.EAST, BorderLayout.SOUTH, BorderLayout.WEST eller BorderLayout.CENTER.

Om man utelämnar *position*add(komponent); // Vid arv av JPanel

container.add(komponent); // I JPanel-komponent

placeras komponenen i BorderLayout.CENTER.

BorderLayoutPanel.java


BorderLayoutApp.java


JFrame använder BorderLayout om inget annat anges.

Konstruktorer:

public BorderLayout()
komponenterna placeras intill varandra
public BorderLayout(int hgap, int vgap)

hgap resp vgap anger avståndet mellan komponenterna









GridLayout

Containern delas in i ett antal lika höga rader och lika breda kolumner. Alla celler som därmed bildas är lika stora. I varje cell kan man placera en komponent. Komponenten anpassar sig till cellens storlek. Komponenter placeras på containern med metoden

add(komponent) ; // Vid arv av JPanel container.add(komponent) ; // JPanel-komponent

De placeras in radvis, från vänster till höger. Först fylls raden högst upp osv.


1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

GridLayout med 3 rader och 4 kolumner

Konstruktorer:

public GridLayout(int rows, int cols)
rows anger antalet rader och cols antalet kolumner

public GridLayout(int rows, int cols, int hgap, int vgap)
rows anger antalet rader och cols antalet kolumner
hgap resp vgap anger avståndet mellan komponenterna



≟ GridLayoutEx	_ I X
Avsluta	Knapp
En JTextArea med en he	Detta är text 1
Text 2	

GridLayout(3,2,10,20



BoxLayout

Komponenterna placeras ut verikalt eller horisontellt. I båda fallen i en följd.

När layouten sätts till BoxLayout ska man ge en referens till containern som argument och dessutom riktning i vilken komponenterna ska placeras.

setLayout(this, direction) ; // Vid arv av JPanel

container.add(container, direction) ; // JPanel-komponent

Komponenter placeras in med add-metoden: add(komponent); // Vid arv av JPanel container.add(komponent); // JPanel-komponent De placeras i samma ordning som de läggs till.


Konstruktorer:

public BoxLayout(Container target, int axis) target är referens till panelen och axis riktningen

BoxLayout, - X_AXIS





BoxLayout - Y AXIS



Design med hjälp av JPanel

Med hjälp av JPanel-komponenter kan man använda olika layout-managers i olika delar av fönstret.





Layout-manager i en JPanel är FlowLayout om inget annat anges. Man kan ange layout manager för panelen på två sätt:

Vid konstruktion:


private JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(5,3));

Med **metoden setLayout**:

panel.setLayout(new GridLayout(5,3));


När komponenten ska placeras på en **JPanel** så använder man panelens addmetod:

```
panel.add( label ); // komponenten som label refererar till placeras på // panelen panel
```



En layout – hitta paneler!









Ingen LayoutManager

Det går bra att ange att man *inte* vill använda en LayoutManager. Man gör detta genom anropet

```
container.setLayout( null );
```

När man använder "Null Layout" måste man för varje komponent som placeras på skärmen ange komponentens läge och storlek:

```
private JButton button = new JButton("button1");
:
// positionen (x=70, y=20) i aktuell container. Komponenten blir 90 pixlar bred och
// 20 pixlar hög.
button.setBounds(70, 20, 90, 20); // (x, y, bredd, höjd)
eller
button.setLocation(70, 20); // (x, y)
label.setSize(90, 20); // (bredd, höjd)
```

Användaren bör inte kunna ändra storleken på ett fönster som har "Null layout". Därför ska metoden setResizable anropas.


```
frame.setResizable( false ); // Fönstrets storlek kan inte ändras
```


Om flera komponenter täcker varandra så syns den som placerades först i containern.

Null layout – läge och storlek

Den position du anger för komponenten är alltid relativt övre vänstra hörnet på den containern den är placerad i.

```
setLayout( null );
panel.setLayout( null );
:
button1.setBounds( 70, 20, 90, 20 );
button2.setBounds( 20, 60, 90, 20 );
panel.setBounds( 70, 60, 200, 95 );
panel.add( button2 );
add( button1 );
add( panel );
```





```
button1: x = 70 (se pil)

y = 20 (se pil)

width = 90

height = 20

button2: x = 20 (se pil)

y = 60 (se pil)

width = 90

height = 20

panel: x = 70

y = 60

width = 200

height = 95
```

MouseListener

En *MouseListener* kan man använda bl.a. då man vill lyssna på om * musknapp trycks ner / släpps då musmarkören är över komponent * musmarkör rör sin i på komponent / från komponent

En klass som implementerar *MouseListener* måste innehålla metoderna *mousePressed*, *mouseReleased*, *mouseEntered*, *mouseExited*, *mouseClicked* MouseListenerPanel demonstrerar hur man kan använda en MouseListener

```
public class MouseListenerPanel extends JPanel {
  private class ML implements MouseListener {
    Random rand = new Random();
    public void mouseEntered(MouseEvent arg0) {
      button1.setBackground( new Color(rand.nextInt(256), rand.nextInt(256)), rand.nextInt(256)));
    public void mouseExited(MouseEvent arg0) {
      button2.setBackground( new Color(rand.nextInt(256), rand.nextInt(256));
    public void mousePressed(MouseEvent arg0) {
      setBackground( new Color( rand.nextInt(256), rand.nextInt(256), rand.nextInt(256)));
    public void mouseReleased(MouseEvent arg0) {
      panel.setBackground( new Color( rand.nextInt(256), rand.nextInt(256)), rand.nextInt(256)));
    public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {}
```

U

Bilder och ljud i applikation

Klassen *ImageIcon* har ett flertal konstruktorer varav några är väldigt användbara.

I en **applikation** kan man t.ex. hämta en bild så här::

```
Imagelcon im1 = new Imagelcon( "C:/bilder/rolig.jpg" );
Imagelcon im2 = new Imagelcon( new URL( "file:C:/bilder/rolig.jpg" ) );
```

Bilden ska ha något av formaten *gif*, *jpg* eller *png* (sedan 1.3). Klassen URL används vid nätverkskommunikation, när bilden ska hämtas från en annan dator, men kan även användas för att komma åt filer på hårddisken.

Ljud hämtar man in i en applikation med klassmetoden *newAudioClip* i klassen *JApplet*. Klassen *AudioClip* som representerar ljudfilen finns i paketet java.applet.

AudioClip sound = Applet.newAudioClip(new URL("file:C:/sound/gong.au"));

Med metoderna *play* (spela ljudet en gång), *stop* (avsluta uppspelning) och *loop* (spela ljudet upprepat) kan du styra användningen av ljudet.

Ljudfilen ska ha något av formaten *aiff*, *au*, *wav*, *mid* eller *rmf*.

OBS! Packa upp bildfilerna i i katalogen M:\bilder och gong.au i M:\sound innan du testkör SlideShow

SlideShowPanel.java



Ett program som använder flera fönster

Programmet består av två paneler, en Controller-klass och startklass

