# 高中物理讲义

# PART II: Electromagnetism

Han Gao\*

## 2021年3月7日

# 目录

1	静电	学	1
2	直流	电路	2
3	静磁	学	2
4	电磁感应		
	4.1	感生电动势和动生电动势	3
	4.2	楞次定律、电磁阻尼和电感	4
	4.3	电磁感应中的动力学问题	7
5	交流电路		
	5.1	交流发电机与正弦交流电的描述	12
	5.2	有效值、变压器和高压输电	13
	5.3	变压器	14
	5.4	高压输电	15
	5.5	交流电路中的电感和电容	16

# 1 静电学

(under construction...)

<sup>\*</sup>gaoh26@mail2.sysu.edu.cn

2 直流电路 2

# 2 直流电路

(under construction...)

# 3 静磁学

 $({\rm under\ construction...})$ 

## 4 电磁感应

#### 4.1 感生电动势和动生电动势

法拉第最开始怎么发现的电磁感应现象?

• 电磁感应定律

$$\mathcal{E} = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \tag{1}$$

•  $\Delta \Phi$  是回路内磁通的变化量 (和速度、加速度、电流等一样的数学),由两部分组成

1. 感生:由回路内的磁场增大导致, $\Delta \Phi = (\Delta B)S \Rightarrow \mathcal{E} = S \frac{\Delta B}{\Delta t}$ ;

2. 动生: 由回路面积变化导致,  $\Delta \Phi = B\Delta S \Rightarrow \mathcal{E} = Blv$ .

• 如图 1,对应不同的物理:感生电动势对应"动磁生电"(选修 3-4 学习);动生电动势对应运动导线内电子受到的洛伦兹力(类似于霍尔效应)。⇒  $\mathcal{E} = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$  永远正确,而  $\mathcal{E} = Blv$  只对恒定磁场适用 (c.f. 2016 年高考压轴 题)。




图 1: 感生电动势(左)和动生电动势(右)

 动生电动势来源于洛伦兹力 ⇒ 存在少许看似没有磁通量变化,却也发生 电磁感应的特例(阿拉果圆盘,某年全国卷高考题,如图 2)。




图 2: 阿拉果圆盘, 试判断图中感应电流的方向

**例 4.1** 如图 3, 两平行导轨间距为 h。在 t=0 时刻杆从距回路左端 s 处开始以 匀速 v 向右运动,左边的磁场长度为 l < s,大小随时间变化,为  $B_1 = kt + B_0$ ,方向向下;右边的磁场大小恒定为  $B_2$ ,方向向上,求

- 1. 在 t 时刻通过回路的磁通量;
- 2. 若回路接负载 R, 求感应电动势和感应电流的大小。




图 3: 通过回路的磁通量是什么意思?

**解答 4.1** 取向上为正方向,则左边的磁场正向贡献磁通量,为  $\Phi_1=B_1lh=(B_0+kt)lh$ ;右边的磁场反向贡献磁通量,为  $\Phi_2=-B_2(s+vt-l)h$ 。通过回路的总磁通量为

$$\Phi(t) = [(B_0 + kt)l - B_2(s + vt - l)]h \tag{2}$$

取任意的时间间隔  $\Delta t$ , 根据电磁感应定律

$$\mathcal{E} = \frac{\Phi(t + \Delta t) - \Phi(t)}{\Delta t} = (kl - B_2 v)h \tag{3}$$

感应电流的大小为  $I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{(kl - B_2 v)h}{R}$ 

#### 4.2 楞次定律、电磁阻尼和电感

如果杆能一直在磁场中运动下去,岂不是制成了永动机?

- **楞次定律**: 感应电流总是试图阻止磁通量的变化,也即总存在一个物理机制阻碍电磁感应的发生。
- 具体体现:来拒去留、增缩减扩...... ⇒ E.g. 固定的线圈内通过的磁场强度突然变大,则线圈会有收缩的趋势;回路中的杆切割磁感线运动,则安培力会企图使杆减速;......
- 是能量守恒定律在电磁感应中的体现! ⇒ 更广泛的自然思想: 负反馈调节机制; 勒夏特列原理。
- 右手定则判断感应电流的方向(是楞次定律在动生情况下的特例)。

**例 4.2** 一个线圈正上方悬挂了一个磁铁,将悬挂磁铁的线剪断,磁铁下落的加速度 a 与重力加速度 g 的大小关系是什么?

解答 4.2 总有物理机制会阻碍电磁感应顺利地发生,即阻碍磁铁下落,因此

在这个例子中,如果线圈是超导体,则磁铁可以一直悬空! ⇒超导磁悬浮原理。

**例 4.3** 图 4是一个演示楞次定律的小玩具,线圈上平放的环是金属导体制成的。 当开关接通电源时,你期待看到什么现象?为什么?




图 4: 一个演示楞次定律的小玩具

**解答 4.3** 接通电源时下面的线圈内会产生磁场,使得通过金属环的磁通量增大,而楞次定律保证了存在一个物理机制来阻碍这个磁通量增大,因此

**例 4.4** 在图 3中,杆受到的安培力朝什么方向,感应电流朝什么方向(需要分类讨论)?

**解答 4.4**  $E_{l} > B_{2}v$ ,通过回路的磁通量在增大,于是安培力会想让这个磁通量减小,于是

为什么地铁列车进站停车时几乎听不到刹车声音?这个减速过程是通过什么物理原理实现的?

• **电磁阻尼**: 导体进入磁场区域时,由于切割磁感线运动发生电磁感应 ⇒ 楞次定律保证了存在物理机制阻碍这样的运动,如图 5。

• 涡电流: 发生电磁阻尼现象时,导体内的电流,如图 5。




图 5: 电磁阻尼现象和涡电流

- 电磁阻尼现象的能量转换: 机械能 → 电能 → 热能。
- 如果能够减少"电能 → 热能"一步的转换,则可以减少能量损耗 ⇒ 地铁列车、动车进站减速时利用电磁感应补充少许电能。

将一个线圈接在直流电路中,把开关断开的一瞬间,为什么可以在开关的 刀口处看见电火花?

- 一个金属线圈自然地构成了一个电感。
- 线圈通电时内部存在磁通量,断开时磁通量减小到 0;而楞次定律阻碍了 这个磁通量减小 ⇒ 电感线圈会试图在短时间内维持电流使得磁通量缓慢 减小,如图 6。




图 6: 电路断开开关后,存在电感的电路(实线)和无电感电路(虚线)的电流变化

• 理解: 广义的惯性, 电感赋予电路维持自身状态的能力。电感系数用 *L* 表示, 决定因素: 匝数、有无铁芯、线圈长度和宽度(和电磁铁磁性的决定因素一样)。

### 4.3 电磁感应中的动力学问题

如果题目不问, 你需要先判断感应电流方向, 再判断安培力方向吗?

• 对动生问题,  $\mathcal{E} = Blv$  可以有效解决, 常见推论:

$$I = \frac{Blv}{R}, \quad F = \frac{B^2 l^2 v}{R}, \quad P = \frac{(Blv)^2}{R} \tag{4}$$

- 楞次定律保证物理机制阻碍电磁感应现象 ⇒ 安培力总是阻力。
- 这里的 l 应该理解为切割磁感线的有效长度。

**例 4.5**【2020 全国 3 卷】如图 7,一边长为  $l_0$  的正方形金属框 abcd 固定在水平面内,空间内存在方向垂直于水平面,磁感应强度为 B 的匀强磁场,一长度大于  $\sqrt{2}l_0$  的均匀导体棒以速率 v 自左向右在金属框上匀速滑过,滑动过程中导体棒始终与 ac 垂直且中点位于 ac 上,导体棒与金属框接触良好。已知导体棒单位长度的电阻为 r,金属框电阻可忽略。将导体棒与 a 点之间的距离记为 x,求导体棒所受安培力大小随  $x(0 \le x \le \sqrt{2}l_0)$  变化的关系式。




图 7: 例 4.5图

#### 解答 4.5

楞次定律保证了电磁感应过程中的能量守恒,这个能量守恒是怎么定量体 现的?

- 电磁感应需要外力维持,外力总是做正功。
- 如果不存在摩擦力,外力功率 = 安培力做功功率 = 电阻(负载)消耗功率;如果存在摩擦损耗,则外力功率会更大(能量守恒角度理解)。

**例 4.6**【2014 全国 2 卷】半径分别为 r 和 2r 的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为 r、质量为 m 且质量分布均匀的直导体棒 AB 置于圆导轨上面,BA 的延长线通过圆导轨中心 O,装置的俯视图如图 8所示。整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为 B,方向竖直向下。在内圆导轨的 C 点和外圆导轨的 D 点之间接有一阻值为 R 的电阻(图中未画出)。直导体棒在水平外力作用下以角速度  $\omega$  绕 O 逆时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触。设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为  $\mu$ ,导体棒和导轨的电阻均可忽略。重力加速度大小为 g。求

- 1. 通过电阻 R 的感应电流的方向和大小;
- 2. 外力的功率。




图 8: 例 4.6图

**解答 4.6** (在这种情况下,还能用  $\mathcal{E} = Blv$  计算动生电动势吗?)

同时存在动生电动势和感生电动势,应该用哪个公式计算 $\mathcal{E}$ ?

例 4.7【2016 全国 3 卷】如图 9,两条相距 l 的光滑平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为 R 的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为 S 的区域,区域内存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小  $B_1$  随时间的变化关系为  $B_1=kt$ ,式中 k 为常量;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界 MN(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为  $B_0$ ,方向也垂直纸面向里。某时刻,金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动,在  $t_0$  时刻恰好以  $v_0$  速度越过 MN,此后向右做匀速运动。金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好,它们的电阻均忽略不计。求

- 1. 在 t=0 到  $t=t_0$  时间间隔内,流过电阻电荷量的绝对值;
- 2. 在时刻  $t(t>t_0)$  穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小。




图 9: 例 4.7图

#### 解答 4.7

如果电路上接的不是电阻是电容,这题还能做吗?

• 电容上的电荷量与电压的关系 q=CU  $\Rightarrow$  两边取变化率,利用  $I=\frac{\Delta q}{\Delta t}$   $\Rightarrow$   $I=C\frac{\Delta U}{\Delta t}$ 。

- 如果切割磁感线的是平行杆, $U=\mathcal{E}=Blv$  ⇒ 两边取变化率,利用  $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$  ⇒  $\frac{\Delta U}{\Delta t}=Bla$  。
- 选修 3-1 书上直流电流的定义式 I=q/t 一定要理解成  $I=\Delta q/\Delta t!$
- $\frac{\Delta(...)}{\Delta t}$  的含义是对时间求导...
- 灵活变通,高考总不可能永远考同一个模型,那就人人满分了... ⇒ 真正 地理解物理!

**例 4.8** 【2013 全国 1 卷】如图 10,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为  $\theta$ ,间距为 L。导轨上端接有一平行板电容器,电容为 C。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为 B,方向垂直于导轨平面。在导轨上放置一质量为 m 对金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触。已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为  $\mu$ ,重力加速度大小为 g。忽略所有电阻。让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求:

- 1. 电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;
- 2. 金属棒的速度大小随时间变化的关系。




图 10: 例 4.8图

解答 4.8

## 5 交流电路

## 5.1 交流发电机与正弦交流电的描述

图 11中, 哪个是直流发电机, 哪个是交流发电机?




图 11: 发电机

- 交流发电机:线圈在匀强磁场中沿垂直磁场的轴转动 ⇒ 磁通量变化产生 电动势。
- 电动势大小: 考虑单匝线圈,  $\mathcal{E}=2Bl_1v\sin\omega t=BS\omega\sin\omega t$ , 如图 12。
- 另一种想法: 磁通量  $\Phi=BS\cos\omega t$ , 两边对时间求导:  $\mathcal{E}=-\frac{d\Phi}{dt}=BS\omega\sin\omega t$ .




图 12: 交流发电机的磁通量

• 磁通量最大的面称为中性面,该点  $\mathcal{E}=0$ 。

- N 匝线圈同时发电:  $\mathcal{E} = NBS\omega \sin \omega t$ .
- 正弦交流电: 电压  $u = U_m \sin \omega t$ , 电流  $i = I_m \sin \omega t$ .
- jargon:  $U_m$ ,  $I_m$  电压 (电流) 最大值 (或称峰值);  $\omega$  称为角频率;  $f = \frac{\omega}{2\pi}$  称为频率;  $T = \frac{2\pi}{m}$  称为周期 (请复习数学三角函数知识)。
- 中国市电:  $U_m = 220\sqrt{2} \text{ V} \approx 311 \text{ V}$ , f = 50 Hz, T = 0.02 s; 在美国等一些国家  $U_m = 110\sqrt{2} \text{ V}$ ; 还有一些加拿大等少数西方国家用 f = 60 Hz (为什么出国旅游要带电压转换器的原因)。

### 5.2 有效值、变压器和高压输电

我们平时说的 220 V 交流电是指什么意思?正弦交流电的电压在一个周期内的平均值是多少?

- 交流电 (AC): 大小和方向都随时间变化的电流; 直流电 (DC): 方向不 随时间变化的电流 ⇒ DC 的大小可以随时间变化...
- 交流电的有效值定义为:
  - 1. 物理: 若交流电 i 在一个周期 T 内通过一个电阻 R,产生的热量为 Q,则其有效值为使得同样的电阻在 T 时间内产生同样热量的直流 电流的大小,即  $I_{\rm rms} = \sqrt{\frac{Q}{RT}}$ 。
  - 2. 数学: 周期函数 i(t) 的有效值(又称方均根,root mean square)是 周期函数 i(t) 在一个周期内平方的平均值开根号。如果你已经在《数学: 选修 2-2》里学了积分,就是

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{\int_0^T i^2(t)dt}{T}} \tag{5}$$

- 物理定义和数学定义是严格等价的。
- 可以利用 (5) 得到正弦交流电的有效值  $U_{rms}$  和  $U_m$  之间的关系为

$$U_m = \sqrt{2}U_{rms} \tag{6}$$

• 对更一般的时变电流(电压)计算有效值: 先求平方平均, 再开根号。

**例 5.1** 如图 13是一个交流电压 u 在一个周期 T 内的图像,在 0-0.5T 内为一段完整的正弦图像,峰值为 2 V; 0.5T-0.8T 内是一段电压为 -1 V 的恒定电压; 0.8T-1T 内是一段电压为 3 V 的恒定电压。求这个交流电压的有效值。




图 13: 一个奇怪的交流电波形

**解答 5.1** 在 0-0.5T 内,这个正弦信号的有效值为  $\sqrt{2}$  V,因此其平方在这段时间的累积为  $(\sqrt{2})^2 \times 0.5T = T$ ;后两段信号的平方累积分别为 0.3T 和 1.8T。因此有效值为

$$U_{rms} = \sqrt{\frac{\sum_{\text{8-th} \mid \text{iff}} U^2 \Delta t}{T}} = \sqrt{4.1} \text{ V}$$
 (7)

### 5.3 变压器

电气历史前期一直有到底是应用直流 (爱迪生为代表) 还是交流 (特斯拉为代表) 的争论。为什么交流电最终赢得了胜利?

- 交流电的好处:可以及其方便地转换电压。
- 变压器: 两个匝数分别为 n<sub>1</sub> 和 n<sub>2</sub> 的线圈缠绕在一起,流过的磁通相等 (无漏磁) ⇒ 电磁感应定律给出

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2} \tag{8}$$

 $U_{1,2}$  是交流电压的有效值。

• 图 14是一种输出电压可变的变压器。




图 14: 一种输出电压可变的变压器

- 理想变压器: 无漏磁且无能量损耗, 两端消耗的电功率相等  $\Rightarrow U_1I_1 = U_2I_2 \Rightarrow n_1I_1 = n_2I_2$ 。
- 应用: 电流检测器: 小的  $n_1$  接在待测的载流输电线上; 大的  $n_2$  接电流表  $\Rightarrow$  得到输电线上的电流。

#### 5.4 高压输电

高压输电的好处是在导线上的能量损耗小,但  $P=U^2/R$ ,为什么不是 U 越大 P 越大呢?

- 电压 = 电势差。电压都是针对两点定义的。⇒ 单独提一根导线上的电压 是指这根导线的对地电压。
- $P = U^2/R$  中的 U 应该指导线两端的电压降而非对地电压(一般在这里我们更喜欢写成  $\Delta U$  表示电厂端到用户端的电压降)。但  $P = I^2R$  作为 **焦 耳定律**是一个普适定律,总是适用的。
- 理想变压器两端的功率相等 ⇒ 提高输电电压减小了输电电流 ⇒ 能量损耗减小。

例 5.2 如图 15, 发电厂以  $P_0$  的功率输出  $220~\rm V$  的交流电,经过变压器  $T_1$  后升压为  $55~\rm kV$ 。再经过输电线通向变压器  $T_2$  降压后输出给用户。当用户使用功率为  $P=0.8P_0$  时,用户接受到的电压恰好为  $220~\rm V$ 。求

- 1.  $P = 0.8P_0$  且  $P_0 = 110 \text{ kW}$  时,输电线上的功率损耗和电压降、电流。
- 2. T<sub>1</sub> 和 T<sub>2</sub> 的匝数比。

3. 当用户使用功率  $P = 1.25P_0$  时,用户接受到的实际电压仍然为 220 V,求电厂需要输出的实际功率。




图 15: 高压输电

**解答 5.2** 1. 由于  $T_1, T_2$  都是理想变压器,功率损耗仅发生在输电线上,为  $\Delta P = P_0 - P = 0.2 P_0 = 22$  kW。又输电线上的电流为  $I_1 = P_0/U_1 = 110$  kW/55 kV = 2 A;其电压降为  $\Delta U = \Delta P/I = 11$  kV。

2.

3.

#### 5.5 交流电路中的电感和电容

美国的交流电是 110 V, 50 Hz; 而加拿大是 110 V, 60 Hz。假如发生触电事故, 一般情况下哪国人受伤更严重?

- 交流电路元件的电抗(阻抗) *X* 定义为元件两端电压有效值和电流有效值 之比。
- 对电阻 X = R,对电感  $X = \omega L$ ,对电容  $X = \frac{1}{\omega C}$ 。
- 直流电可以看成  $\omega = 0$  的交流电  $\Rightarrow$  电感频率越高阻抗越大 (隔交阻直); 电容频率越高阻抗越小 (隔直阻交)。
- 实际应用: 滤波器,如图 16,如果输入的电源信号 *u*(*t*)同时包含直流和交流成分,则交流成分会通过电容;而直流成分会通过电感。




图 16: 一个简单的滤波器电路