
Foco: O comportamento funcional. Componentes, telas e interações.

- **Módulo de Autenticação (Tela de Login):**
  - *Componentes:* Input de Tenant ID, Input de E-mail, Input de Senha, Botão de Submissão. Layout em Split Screen 50/50.
  - *Validações:* Esquema Zod bloqueando e-mails inválidos ou campos vazios em tempo real.
- **Header & Layout Comum:**
  - *Componentes:* Logo textual à esquerda, Título ("Plataforma de Comissões") centralizado via CSS Grid, Menu de perfil do usuário e notificações à direita. Footer fixo na base.
- **Matriz de Permissões (RBAC):**
  - `SuperAdmin`: Controle total de inquilinos (Tenants) e faturamento.
  - `Admin/Gestor`: Cria regras de negócio, aprova fechamentos e visualiza dados de toda a sua equipe.
  - `Colaborador/Parceiro`: Acesso restrito e exclusivo ao seu próprio espelho de comissão e gráficos de desempenho.

1. Escopo das Telas do MVP (Fase 1)

O sistema inicial será composto por 3 visões principais estruturadas sob uma arquitetura de rotas protegidas:



2. Especificação Detalhada das Telas

A. Módulo de Autenticação (Tela de Login)

- **Comportamento Visual:** Layout dividido (*Split Screen* 50/50). Lado esquerdo com a marca (Logo.tsx textual), proposta de valor e indicador visual do motor de regras ativo. Lado direito centralizando o card de login com efeito de animação de entrada (*fade-in* via framer-motion).
- **Componentes de Input & Validações (Zod):**
  - *Empresa (Tenant ID):* Input de texto. Validação: Obrigatório, remove espaços vazios (.trim()). Default no protótipo: amazonet.
  - *E-mail Corporativo:* Input de texto (tipo email). Validação: Deve seguir formato válido (user@domain.com), remove espaços e força caixa baixa (.lowercase()).
  - *Senha:* Input de texto oculto (tipo password). Validação: Mínimo de 1 caractere, obrigatório.
- **Tratamento de Erros e Estados:**

    - Enquanto o formulário é enviado (isSubmitting), todos os inputs e o botão de entrar mudam para o estado disabled para evitar cliques duplos.
    - Se as credenciais estiverem erradas, a API retorna um erro tratado exibido em um card de alerta vermelho acima do formulário.

B. Cabeçalho Comum da Plataforma (Header)

- **Comportamento Visual:** Barra fixa no topo da janela (sticky top-0) com fundo translúcido e efeito de desfoque (backdrop-blur-md).
- **Estrutura da Grade (CSS Grid):** Dividida estritamente em 3 colunas (grid-cols-3):
    1. *Coluna 1 (Esquerda):* Renderiza o componente Logo contendo apenas o texto estilizado KomissX em branco (text-white font-semibold).
    2. *Coluna 2 (Centro):* Título fixo Plataforma de Comissões centralizado de forma absoluta ou via grid flexível. Em dispositivos móveis, o subtítulo de apoio é ocultado para preservar espaço.
    3. *Coluna 3 (Direita):* Ícone de notificações (Sino) + Bloco de perfil do usuário (Nome do perfil, ID do inquilino amazonet e um avatar arredondado).

C. Rodapé Comum (Footer)

- **Comportamento Visual:** Fixado obrigatoriamente na base inferior do layout (*Sticky Footer* através da estrutura flex-col min-h-screen no contêiner pai).
- **Responsividade:** Em telas de computadores (sm para cima), os direitos autorais ("Desenvolvido por Ketlyn Athan") ficam alinhados à esquerda e a tag com a versão do sistema (Mecanismo de regras v2.4) fica à direita. Em celulares, os elementos se empilham centralizados verticalmente.

3. Matriz de Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

Para proteger os dados de comissionamento de vazamentos internos, as rotas e componentes obedecem às seguintes regras de visualização:

Funcionalidade / Tela	SuperAdmin (SaaS)	Admin / Gestor (Empresa)	Colaborador / Vendedor
Criar/Configurar Tenants	Sim	Não	Não
Criar Novas Regras de Comissão	Sim	Sim	Não

Fazer Upload de Planilhas de Vendas	Não	Sim	Não
Aprovar Ciclo de Fechamento	Não	Sim	Não
Visualizar Gráficos da Equipe toda	Não	Sim	Não
Visualizar o Próprio Espelho	Não	Sim	Sim

4. Fluxo de Interação Principal: O Upload e o Cálculo

1. O **Gestor** acessa a área de Ingestão de Dados no Dashboard.
2. Clica em "Importar Vendas" e seleciona um arquivo .csv formatado.
3. O frontend valida se o arquivo possui as colunas obrigatórias definidas no **BRD** antes de enviar para a API.
4. Durante o upload, a tela exibe um indicador de progresso (*ProgressBar*).
5. Assim que o processamento termina, um alerta de sucesso avisa quantas transações foram computadas e o gráfico de comissões projetadas na tela é atualizado instantaneamente sem recarregar a página.

Com o fluxo de telas e comportamentos mapeados, fechamos a parte de produto e negócios. Agora estamos prontos para tocar na engenharia pesada: **documento número 4 (Arquitetura Técnica)**.