

OpenClaw — conectar e liberar dispositivo

FocoMEI · fluxo sem token no Easypanel Environment

O token fica **dentro do container** (`openclaw.json`). Quem opera copia de lá e cola no painel.

URLs

O quê	Onde
Painel OpenClaw	<code>https://auto-openclawfocomei.4tnf3f.easypanel.host</code>
Console (comandos)	Easypanel → serviço openclawfocomei → Console
Serviço	Precisa estar Running (verde)

Fluxo completo (resumo)

Browser: abrir painel → clicar Conectar → colar token
Console: consultar token → (se pedido) gerar token → listar dispositivo → aprovar
Browser: recarregar → conectado

Passo 1 — Abrir o painel no browser

- Abra: `https://auto-openclawfocomei.4tnf3f.easypanel.host`
- Vá em **Settings** (Configurações) → **Connection** (Conexão)
- Clique em **Connect / Conectar**

O painel vai pedir o **Gateway Token**. **Ainda não cole nada** — vá ao console primeiro.

Passo 2 — Consultar o token (Console do Easypanel)

Easypanel → **openclawfocomei** → **Console** (só com serviço Running).

2a) Ver se o gateway está de pé

```
openclaw gateway status --deep
```

Esperado: gateway **running**, porta **18789**.

Se falhar:

```
openclaw gateway probe
```

2b) Consultar o token já existente

```
openclaw gateway auth-token --show
```

Copie o token que aparecer (string longa). **Não compartilhe** em chat/e-mail.

Alternativa — ler direto do arquivo:

```
openclaw config get gateway.auth
```

Ou:

```
node -e "const c=require('/home/node/.openclaw/openclaw.json');  
console.log(c.gateway?.auth?.token||'SEM TOKEN')"
```

2c) Se não existir token — gerar (primeira vez)

Se `auth-token --show` disser que não há token configurado:

```
openclaw doctor --generate-gateway-token
```

Depois **Restart** do serviço no Easypanel (botão Deploy/Restart — **não** use `openclaw gateway restart` no console).

Aguarde ~30 s e consulte de novo:

```
openclaw gateway auth-token --show
```

Copie o token.

Passo 3 — Colar o token e conectar (browser)

1. Volte ao painel OpenClaw no browser
2. **Settings** → **Connection**
3. Cole o token copiado do console
4. Clique **Connect** / **Conectar**

Passo 4 — Liberar o dispositivo (pairing)

Se após conectar aparecer:

```
disconnected (1008): pairing required
```

Isso é **normal** na primeira vez. O token está certo; falta **aprovar o browser**.

Opção A — comando recomendado (Console)

```
openclaw dashboard
```

Gera um link de pairing. Se o console não abrir browser, use a Opção B.

Opção B — aprovar manualmente (Console)

1) Listar pedidos pendentes:

```
openclaw devices list
```

Saída exemplo (o seu `requestId` será diferente):

```
Pending pairing requests:
  requestId: abc123-def456-...
  client: browser
  ...
```

2) Copie o `requestId` e aprove:

```
openclaw devices approve abc123-def456-...
```

Troque `abc123-def456-...` pelo ID real do passo anterior.

3) Ver só o pedido mais recente (preview):

```
openclaw devices approve --latest
```

Esse comando **só mostra** o ID e sai com erro — copie o ID e rode de novo:

```
openclaw devices approve REQUEST_ID_COPIADO
```

4) Volte ao browser e recarregue a página (F5).

Deve conectar sem o erro 1008.

Passo 5 — Confirmar que ficou liberado

No console:

```
openclaw devices list
```

O dispositivo deve aparecer em **Paired devices** (não mais em Pending).

No browser: **Settings** → **Connection** → status **Connected**.

Comandos úteis (referência)

Comando	Para quê
<code>openclaw gateway status --deep</code>	Ver se o gateway está rodando

<code>openclaw gateway probe</code>	Testar conexão
<code>openclaw gateway auth-token --show</code>	Consultar token para colar no painel
<code>openclaw doctor --generate-gateway-token</code>	Gerar token (primeira vez)
<code>openclaw config get gateway.auth</code>	Ver config de auth (token pode vir redacted)
<code>openclaw devices list</code>	Ver dispositivos pendentes e já pareados
<code>openclaw devices approve <requestId></code>	Liberar o browser/dispositivo
<code>openclaw devices approve --latest</code>	Preview do pedido mais recente
<code>openclaw devices reject <requestId></code>	Recusar um pedido
<code>openclaw devices remove <deviceId></code>	Remover dispositivo pareado
<code>openclaw dashboard</code>	Link rápido de pairing
<code>openclaw logs --follow</code>	Ver erros de auth/pairing ao vivo

Problemas comuns

Erro	O que fazer
gateway token missing / unauthorized	Console → <code>openclaw gateway auth-token --show</code> → colar no painel
1008: pairing required	Console → <code>openclaw devices list</code> → <code>openclaw devices approve <id></code>
Token não aparece	<code>openclaw doctor --generate-gateway-token</code> → Restart Easypanel → consultar de novo
Pedido sumiu ao aprovar	Rode <code>devices list</code> de novo — o ID muda se o browser tentou reconectar
Pede pairing toda vez	Não use aba anônima; não limpe cookies do site
origin not allowed	Easypanel → <code>OPENCLAW_PUBLIC_ORIGIN</code> = URL exata do browser → Restart

Importante

- **Não** é necessário colocar token em **Environment** do Easypanel (`OPENCLAW_GATEWAY_TOKEN`). O token vive em `/home/node/.openclaw/openclaw.json` no volume.
- **Restart** do serviço: sempre pelo **Easypanel**, não `openclaw gateway restart` no console.
- Cada browser/perfil novo = novo pairing (passo 4 de novo).