Criptografia: Parte 09 (Método RSA-2)

Mário Leite

...

Continuando com as etapas mencionadas na Parte 08...

1 - Etapa de Pré-codificação

- 1.1 Selecionar a mensagem a ser codificada: "O BEBE BABA".
- 1.2 Pré-codificar a mensagem de acordo com uma tabela; por exemplo, seja a que foi mostrada na **tabela RSAI.1** da **Parte 8**.

Note que naquela tabela foram consideradas apenas letras maiúsculas e mais o espaço cujo código foi convencionado como **55**. Então, a mensagem pré-codificada fica assim: **2455111411145511101110**

- 1.3 Considerar dois números primos: **p** e **q**: exemplo, **17** e **23** (como exemplos didáticos).
- 1.4 Fazer **n = p*q = 391**
- 1.5 Separar a mensagem em blocos de tamanho menor que **n**, com os seguintes valores: **245 51 114 11 145 51 110 11 10** (separados em nove blocos).

E para uma maior segurança é importante que cada bloco não indique nenhuma unidade ou sequência linguística que possa ser conhecida num idioma; por exemplo, **65 66 67** (o que seria **ABC** no código ASCII); isto deve ser evitado. E os blocos não precisam ser, necessariamente, todos de um mesmo tamanho mas, não podem começar com **0** e nenhum deles pode exceder a **n**.

2 - Etapa de Codificação

Cada bloco **b** (0<b<=n) é codificado assim: **C(b)** = **b**^e **mod n**, onde "e" representa o elemento que compõe a chave pública (**e,n**). No caso foi considerado **e=3** como expoente de cada código de letra, uma vez que **3** é um dos **352** coprimos com ϕ (**n**)= ϕ (**391**), sendo ϕ a função de Euler. A codificação é feita na função "CodifTexto()" do programa "ProgRSA" (que será visto mais tarde); e depois de ter sido conhecido o valor de "e" na função "ChavePub()" deve ser calculados os termos **B**´s do bloco numérico.

```
B1 245: (245^3 \mod 391) = (14706125 \mod 391) = 224

B2 51: (51^3 \mod 391) = (132651 \mod 391) = 102

B3 114: (114^3 \mod 391) = (1481544 \mod 391) = 45

B4 11: (11^3 \mod 391) = (1331 \mod 391) = 158

B5 145: (145^3 \mod 391) = (3048625 \mod 391) = 389

B6 51: (51^3 \mod 391) = (132651 \mod 391) = 102

B7 110: (110^3 \mod 391) = (1331000 \mod 391) = 36

B8 11: (11^3 \mod 391) = (1331 \mod 391) = 158

B9 10: (10^3 \mod 391) = (1000 \mod 391) = 218
```