# Algoritmos y Estructuras de Datos

Segundo cuatrimestre - 2025

Departamento de Computación - FCEyN - UBA

Tipos Abstractos de Datos

# Tipos abstractos de datos ¿Qué son los TADs?

Anatomía de un TAD Observadores

Operaciones Fiemplos de especifica

# ¿Qué es un TAD?

- ► TAD quiere decir Tipo Abstracto de Datos
- ▶ ¿Qué es un Tipo Abstracto de Datos?
  - Es un tipo de datos porque define un conjunto de valores y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos
  - Es abstracto ya que para utilizarlos, no se necesita conocer los detalles de la representación interna ni cómo están implementadas sus operaciones.
  - No conocemos "la forma" de los valores
  - Describe el "qué" y no el "cómo"
  - Son una forma de modularizar a nivel de los datos
- ► ¿Qué TADs recuerdan de IP?
  - Diccionario
  - Pila
  - Cola

# ¿Qué es un TAD? Ejemplo - Pila

- Una pila es una lista de elementos de la cual se puede extraer el último elemento insertado.
- Operaciones básicas
  - apilar: ingresa un elemento a la pila
  - desapilar: saca el último elemento insertado
  - **tope:** devuelve (sin sacar) el último elemento insertado
  - vacía: retorna verdadero si está vacía
- ► Todo esto es lo que ya sabemos (de IP), pero ...
  - ▶ ¿Qué hacen exactamente estas operaciones.
  - Y si tuvieramos que **demostrar** un programa que usa una Pila?
  - Vamos a tener que especificar estas operaciones.

# ¿Qué es un TAD? Ejemplo - Conjunto

- ► El TAD conjunto es una abstracción de un conjunto matemático, que "contiene" "cosas" (todas del mismo tipo), sus "elementos".
- Hay operaciones para agregar y sacar elementos y para ver si algo está o no (pertenece). Se puede saber cuántos elementos tiene.
- ► El conjunto no tiene en cuenta repetidos: si en un conjunto de números agregamos el 1, el 5 y otra vez el 1, la cantidad de elementos será 2.

5

# ¿Qué es un TAD? Ejemplo - Punto 2D

- ► El TAD punto 2D es una abstracción de un punto en el plano cartesiano.
- ➤ Tiene operaciones para moverlo, rotarlo sobre el eje o alejarlo del centro, etc

#### Tipos abstractos de datos

¿Qué son los TADs?

#### Anatomía de un TAD

Observadores

Operacione:

Ejemplos de especificaciones

# ¿Qué caracteriza a un TAD?

► Instancias: que pertenecen a su conjunto de valores

#### **▶** Operaciones:

- para crear una nueva instancia
- para calcular valores a partir de una instancia
- para modificar

#### **▶** Observadores:

- Permiten proyectar una instancia del TAD a un dominio semántico más conocido. Vamos a "explicar" el TAD en términos de este dominio.
- Son funciones que para una instancia de un TAD devuelven una instancia de los tipos de datos del lenguaje de especificación ( $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{R}$ , seq < T >, conj < T >, etc.)
- Queremos elegir el dominio semántico más natural para el TAD que vamos a especificar. Queremos ser minimales en esa elección.
- En un instante de tiempo, lo retornado por todos los observadores del TAD para una instancia caracterizan a esa instancia.

#### Tipos abstractos de datos

¿Qué son los TADs? Anatomía de un TAD

#### Observadores

Operaciones Ejemplos de especificaciones

Ejemplo: Pila

- ► ¿Qué tipo básico del lenguaje de especificación nos puede ayudar para especificar las operaciones de una pila?
- ▶ Una secuencia:

obs s: seq<T>

- La pila vacía es una secuencia vacía
- Cuando apilamos le agregamos un elemento a la secuencia (¿Cuál?)
- Cuando desapilamos le sacamos un elemento a la secuencia (¿Cuál?)
- ► Cuando queramos ver el elemento de "arriba", miramos un elemento de la secuencia (¿Cuál?)

Ejemplo: Pila v2

- ► ¿Qué tipo básico del lenguaje de especificación nos puede ayudar para especificar las operaciones de una pila?
- ► Una secuencia:

obs c: conj
$$< T \times \mathbb{R} >$$

- La pila vacía es un conjunto vacío
- Cuando desapilamos le sacamos un par al conjunto (¿Cuál?) y devolvemos el primer elemento del par
- Cuando apilamos t : T le agregamos un par al conjunto (¿Cuál?)
- Cuando queramos ver el elemento de "arriba"...

Ejemplo: TAD punto 2D

- ► El estado del TAD punto 2D puede ser dado por:
  - variables de estado para las coordenadas cartesianas

obs x:  $\mathbb{R}$  obs y:  $\mathbb{R}$ 

o, variables de estado para las coordenadas polares

obs rho:  $\mathbb R$  obs theta:  $\mathbb R$ 

- ▶ ¡Pero no ambas!
- ▶ ¿Podríamos tener un solo observador real (por ejemplo, una sola coordenada)?
  - No nos serviría, porque no se puede describir un punto del plano mediante una sola coordenada. No nos alcanza.

Ejemplo: TAD conjunto

- ► El estado del TAD conjunto puede ser:
  - una variable de tipo conj < T > (el conjunto de nuestro lenguaje de especificación)

```
obs elems: conj<T>
```

**Nota:** Formalmente, las variables de estado pueden considerarse también funciones como

```
obs elems(c: Conjunto<T>): conj<T>
```

O, una variable del tipo secuencia:

```
obs elems: seq<T>
```

¿Cuál es la elección más natural?

- ► El conjunto de observadores tiene que ser completo. Tenemos que poder observar todas las características que nos interesan de las instancias.
- ► A partir de los observadores se tiene que poder distinguir si dos instancias son distintas
- ► Todas las operaciones tienen que poder ser descriptas a partir de los observadores

#### Tipos abstractos de datos

¿Qué son los TADs? Anatomía de un TAD Observadores

## Operaciones

Ejemplos de especificaciones

# Operaciones de un TAD

- ► Las operaciones del TAD indican qué se puede hacer con una instancia de un TAD
- Las especificamos con nuestro lenguaje de especificación
- Para indicar qué hacen, usamos precondiciones y postcondiciones (requiere y asegura)

```
proc agregar(inout c: Conjunto< T >, in e:T)
    requiere {...}
    asegura {...}
```

► Para eso hablaremos del estado del TAD (o sea, del valor de sus observadores) antes y después de aplicar la operación

#### Tipos abstractos de datos

¿Qué son los TADs? Anatomía de un TAD Observadores

Ejemplos de especificaciones

Ejemplo - Pila

```
TAD Pila<T> {
         obs s: seq<T>
         proc pilaVacía(): Pila<T>
                  asegura \{res.s = \langle \rangle \}
         proc vacía(in p: Pila<T>): bool
                  asegura \{res = true \leftrightarrow p.s = \langle \rangle \}
         proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
                  requiere \{p = P_0\}
                  asegura \{p.s = concat(P_0.s, \langle e \rangle)\}
         proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
                  requiere \{p = P_0\}
                  requiere \{p.s \neq \langle \rangle \}
                  asegura \{p.s = subseq(P_0.s, 0, |P_0.s| - 1)\}
                  asegura \{res = P_0.s[|P_0.s| - 1]\}
         proc tope(in p: Pila<T>): T
                  requiere \{p.s \neq \langle \rangle \}
                  asegura \{res = p.s[|p.s|-1]\}
```

(sigue...)

```
Ejemplo - Pila v2
      TAD Pila<T> {
                obs c: conj<T x \mathbb{R}>
                pred esMax(c:conj<tupla<T x R>>, x:tupla<T x R>)
                         \{x \in c \land (\forall y: \text{tupla<T x } \mathbb{R}>)(y \in c \land x \neq y \rightarrow y_1 < x_1)\}
                proc pilaVacía(): Pila<T>
                         asegura {res.c = {}}
                proc vacía(in p: Pila<T>): bool
                         asegura \{res = true \leftrightarrow p.c = \{\}\}
                proc apilar(inout p: Pila<T>, in e: T)
                         requiere \{p = P_0\}
                         asegura \{(\exists r : \mathbb{R})(p.c = P_0.c \cup \{(e,r)\} \land esMax(p.c,(e,r)))\}
                proc desapilar(inout p: Pila<T>): T
                         requiere \{p = P_0 \land p.c \neq \{\}\}
                         asegura \{(\exists x : \text{tupla<T x } \mathbb{R}>)\}
                                              (p.c = P_0.c \setminus \{x\} \land res = x_0 \land esMax(P_0.c, x))\}
                proc tope(in p: Pila<T>): T
                         requiere \{p.c \neq \{\}\}
                         asegura \{(\exists x : \text{tupla} < T \times \mathbb{R} >) (res = x_0 \land esMax(p.c, x))\}
```

Ejemplo - Pila v2 (continuación)

```
TAD Pila<T> {
proc igualdad(in p: Pila<T>, in q: Pila<T>): bool
asegura \{ res = true \leftrightarrow \}
   (\exists m: dict < \mathbb{R} \times \mathbb{R} >)(
       /* m es una biyección de los reales usados en p y q */
       (\forall x : \text{tupla} < T \times \mathbb{R} >)(x \in p.c \rightarrow x_1 \in claves(m)) \land
       (\forall x : \mathtt{tupla} < \mathtt{T} \times \mathbb{R} >)(x \in q.c \to ((\exists r : \mathbb{R})(m(r) = x_1 \land x_1)))
                                                                             (\forall r': \mathbb{R})(m(r') = x_1 \rightarrow r = r'))) \land
       /* m preserva elementos en T */
       (\forall x : \text{tupla} < T \times \mathbb{R} >)(x \in p.c \rightarrow (x_0, m(x_1)) \in q.c) \land
        /* m preserva el orden de reales */
       (\forall x, y : \text{tupla<T x } \mathbb{R} >)(x \in p.c \land y \in p.c \rightarrow x_1 < y_1 \leftrightarrow m(x_1) < m(y_1))
```

Ejemplo - Conjunto

```
TAD Conjunto<T> {
       obs elems: conj<T>
       proc conjVacío(): Conjunto<T>
               asegura \{res.elems = \langle \rangle \}
       proc pertenece(in c: Conjunto<T>, in e: T): bool
               asegura \{res = true \leftrightarrow e \in c.elems\}
       proc agregar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
               requiere \{c = C_0\}
               asegura \{c.elems = C_0.elems \cup \langle e \rangle\}
       proc sacar(inout c: Conjunto<T>, in e: T)
               requiere \{c = C_0\}
               asegura \{c.elems = C_0.elems - \langle e \rangle\}
       proc unir(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>):TAREA
       proc restar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>):TAREA
        proc intersecar(inout c: Conjunto<T>, in c': Conjunto<T>): TAREA
       proc tamaño(in c: Conjunto<T>): \mathbb{Z}:TAREA
```

```
Ejemplo - Punto 2D
```

```
TAD Punto {
        obs x: R
        obs v \colon \mathbb{R}
       proc nuevoPunto(in x: \mathbb{R}, in y: \mathbb{R}): Punto
                asegura \{res.x = x\}
                asegura {res.v = v}
        proc coordX(in p: Punto): R
                asegura {res = p.x}
        proc coordY(in p: Punto): \mathbb{R}
                asegura {res = p.y}
        proc coordTheta(in p: Punto): \mathbb{R}
                asegura {res = safearctan(p.x, p.y)}
        proc coordRho(in p: Punto): R
                asegura {res = sqrt(p.x ** 2 + p.y ** 2)}
        proc mover(inout p: Punto, in deltaX: \mathbb{R}, in deltaY: \mathbb{R})
               requiere \{p = P_0\}
                asegura \{p.x = P_0.x + deltaX\}
                asegura \{p.y = P_0.y + deltaY\}
        aux safearctan(x: \mathbb{R}, y: \mathbb{R}) = ifThenElseFi(x == 0,
\pi/2*signo(y),arctan(y/x))
```