
Számítógép-hálózatok




4. Adatkapcsolati réteg I.

Tartalom


- Ismétlés
 - az adatkapcsolati réteg helye és szerepe
- Az adatkapcsolati réteg feladatai
 - Keretezés
 - Hibakezelés
 - Hibadetektáló kódok
 - Hibajavító kódok
 - Újraküldés
- Példák



Ismétlés: réteges szerkezet



Ismétlés: az adatkapcsolati réteg helye



Csomag és keret kapcsolata. Virtuális és fizikai kapcsolat



A hálózati rétegnek nyújtott szolgáltatások

- Három lehetséges szolgáltatás
 - Nem nyugtázott kapcsolat nélküli szolgáltatás
 - A keretet kapcsolat kiépítése nélkül küldjük
 - Nincs hibajavítás ebben a rétegben (eseteges hibákat magasabb rétegekben javítjuk)
 - Példa: Ethernet
 - Nyugtázott kapcsolat nélküli szolgáltatás
 - A keretet szükség szerint újraküldjük
 - Példa: 802.11
 - Nyugtázott kapcsolat-alapú szolgáltatás
 - Először kapcsolat kiépítése
 - Ritka



Adatkapcsolati réteg feladatai

- Keretezés
 - Hol vannak az adatelemek határai?
 - Hol kezdődik a bájt?
 - Hol kezdődik egy csomag?
- Hibakezelés
 - Hibadetekció
 - Hibajavítás
 - Szükség szerint keretek újraküldése
 - Hiba detektálása esetén
- Címzés
 - A címzett és a feladó állomás azonosítása (később)
- Közeghozzáférés
 - Egy csatorna, több eszköz
 - Külön alréteg (később…)




Keretezés (1)

- A fizikai réteg bitsorozatot továbbít
 - Nincs tudomása a kerethatárokról...
 - Hol kezdődik a keret?
 - ... 00 01100001 01101100 01101101 01100001 00.. \Rightarrow alma ... 000 11000010 11011000 11011010 11000010 0.. \Rightarrow ÂØÚÂ
- Keretező megoldások
 - Bájtszámlálás
 - Kezdő- és végkarakterek használata bájtbeszúrással
 - Kezdő- és végjelek használata bitbeszúrással
 - Fizikai rétegbeli kódolás megsértése




Keretezés (2) Bájtszámlálás

- Bájtszám: a keret mérete
- Hiba esetén az újraszinkronizáció nem lehetséges ☺



Keretezés (3) Jelzőbájtok (byte stuffing)

Speciális jelzőbájt (FLAG) jelzi a keret határait Mi történik, ha ugyanilyen bájt van az adatmezőben is? → kivételbájt (ESC) használata Mi történik, ha ESC van az adatmezőben is? → kivételbájt (ESC) használata




(a) Egy jelzőbájtokkal határolt keret. (b) Négy adatmezőbeli bájtsorozat bájtbeszúrás előtt és után

Keretezés (4) Jelzőbitek (bit stuffing)

Jelzőbájt: 0x7E (0111 1110)

Szabályok:

- ADÓ: Ha 5db 1-es van az adatban egymás után, akkor 1 db 0 beszúrásra kerül
- VEVŐ: Ha 111110 bitmintát talál, törli a 0-t





(a) Az eredeti adat. (b) Az átviteli vonalon megjelenő adat. (c) A vevő memóriájában megjelenő, a beszúrt bitek törlése utáni adat .

Keretezés (5) Fizikai rétegbeli kódolás megsértése

- Pl.: a fizikai rétegbeli moduláció lehet redundáns
 - Több lehetséges kódszó, mint amennyit felhasználunk
 - A nem használt kódszavak használhatók keretnek
- Támogatás kell a fizikai rétegből!
 - A fizikai és adatkapcsolati réteget együtt kell implementálni

Hibakezelés

- Megérkezett-e a keret? Hibamentes?
- Biztosítani kell, hogy a fogadó oldal hálózati rétegéhez
 - minden keret megérkezzen, ...
 - pontosan egy példányban, ...
 - a megfelelő sorrendben
- Módszerek:
 - Hibajavító kódolás
 - Hibadetektáló kódolás
 - Hiba esetén újraküldés
 - Nyugta üzenetek (acknowledgment, ACK)
 - Időzítő (timer)



Hibadetektálás és hibajavítás (1)

- Hibajavító kódok
 - Előre irányuló hibajavításnak is hívják (FEC Forward Error Correction)
 - Elég redundanciát tartalmaz ahhoz, hogy a vevő kitalálja, mi lehetett az elküldött adat
- Hibadetektáló kódok
 - Elég redundanciát tartalmaz ahhoz, hogy a vevő észrevegye, hogy hiba történt,
 - Nem tudja, hol a hiba (pl. melyik bit rossz)
 - Kérheti az újraküldést
- A hibamodell alapján választható ki az optimális megoldás
 - Nagyon ritka hiba → hibadetektálás + újraküldés
 - -Sűrű hiba → hibajavítás



Hibadetektálás és hibajavítás (2)

Egyszerű példák:

- Küldjük el az üzenetet kétszer
 - Ez jó lehet hibadetektálásra (hány bit hiba esetén tévedhet?)
 - Nem lehet a hibát javítani vele

```
001001110<mark>1</mark>101010111010101110101100 001001110010101110101110101110101110
```

- Küldjük el az üzenetet háromszor
 - Ez jó lehet hibajavításra is (hány bit hiba esetén tévedhet?)

Okosabb megoldások is léteznek…



Hibajavító kódolás (1)

- Hamming kódolás
- Bináris konvolúciós kódok
- Reed-Solomon kódok
- Alacsony sűrűségű paritásellenőrző kódok
- Gyakori megoldás (szisztematikus blokk-kódok):
 - Redundancia bitek (ellenőrző bitek)

M: üzenet (m bit)

R: redundancia bitek (r bit) R=f(M)

n-bites kódszó:

n=m+r

Kódsebesség: m/n

Példa

1-bit javító Hamming kód:

$$m = 2^r - r - 1$$

r=3, m=4

r=4, m=11

r=5, m=24

r=6, m=57



Hibajavító kódolás (2) Hamming távolság

- Hamming távolság:
 - Két bitsorozat közötti távolságot méri
 - Hány bitet kell invertálni az első sorozatban, hogy a második sorozatot kapjuk?
 - Pl.: 01110010 és 11100011 távolsága: HD=3

- Ha a Hamming távolság két érvényes kódszó között HD=d+1
 - Tudunk jelezni d bites hibákat

- Ha a Hamming távolság két érvényes kódszó között HD=2d+1
 - Tudunk javítani d bites hibákat



Hibajavító kódolás (3) Hamming kódolás

- Ellenőrző bitek:
 - Azon bitpozíciókon, amelyek kettő hatványai (1, 2, 4, 8, ...)
 - A többi bit adatbit
- Írjuk fel az adatbitek sorszámát 2 hatványainak összegeként:
 - Pl. 11. bitre 11=8+2+1
- Az összegben szereplő paritás-indexek fogják az adott bitet ellenőrizni
 - Pl. a 11. adatbitet a 8., a 2. és az 1. paritásbitek ellenőrzik...
 - ezért fenti négy bit paritása páros lesz: 0+0+1+1=2

```
p_1 p_2 m_3 p_4 m_5 m_6 m_7 p_8 m_9 m_{10} m_{11} 0 0 1 0 0 0 1
```

- Adáskor kiszámítjuk az ellenőrző biteket.
- Vételkor ismét kiszámítjuk az ellenőrző biteket.
 - Hiba szindróma: ahol a számított ellenőrző bit különbözik a vett ellenőrző bittől, ott 1, különben 0.



Hibajavító kódolás (4) Hamming kódolás

Példa: 7 adatbit, 4 paritás bit


Adat: 1000001

Paritásbitek: 1, 2, 4, 8

Kezdeti kódszó: p₁ p₂ m₃ p₄ m₅ m₆ m₇ p₈ m₉ m₁₀ m₁₁
 1 0 0 0 0 1
 1+2+8



Hibajavító kódolás (5) Hibajavítás Hamming kódolással



Példa a (11, 7) Hamming-kód egybites hibajavítására



Hibajavító kódolás (6) Konvolúciós kódok

Ez nem blokk-kód, nem is szisztematikus


A bemeneti bitsorozatot egy tárolósorban tároljuk, minden új bitnél eggyel jobbra léptetünk A kimenetet a tárolt állapotokból számítjuk (XOR)


A dekódolás: bizonytalan döntésű dekódolás (soft decision decoding)

- Bizonytalanságokat is figyelembe lehet venni (pl. nagy valószínűséggel 1, talán 0, ...)
- A logikai szinteket nem döntik el rögtön

Legnépszerűbb: NASA bináris konvolúciós kódja

1 bitből 2 bitet képez (kódsebesség: 0.5)








A 802.11. szabványban alkalmazott NASA bináris konvolúciós kód

Hibajavító kódolás (7)

- Reed-Solomon kódok
 - Lineáris (többnyire szisztematikus) blokk kódok, véges mezők feletti polinomokon alapulnak
 - Gyakori: m=233, r=32
 - 16 szimbólum (bájt) hibát is javítani tud
 - Akár 16x8=128 bitnyi hibacsomót is javítani tud



- Kis sűrűségű paritásellenőrző kódok
 - LDPC (Low-Density Parity Check) codes
 - Lineáris blokk kódok
 - Minden kimenő bit a bemenő bitek egy csoportjától függ
 - A kód egy ritka mátrixszal jellemezhető
 - Nagy blokkméretű adatokra különösen jó
 - Kiváló hibajavító képességekkel bír
 - Új szabványokban népszerű




Hibadetektáló kódok (1)

- Lineáris, szisztematikus blokk kódok
 - paritásbit képzése
 - ellenőrző összeg képzése
 - ciklikus redundancia ellenőrzés (Cyclic Redundancy Check, CRC)

Hibadetektáló kódok (2)

- Paritásbit képzése
 - Egy paritásbit egyetlen bit hiba jelzésére alkalmas
 - A hibák azonban gyakran csoportosan fordulnak elő
 - Erre az összefésült paritásbiteket alkalmazzák
 - Paritásbit oszloponként
 - Átvitel soronként (végül a paritásbitek)



Hibadetektáló kódok (3)

- Ellenőrző összeg
 - A paritásbit, vagy ezek csoportja is ilyen (egyszerű)
- IP 16 bites ellenőrző összeg:
 - 16 bites szavakat képzünk
 - Ezek összege (mod 2¹⁶) az ellenőrző összeg
 - Az összegzésnél túlcsorduló biteket a legkisebb helyi értékhez adjuk
 - Jobb tulajdonságokkal bír, mint az egyszerű paritásbitek

Hibadetektáló kódok (4)

- Ciklikus redundancia kód (CRC)
- Bitsorozat ≡ polinom

-PI.: 1 0 0 1 1
$$\equiv 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x + 1 \cdot 1 = x^4 + x + 1$$

- Adat: M(x) polinom, fokszáma m
- Generátor: G(x) polinom, fokszáma r
 - Legmagasabb és legalacsonyabb bit: 1
 - -r < m
- CRC: az M(x)x^r/G(x) osztási maradéka
 - Sok hibát észlel:
 - 1bit, 2 bit, páratlan számú hiba, legfeljebb r-bites hibacsomó

$$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x^1 + 1$$



Hibadetektáló kódok (5)

```
1101011111
      Frame:
            10011
    Generator:
                    1 0 0 0 0 Frame with four zeros appended
                0 0 0 0
                0 0 0 0 0
                  00011
                  00000
                   0 0 1 1
                        1 0 0 1
                          10010
                                   - Remainder
Transmitted frame: 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 ← Frame with four zeros appended
```



minus remainder


Elemi adatkapcsolati protokollok (1)

- Hibakezelési stratégiák
 - Hibajavítás
 - Hibadetektálás és újraküldés
- Módszer:
 - Vevő automatikusan nyugtát (ACK) küld a sikeresen vett keretekről
 - Nyugta: rövid keret. Esetleg más üzenet "nyakában" is ülhet
 - Esetleg negatív nyugtát (NACK) is küldhet a sikertelen vételről
 - Adó automatikusan újraküldi a sikertelenül küldött kereteket
 - Honnan tudja, hogy sikertelen?
 - 1. NACK (de ez akár el is veszhet!)
 - 2. Nem kap ACK-ot egy ideig (timeout)
 - Mennyi legyen a várakozási idő?
 - Nem túl sok, mert akkor sokáig tart a javítás
 - Nem túl rövid, mert esetleg nem ér vissza az ACK
 - Kb.: kicsivel több, mint az oda-visszaút ideje

Elemi adatkapcsolati protokollok (2)


Hol implementáljuk az adatkapcsolati protokollokat?

- Szoftver (operációs rendszer)
- Hardver (hálózati csatolókártya NIC)






Elemi adatkapcsolati protokollok (3)




Bonyodalmak: duplikált üzenetek a vevőnél.




Elemi adatkapcsolati protokollok (4) Megáll és vár protokoll (Stop-and-Wait)

Minden üzenetet és nyugtát sorszámoznunk kell, így megkülönböztethetők



Mi a helyzet a gonosz eseteknél?



Elemi adatkapcsolati protokollok (5) Megáll és vár protokoll (Stop-and-Wait)

A megáll és vár protokoll

- Amíg nincs nyugta, nem küldi a következő keretet
- Egyszerre csak egy keret van úton
- Helyi hálózaton (kis késleltetés) használható, de rossz nagy sávszélességkésleltetés szorzat (BD) esetén

Példa:

- Csatorna sávszélessége: B=1Mb/s
- Késleltetés (egy irányban): D=50ms
- Keret mérete: M=10kbit
- Üzenet megfordulási idő: 100ms, azaz 10 üzenet/sec küldhető
- 10 üzenet = 100kbit → adatsebesség = 100kb/s (<<1Mb/s)</p>

Mi a baj?

- Egyszerre csak egy üzenet van úton
- PI.: BD=50kb, vagyis egyszerre akár 5 üzenet is lehetne úton...


Elemi adatkapcsolati protokollok (6) Csővezetékezés (pipelining)

Ablakok használata

- Adó oldali ablak mérete:
 - Ennyi keret lehet egyszerre elküldve, de még nem nyugtázva
 - Ablak optimális mérete: kb. 2BD bit
- Adó oldalon tároljuk az elküldött, de nem nyugtázott kereteket
 - Mindegyikhez egy időzítőt indítunk
 - A nem sikeres üzeneteket újraküldjük
 - Sikeresen elküldött üzeneteket kivesszük az ablakból
 - Hálózati réteg beteszi az ablakba az elküldendő csomagot (ha van üres hely)
- Vevő oldalon tároljuk a befogadható üzeneteket
 - több módszer is lehet:
 - –vevő ablak mérete = 1 (n-visszalépéses)
 - vevő ablak mérete nagyobb (szelektív ismétlés)
 - A sikeresen vett keretekből a csomagokat a helyes sorrendben a hálózati rétegbe feladja


Elemi adatkapcsolati protokollok (7) Az n-visszalépéses csővezetékezés

- (go-back-n protocol)
- A vevő a soron következő üzenetre vár, csak azt fogadja (és nyugtázza)
- Minden mást eldob (vevő oldali ablak mérete: 1)
- Időzítő: elveszett üzenetre nem jön vissza ACK, innen újrakezdi az adó
- Hiba estén lassú a javítás...



Elemi adatkapcsolati protokollok (8) Az szelektív ismétléses csővezetékezés

- (selective repeat)
- A vevő a hibás üzeneteket eldobja, de tárolja a helyesen vett üzeneteket (az ablakméreten belül)
- Nyugta: az utolsó olyan helyesen vett üzenetre, amely előtt minden más üzenet is helyesen megjött (pl.: F1, F2, F3, F4, x, F6, F7, F8, x, F10 → A1, A2, A3, A4)
 - Kumulatív ACK
- Adó időzítő lejár: az első nem nyugtázott üzenet küldi
- Gyakran használják negatív ACK-val együtt






Elemi adatkapcsolati protokollok (9) Kétirányú kapcsolatok

- Eddig csak egyirányú kapcsolatokat vizsgáltunk
- A valóságban kétirányú kapcsolatokat használunk
- Mindkét fél adhat és vehet (egyben nyugtázhat)
- A nyugták utazhatnak külön keretben, de...
- ... ha van ellenirányú forgalom, akkor egy normál adatkeretre is ráültethető a nyugta (hiszen ez csak néhány bájtnyi info)
 - → piggybacking

Keretek felépítése (példa)




Példák adatkapcsolati protokollokra

- Kerettovábbítás SONET felett
- PPP
- ADSL
- Ethernet (később)
- WiFi (később)

Kerettovábbítás SONET felett

- Ismétlés: SONET
 - SONET keretek 125μs-onként, keretenként 810B
 - Folyamatos SONET-keret áramlás (akkor is, ha nincs adat)
 - Szinkronizálást biztosít




- A SONET-keretbe egy PPP keret kerül
 - PPP: kétpontos protokoll (Point-to-Point Protocol)



PPP (1)


- PPP: kétpontos protokoll
 - SONET és ADSL is ezt használja
- Keretezés:
 - Bájt-beszúrás
 - Jelzőbájt (FLAG): 0x7E, kivételbájt (ESC): 0x7D
 - Járulékos trükk: ESC után 0x20-val XOR-ozva lesz a következő bájt
 - -Így nem lesz FLAG sehol az adatban, könnyebb a fejrész keresése





PPP (2)

- Adatkapcsolat-rétegbeli protokollok:
 - LCP: Link Control Protocol
 - Vonal felélesztése
 - Opciók megbeszélése (pl. cím és vezérlő elhagyása, protokollmező hossza)
 - Vonal elengedése
 - NCP: Network Control Protocol
 - Hálózati réteg opcióinak megbeszélése
 - Pl.: IP címek hozzárendelése





ADSL (1)

PPP:


- Csak Adat és Protokoll mezők vannak
- Többi mező szerepét átveszi az AAL5

AAL5: ATM Adaptation Layer 5

- Köztes réteg PPP és ATM között
- Darabol és összeállít

ATM: Asynchronous Transfer Mode

- Cellákat visz át.
- Aszinkron: nem ad folyamatosan, csak ha van adat
- Cella: 53 bájt (3 fejrész, 48 adat)



ADSL protokoll verem

DLS Access Multiplexer

ADSL (2)

PPP:

- Csak Adat és Protokoll mezők vannak
- Többi mező szerepét átveszi az AAL5

AAL5: ATM Adaptation Layer 5

- Köztes réteg PPP és ATM között
- Darabol és összeállít

ATM: Asynchronous Transfer Mode

- Cellákat visz át.
- Aszinkron: nem ad folyamatosan, csak ha van adat
- Cella: 53 bájt (3 fejrész, 48 adat)

48 bájt többszöröse legyen (cellákra osztás miatt)

