## 1 Betrachtung von realen Gasen

## 1.1 Volumensarbeit eines realen und idealen Gases

Wir betrachten Stickstoff ( $n=1\,\mathrm{mol}$ ) bei einer Temperatur von 298 K. Mithilfe der Van-Waals-Gleichung

$$p = \frac{RTn}{V - nb} - a\frac{n^2}{V^2} \tag{1}$$

kann die Volumensarbeit des realen Gases  $W_r$  bei einer Expansion von 20 L auf 40 L berechnet werden. Dazu setzen wir obigen Ausdruck für den Druck ein und integrieren.

$$W_r = -\int_{V_1}^{V_2} p dV = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{RTn}{V - nb} - a \frac{n^2}{V^2} dV$$

$$= \left[ -RTn \ln(V - nb) - a \frac{n^2}{V} \right]_{V_1}^{V_2}$$

$$= RTn \ln\left(\frac{V_1 - nb}{V_2 - nb}\right) + an^2 \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2}\right) = -1716.2 \,\mathrm{J} \,\mathrm{mol}^{-1}$$
(2)

Betrachten wir ein ideales Gas, so setzen wir für den Druck die ideale Gasgleichung ein und integrieren analog.

$$W_{i} = -\int_{V_{1}}^{V_{2}} p dV = -\int_{V_{1}}^{V_{2}} \frac{RTn}{V} dV$$

$$= [-RTn \ln(V)]_{V_{1}}^{V_{2}} = -RTn \ln\left(\frac{V_{2}}{V_{1}}\right) = -1717.3 \,\mathrm{J} \,\mathrm{mol}^{-1}$$
(3)

Damit wird bei der Expansion eines idealen Gases mehr Arbeit theoretisch frei werden wie beim realen Gas. Dies kann durch die nicht berücksichtigten Wechselwirkungen im idealen Gas erklärt werden.

Florian Kluibenschedl Seite 1