
PROGRAMMAZIONE DI SISTEMA A.A. 2022/2023

S318904 MARCELLO VITAGGIO S317264 FABRIZIO VITALE

#### PINTOS – GESTIONE DELLA MEMORIA



# PINTOS – SPAZIO DI INDIRIZZAMENTO

Fisico	Contenuto Logico	
00000000000003ff	CPU	c0000000800003ff
00000400000005ff	BIOS	c0000400800005ff
0000060000007bff	Allign	c000060080007bff
00007c0000007dff	Pintos	c0007c0080007dff
0000e0000000efff	Pintos	c000e0008000efff
0000f0000000ffff	Pintos	c000f0008000ffff
00010000-00020000	Pintos	c001000080020000
000200000009ffff	Pintos	c00200008009ffff
000a0000000bffff	Video	c00a0000800bffff
000c0000000effff	Hardware	c00c0000800effff
000f0000000fffff	BIOS	c00f0000800fffff
00100000—03ff ffff	Pintos	c0100000—c3ff ffff

- Lo spazio di indirizzamento e ben delineato tra spazio user e spazio kernel da PHYS\_BASE= 0xc0000000
- Sopra PHYS\_BASE l'address space (IGB) appartiene al kernel ed è mappato I a I con la memoria fisica, in altre parole, il kernel accede al primo indirizzo fisico 0x0 all'indirizzo logico PHYS\_BASE.
- Lo spazio al di sotto di PHYS\_BASE (3GB) è completamente mappabile dai processi utente

### PINTOS - ALLOCAZIONE DI MEMORIA

PintOS offre due metodi per l'allocazione di memoria, uno lavora con quantità di memoria rispetto a unità di pagine di memoria, mentre l'altro può allocare quantità di memoria di dimensione arbitraria, rispettivamente dichiarati come PAGE ALLOCATOR e BLOCK ALLOCATOR.

#### PINTOS - PAGE ALLOCATOR

- File: threads/palloc.c
- Viene utilizzato per allocare la memoria una pagina alla volta, ma può anche allocare più pagine contigue contemporaneamente.
- L'allocatore divide la memoria allocata (da 0x100000 fino a RAM\_SIZE) in due pool, chiamati pool kernel e pool utente.
- Nella versione base di PINTOS, ogni allocazione viene effettuata dal pool del kernel.
- Per il tracking dello stato pagine, vengono utilizzate due bitmap, una per ciascun pool.

#### palloc\_init():

## PINTOS – PAGE ALLOCATOR – METODI COINVOLTI

- void \*palloc\_get\_page (enum palloc\_flags flags)
- void \*palloc\_get\_multiple (enum palloc\_flags flags, size\_t page\_cnt)

Ottengono e restituiscono rispettivamente una pagina o un numero di pagine contigue. Restituisce un puntatore nullo se le pagine non possono essere allocate.

L'argomento flag può essere una qualsiasi combinazione dei seguenti flag: PAL ASSERT, PAL ZERO, PAL USER

#### Rispettivamente utilizzati per:

- Generare un panic del kernel nel caso non sia stato possibilire allocare le pagine volute (utilizzato solo durante la fase di inizializzazione del kernel).
- Azzerare il contenuto delle pagine prima di restituire le pagine
- Ottenere le pagine dallo user pool.

## PINTOS – PAGE ALLOCATOR – METODI COINVOLTI

- void palloc\_free\_page (void \*page)
- void palloc\_free\_multiple (void \*pages, size\_t page\_cnt)

Liberano una pagina o un un numero pari a page\_cnt di pagine consecutive a partire da \*pages.

Vengono automaticamente chiamati al termine di un processo (stato exiting/dying).

Possono essere chiamati dallo stato di interruzione di un processo.

Vincolo: la zona di memoria da liberare deve essere stata originariamente ottenuta utilizzando uno dei due metodi del page allocator precedentemente descritti.

# PINTOS – PAGE ALLOCATOR – METODI COINVOLTI

- File: bitmap.c
- size\_t bitmap\_scan (const struct bitmap \*, size\_t start, size\_t cnt, bool);
- Policy: first fit

```
bitmap_scan (const struct bitmap *b, size_t start, size_t cnt, bool value)
{
    ASSERT (b != NULL);
    ASSERT (start <= b->bit_cnt);

    if (cnt <= b->bit_cnt)
        {
        size_t last = b->bit_cnt - cnt;
        size_t i;
        for (i = start; i <= last; i++)
            if (!bitmap_contains (b, i, cnt, !value))
            return i;
        }
    return BITMAP_ERROR;
}</pre>
```

## PINTOS - BLOCK ALLOCATOR

- File: threads/malloc.c
- Si sovrappone all'allocatore di pagine descritto nella sezione precedente.
- Può essere utilizzato solo per allocazioni del kernel
- Prevede due diverse strategie di allocazione a seconda della dimensione del blocco (
   o > di 1 KB)
- La sintassi di quest

## PINTOS - BLOCK ALLOCATOR - STRUTTURE

- Arena: rappresenta una zona di memoria contigua in cui vengono allocati i blocchi di una dimensione data dal corrispondente descriptor.
- Descriptor: mantiene le informazioni essenziali sulla natura dei blocchi e sull'arena
- Il block allocator define 2 particolari strutture per gestire i blocchi di varia dimensione:

```
struct arena
{
    unsigned magic;
    struct desc *desc;
    size_t free_cnt;
};
```

```
struct desc
{
    size_t block_size;
    size_t blocks_per_arena;
    struct list free_list;
    struct lock lock;
};
```

### PINTOS - BLOCK ALLOCATOR - STRATEGIE

- Strategia I (<IkB): Le allocazioni vengono arrotondate alla potenza di 2 più vicina o a 16 byte, a seconda di quale sia il valore più grande. Quindi vengono raggruppate in una pagina utilizzata solo per allocazioni di quella dimensione.
- Strategia 2 (<1kB): Le allocazioni (più una piccola quantità di overhead) vengono arrotondate per eccesso a un multiplo della dimensione di pagina più vicino (minimo 4kB), l'allocatore di blocchi richiede quel numero di pagine contigue all'allocatore di pagine descritto precedentemente.

#### PINTOS - BLOCK ALLOCATOR – METODI COINVOLTI

- void \*malloc(size\_t size)
- void \*calloc(size t a, size t b)

- I. Trovare il descrittore più piccolo che soddisfa la richiesta di dimensione.
- 2. Acquisire il blocco associato al descrittore.
- 3. Se l'elenco libero è vuoto, creare una nuova arena, inizializzarla e aggiungere i suoi blocchi all'elenco libero.
- 4. Restituzione di un blocco dall'elenco libero.

I due metodi sono analoghi, con l'unica differenza che *calloc()* ricerca la dimensione minima pari a a\*b e utilizza memset() per inizializzare il contenuto del blocco a zero prima di restituirlo.

## PINTOS - BLOCK ALLOCATOR - METODI COINVOLTI

void \*realloc(void \*old\_block, size\_t new\_size)

La funzione realloc tenta di ridimensionare un blocco a byte new\_size, eventualmente spostandolo nel processo.

- In caso di successo, crea e restituisce un nuovo blocco, liberando quello vecchio.
- in caso di fallimento, restituisce un puntatore nullo. Il vecchio blocco rimane valido se la riallocazione fallisce.

## PINTOS - BLOCK ALLOCATOR - METODI COINVOLTI

void free(void \*p)

Si occupa di liberare le porzioni di memoria precedentemente allocate dai metodi malloc() calloc() o realloc(), i blocchi vengono gestiti in maniera differente a seconda della loro dimensione:

- Per i blocchi normali, (d->lock) viene acquisito per garantire la corretta sincronizzazione con altri thread che accedono allo stesso descrittore. Il blocco viene aggiunto alla lista libera associata al descrittore. Se l'intera arena è inutilizzata (tutti i blocchi sono liberi), l'arena viene liberata.
- Per i blocchi grandi, dal momento che essi corrispondono esattamente a multipli di pagina (compreso overhead) viene direttamente chiamata la funzione del PAGE ALLOCATOR palloc\_free\_multiple()

## COMPARAZIONE MEMORIA: PINTOS VS OS/161

#### **PINTOS**

- 64 MB RAM, non modificabile.
- Memoria vulnerabile a frammentazione interna (BA) e esterna (PA), le allocazioni di multipli di pagina devono essere limitate, mentre le allocazioni di pagina singola sono sempre terminate con successo, a meno di memoria completamente piena
- 80x86 non prevede una metodologia di accesso diretto tramite indirizzo fisico, limitazione aggirata dalla mappatura 1 a 1 spazio d'indirizzo logico fisico

#### OS/161

- Supporto previsto ma non implementato per i metodi di deallocazione della memoria e delle strutture necessarie al tracking dello stato della memoria (DUMBVM), l'esecuzione continua di processi continua ad allocare memoria senza mai rilasciarla.
- Quantità di RAM utilizzabile configurabile in sys I 6 I.conf
- Lo spazio di indirizzamento viene gestito in maniera molto simile a PINTOS.