


# Documentation APP APP Contrats d'entrée



- → Rechercher et consulter un contrat d'entrée
  - → Créer un contrat d'entrée
  - → Mettre à jour un contrat d'entrée

### Généralités



#### **OBJET METIER**

CONTRAT D'ENTRÉE : droits et contrôles sur les versements d'archives à l'entrée du SAE

Le contrat d'entrée permet d'octroyer sur un coffre des droits aux utilisateurs applicatifs habilités pour transférer des arbres de positionnement, des plans de classement et des archives dans la solution logicielle Vitam et de paramétrer les contrôles attendus à l'entrée.

#### TYPE D'UTILISATEUR

Administrateur métier de l'organisation.

#### **FONCTIONS**

- 1. Créer un contrat d'entrée
- 2. Rechercher un contrat d'entrée
- 3. Consulter un contrat d'entrée
- 4. Mettre à jour un contrat d'entrée

#### DÉPENDANCES

APPs Paramétrages externes et Groupe de profils :

- Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à ses utilisateurs.
- L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profils donnant accès à un profil de droits pour l'APP Contrats d'entrée (choix d'un des 2 profils par défaut : gestion ou consultation)


# AUTRES INFORMATIONS ET BONNES PRATIQUES

Le contrat d'entrée formalise les interactions correspondant à des transferts d'archives entre un fournisseur d'archives et la solution logicielle VITAM.

Il peut déterminer:

- la destination ou point de positionnement des archives transférées dans le système
- · L'autorisation ou l'obligation de déclarer, dans le bordereau de transfert, un nœud de rattachement
- Le contrôle ou non d'un périmètre de rattachement attendu (quand celui-ci est déclaré dans le bordereau de transfert)
- Le (ou les) profil(s) d'archivage attendus pour les transferts d'archives
- · les formats des objets autorisés
- · la stratégie de stockage à utiliser
- les usages autorisés
- · le calcul automatique de l'héritage des règles de gestion

Ergonomie générale




Code couleur correspondant au statut des contrats d'entrée

Affiche 20 lignes par défaut Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100 Au-delà de 100 : demande de confirmation ou à affiner par recherche Enregistrement des mises à jour



## Ecran principal




Point d'attention : à partir de la V6rc, deux profils par défaut sont proposés pour l'APP Contrats d'entrée :

- Profil gestion : permettant de consulter le référentiel ; créer un contrat d'entrée et de modifier les contrats d'entrée.
- Profil consultation : permettant uniquement de consulter le référentiel et le détail d'un contrat. Les boutons d'action des autres fonctionnalités ne sont pas actifs pour l'utilisateur ayant ce profil.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

#### La première étape permet d'ajouter les informations principales du contrat d'entrée




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Statut actif	ON/OFF	Caractère actif ou inactif du contrat Par défaut, le contrat est inactif à la création NB: il faut activer le contrat dès cette étape
Nom	Alphanumérique (obligatoire)	Nom du contrat d'entrée
Description	Alphanumérique (obligatoire)	Description détaillée du contrat d'entrée



1 2 3 4 5 6 7 8 9


La deuxième étape permet de choisir les profils d'archivage et le contrat de gestion



CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Profils d'archivage	Liste déroulante des profils d'archivage déclarés dans le référentiel	Il est possible d'associer de 0 à n profil(s) d'archivage au contrat d'entrée
Contrat de gestion	Liste déroulante des contrats de gestion déclarés dans le référentiel	Il est possible d'associer de 0 à 1 contrat de gestion au contrat d'entrée



#### La trolsième étape permet de choisir les formats de fichiers




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Tous les formats de fichiers	ON / OFF	Autoriser tous les formats d'objet binaire existants dans le référentiel des formats Par défaut : ON
Sélectionnez les formats de fichiers	Liste déroulante des formats de fichiers	Si le bouton « Tous les formats de fichiers » est à OFF, il faut sélectionner de 1 à n format(s) autorisé(s) par le contrat
Autoriser les formats non identifiés	ON / OFF	Autoriser les formats d'objet binaires non référencés dans le référentiel des formats et non reconnus Par défaut : OFF



1 2 3 4 5 6 7 8 9

#### La quatrième étape permet de travailler sur les objets




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Original binaire obligatoire	ON / OFF	Option permettant de rendre obligatoire ou non la présence d'un objet binaire de type « Master » dans un transfert Par défaut : ON
Tous usages autorisés	ON / OFF	Usage autorisé dans le cas de l'ajout d'un objet binaire à un groupe d'objets techniques existant Par défaut : ON
Sélectionnez les usages	Liste déroulante des usages	Si le bouton « Tous les usages » est à OFF, il faut sélectionner de 1 à n usage(s) autorisé(s) par le contrat



1 2 3 4 5 6 7 8 9

La cinquième étape permet de paramétrer le calcul des héritages de règles et d'indexation des échéances




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Calcul des héritages de règles et d'indexation des échances	ON / OFF	Option permettant de demander l'indexation des unités archivistiques à l'entrée afin qu'elles fassent l'objet d'un calcul par processus automatique déclenché périodiquement Par défaut : OFF
		Si passage à ON, alors le calcul d'héritage des règles et d'indexation des échéances s'effectuera par une exécution automatique la nuit suivent le versement des archives
		NB : fonctionnalité non supportée en V4 lors de la création du contrat. Mais existante en mise à jour dans le bandeau latéral.



1 2 3 4 5 6 7 8 9


La sixième étape permet de choisir un niveau de positionnement pour les unités archivistiques contenu dans le SIP.



	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
•	Positions de rattachement	Liste déroulante	Ajouter si nécessaire la position auquel on souhaite rattacher le paquet d'archives (SIP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La septième étape permet de contrôler la déclaration de niveaux de positionnement dans un bordereau.






1 2 3 4 5 6 7 8 9

La huitième étape consiste à sélectionner des niveaux de positionnement si nécessaire.

Cette étape est obligatoire si la valeur « Obligatoire » a été saisie à l'étape précédente et facultative pour la valeur « Autorisé ».




	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
••	Niveaux de positionnement	Liste déroulante	Permet d'ajouter si nécessaire des contrôles sur le périmètre de rattachement autorisées par le contrat d'entrée  Un SIP contenant des rattachements d'unités archivistiques n'appartenant pas au périmètre autorisé par le contrat sera rejeté par la solution logicielle VITAM



1 2 3 4 5 6 7 8 9

La neuvième étape consiste à définir des contrôles relatifs aux documents signés électroniques.


NB: Cette étape n'est pas fonctionnelle car l'application des contrôles à l'entrée n'ont pas encore implémentée au niveau du back-office.



CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Déclaration de documents signés	Autorisé / Obligatoire / Interdit	<ul> <li>Autorisé: autorise un bordereau à contenir des métadonnées descriptives relatives à des documents signés</li> <li>Obligatoire: rend obligatoire la présence de métadonnées descriptives relatives à des documents signés (présence de la balise SigningInformation pour l'ensemble des unités archivistiques du SIP)</li> <li>Interdit: interdit la présence de métadonnées relatives à des documents signés</li> <li>Par défaut: Autorisé</li> </ul>
Déclaration des éléments complémentaires à un document signé	Liste des éléments attendus	Vérification des éléments associés aux unités archivistiques déclarant un document signé (signature, horodatage ou preuves complémentaires) Les balises SigningRole ou DetachedSigningRole sont présentes pour les éléments attendus


#### **INFORMATIONS**

Le premier onglet « Informations » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales du contrat d'entrée






Le second onglet « Formats » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les formats techniques autorisés et les usages.




#### OBJETS

Le troisième onglet « Objets » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations sur les objets.




#### **HERITAGE**

Le quatrième onglet « Héritage » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations sur le paramétrage des héritages et indexations des règles.



#### RATTACHEMENT

Le quatrième onglet « Rattachement » permet de mettre à jour les positions de rattachement ainsi que le contrôle des rattachements.



#### RÈGLES DE GESTION / USAGES **CHAMPS** Modifier Bouton d'action · Déclaration dans le contrat Position de rattachement d'entrée d'un niveau de positionnement auguel seront Contrôle des rattachées toutes les unités rattachements archivistiques racines des paquets d'archives (SIP) qui utilisent ce contrat. Le rattachement se fait sur la base de l'identifiant système (GUID) d'une unité archivistique déjà présente dans le système. Déclaration possible de niveaux de positionnement supplémentaires au-niveau du bordereau



