


# Documentation APP APP Audits



- → Lancer un audit
- → Consulter / Télécharger un rapport d'audit

## Généralités



### OBJET MÉTIER

AUDITS : permet de vérifier la disponibilité, l'intégrité ou la cohérence des archives dans le système

#### TYPE D'UTILISATEUR

Administrateur métier de l'organisation Administrateur technique de l'organisation.

### FONCTIONS

- 1. Lancer un audit d'existence ou d'intégrité
- 2. Lancer un audit de cohérence
- 3. Réaliser un audit de correction suite à un audit de cohérence et échec
- 4. Consulter et télécharger le résultat d'un audit

### aco

#### APP Groupe de profils :

• L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profils donnant accès à un profil de droits pour l'APP Audits

### DÉPENDANCES

APP Profil APP Paramétrages externes et APP Paramétrages externes :


- L'APP Profil APP Paramétrages externes permet de définir des profils utilisant des contrats d'accès spécifiques (ex : accès uniquement à une position d'arbres ou plan ou aux archives d'un services producteurs)
- Il peut définir aussi des seuils applicables aux traitements de masse et audits différents des seuils de plateforme.
- Ces profils apparaissent suite à l'ajout de l'application APP Paramétrages externes au Groupe de profils.

### AUTRES INFORMATIONS

BONNES PRATIQUES La solution logicielle VITAM offre des fonctionnalités d'audit permettant de vérifier la disponibilité des archives, ainsi que le maintien de leur intégrité. Un audit peut être réalisé sur tout un tenant, sur un service producteur ou sur un périmètre, à l'exception d'un audit correctif qui se fait à partir de l'identifiant d'un audit de cohérence.

Il est recommandé de réaliser des audits sur de petits périmètres (moins de 100 00 éléments) et par échantillonnage (sur un service producteur spécifique pour les audits d'existence et d'intégrité ou sur une position d'arbre contenant les archives les plus critiques).

# Ergonomie générale



Affiche 20 lignes par défaut


Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100

Au-delà de 100 : demande de confirmation ou à affiner par recherche

Bandeau de droite Ouvert sur clic




# Écran principal



### Lancer un audit : lance l'assistant de **ACTION** paramétrage d'un nouvel audit en **PRINCIPALE** deux étapes. Rechercher un audit par identifiant technique Filtrer les opérations par : **AUTRES** Type d'audit **ACTIONS** • Date de création de l'opération fin d'exécution Date de l'opération Audit en succès STATUTS DES Audit avec avertissement **AUDITS** Audit en erreur Tableau de suivi des audits réalisés : 1. Statut 2. Identifiant COLONNES Catégorie d'audit Date de création Statut 6. Message



# Lancement d'un audit d'existence ou d'intégrité



# Lancement d'un audit de cohérence (1/2)


1 2

La première étape permet de choisir l'audit de cohérence **VALEURS** RÈGLES DE GESTION / USAGES **CHAMPS** L'audit de cohérence permet de vérifier la conformité globale du Étape 1/2 système. Il croise les empreintes des unités archivistiques, des groupes d'objets techniques et des fichiers, Lancement d'un audit Existence ainsi que de leurs journaux en base Informations Intégrité Type d'audit de données et sur les offres de Cohérence stockage avec celle du journal Type d'audit \* Correctif sécurisé. Il permet de démontrer que le périmètre audité n'a pas été altéré Existence Integrité Cohérence Correctif sur l'ensemble des offres et pour tous les objets métier considérés Toutes les positions de rattachement (journaux...). Tous les Permet de lancer l'audit sur un ou SUIVANT nœuds de ON / OFF plusieurs niveaux de positionnement ANNULER rattachement Par défaut à «ON» Le bouton d'action varie en fonction de la sélection précédente : • TERMINER si le bouton « Tous les nœuds de rattachement » est à ON. Il permet de lancer l'audit Terminer ou Bouton sur tout le tenant Suivant d'action • SUIVANT si le bouton « Tous les nœuds de rattachement » est à OFF. Il permet d'aller à l'étape de sélection du périmètre de l'audit.

# Lancement d'un audit de cohérence (2/2)

1 2

La seconde étape permet de choisir si nécessaire le périmètre de l'audit sur un ou plusieurs niveau(x) de positionnement




	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
•	Arborescence	Liste des niveaux de positionnement	Si le bouton « Tous les nœuds de rattachement » est à « OFF », il faut sélectionner de 1 à n niveaux de positionnement dans l'arborescence
			NB : l'arborescence affichée correspond aux positions autorisées dans le contrat d'accès utilisé par le groupe de profils de l'utilisateur.
•	Terminer	Bouton d'action	Le bouton d'action permet de lancer l'audit.



# Lancement d'un audit correctif

Cette unique étape permet de choisir le type d'audit et l'identifiant de l'audit de cohérence associé



	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
	Type d'audit	Existence Intégrité Cohérence Correctif	L'audit correctif consiste en des actions d'évaluation, de vérification de l'existence et de l'intégrité. Suite à cette analyse, une action corrective est lancée afin de rétablir l'accessibilité des objets absents ou corrompus. Cet audit est réalisé sur la base d'un audit de cohérence qui a identifié un problème.
•	Identifiant audit de cohérence	Alphanumérique (obligatoire)	Ajouter l'identifiant de l'audit de cohérence
	Terminer	Bouton d'action	Le bouton d'action permet de lancer l'audit.



# Consulter un audit

RÈGLES DE GESTION / USAGES

CHAMPS

### **INFORMATIONS**

Le premier onglet "Informations" du bandeau de droite permet de consulter et télécharger un résultat d'audit

