


Documentation APP APP Contrats d'entrée



- → Rechercher et consulter un contrat d'entrée
 - → Créer un contrat d'entrée
 - → Mettre à jour un contrat d'entrée
- → Créer des contrats d'entrée par import de fichier csv
- → Exporter les contrats d'entrée sous forme de fichier csv

Généralités



OBJET METIER

CONTRAT D'ENTRÉE : droits et contrôles sur les versements d'archives à l'entrée du SAE

Le contrat d'entrée permet d'octroyer sur un coffre des droits aux utilisateurs applicatifs habilités pour transférer des arbres de positionnement, des plans de classement et des archives dans la solution logicielle Vitam et de paramétrer les contrôles attendus à l'entrée.

TYPE D'UTILISATEUR

Administrateur métier de l'organisation.

FONCTIONS

- 1. Créer un contrat d'entrée
- 2. Rechercher un contrat d'entrée
- 3. Consulter un contrat d'entrée
- 4. Mettre à jour un contrat d'entrée

DÉPENDANCES

APPs Paramétrages externes et Groupe de profils :

- Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à ses utilisateurs.
- L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profils donnant accès à un profil de droits pour l'APP Contrats d'entrée (choix d'un des 2 profils par défaut : gestion ou consultation)


AUTRES INFORMATIONS ET BONNES PRATIQUES

Le contrat d'entrée formalise les interactions correspondant à des transferts d'archives entre un fournisseur d'archives et la solution logicielle VITAM.

Il peut déterminer:

- la destination ou point de positionnement des archives transférées dans le système
- · l'autorisation ou l'obligation de déclarer, dans le bordereau de transfert, un nœud de rattachement
- le contrôle ou non d'un périmètre de rattachement attendu (quand celui-ci est déclaré dans le bordereau de transfert)
- le (ou les) profil(s) d'archivage attendus pour les transferts d'archives
- · les formats des objets autorisés
- · la stratégie de stockage à utiliser
- les usages autorisés
- · le calcul automatique de l'héritage des règles de gestion

Ergonomie générale




correspondant au statut des contrats d'entrée

Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100 Au-delà de 100 : demande de confirmation ou à affiner par recherche

mises à jour



Ecran principal



Point d'attention : à partir de la V6rc, deux profils par défaut sont proposés pour l'APP Contrats d'entrée :


- Profil gestion : permettant de consulter le référentiel ; créer un contrat d'entrée et de modifier les contrats d'entrée.
- Profil consultation : permettant uniquement de consulter le référentiel et le détail d'un contrat. Les boutons d'action des autres fonctionnalités ne sont pas actifs pour l'utilisateur ayant ce profil.



Créer un contrat d'entrée (1/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La première étape permet d'ajouter les informations principales du contrat d'entrée




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Statut actif	ON/OFF	Caractère actif ou inactif du contrat Par défaut, le contrat est inactif à la création NB: il faut activer le contrat dès cette étape
Nom	Alphanumérique (obligatoire)	Nom du contrat d'entrée
Description	Alphanumérique (obligatoire)	Description détaillée du contrat d'entrée



Créer un contrat d'entrée (2/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


La deuxième étape permet de choisir les profils d'archivage et le contrat de gestion



CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Profils d'archivage	Liste déroulante des profils d'archivage déclarés dans le référentiel	Il est possible d'associer de 0 à n profil(s) d'archivage au contrat d'entrée
Contrat de gestion	Liste déroulante des contrats de gestion	Sélection d'un des contrats de gestion créés dans le système. Le contrat de gestion définit les stratégies de stockages et/ou la stratégie d'identification pérenne à appliquer.



Créer un contrat d'entrée (3/9)



Créer un contrat d'entrée (4/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La quatrième étape permet de définir des contrôles sur les usages des objets attendus par le contrt d'entrée.

Étape 4 / 9	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Création d'un contrat d'entrée Usages Original numérique obligatoire Tous usages autorisés Tous usages autorisés Original numérique obligatoire Original numérique Original numérique obligatoire Original numérique Original numérique obligatoire Original numérique Or	Original binaire obligatoire	ON / OFF	Option permettant de rendre obligatoire ou non la présence d'un objet binaire de type « Master » dans un transfert Par défaut : ON
Tous usages autorisés (i) Original numérique Diffusion Vignette	Tous usages autorisés	ON / OFF	Usage autorisé dans le cas de l'ajout d'un objet binaire à un groupe d'objets techniques existant Par défaut : ON
Vignette Contenu brut Original papier	Sélectionnez les usages	Liste déroulante des usages	Si le bouton « Tous les usages » est à OFF, l'utilisateur doit sélectionner de 1 à n usage(s) autorisé(s) par le contrat



Créer un contrat d'entrée (5/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La cinquième étape permet de paramétrer le calcul des héritages de règles et d'indexation des échéances




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Calcul des héritages de règles et d'indexation des échances	ON / OFF	Option permettant de demander l'indexation des unités archivistiques à l'entrée afin qu'elles fassent l'objet d'un calcul par processus automatique déclenché périodiquement Par défaut : OFF Si passage à ON, alors le calcul d'héritage des règles et d'indexation des échéances s'effectuera par une exécution automatique la nuit suivant le versement des archives NB : fonctionnalité non supportée en V4 lors de la création du contrat. Mais existante en mise à jour dans le bandeau latéral.



Créer un contrat d'entrée (6/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La sixième étape permet de choisir un niveau de positionnement pour les unités archivistiques contenu dans le SIP.




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Positions de rattachement	Arborescence des arbres de positionnement et des plans de classement	Ajouter si nécessaire la position à laquelle on souhaite rattacher le paquet d'archives lors du versement du SIP

Créer un contrat d'entrée (7/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La septième étape permet de définir les contrôles d'autorisation de déclaration de position de rattachement dans un bordereau






Créer un contrat d'entrée (8/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La huitième étape consiste à définir un contôle sur un périmètre rattachement défini dans le bordereau.

Cette étape peut être renseignée si une déclaration de rattachement des unités archivistique est attendue dans le bordereau . C'est à dire que la valeur « Obligatoire » ou « Autorisé » a été saisie à l'étape précédente.




	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
••	Niveaux de positionnement	Arborescence des arbres de positionnement et des plans de classement	Permet d'ajouter si nécessaire des contrôles sur le périmètre de rattachement autorisées par le contrat d'entrée Un SIP contenant des rattachements d'unités archivistiques n'appartenant pas au périmètre autorisé par le contrat sera rejeté par la solution logicielle VITAM



Créer un contrat d'entrée (9/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

La neuvième étape consiste à définir des contrôles relatifs aux documents signés électroniquement.




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Déclaration de documents signés	Autorisé / Obligatoire / Interdit	 Autorisé: autorise un bordereau à contenir des métadonnées descriptives relatives à des documents signés Obligatoire: rend obligatoire la présence de métadonnées descriptives relatives à des documents signés (présence de la balise SigningInformation pour l'ensemble des unités archivistiques du SIP) Interdit: interdit la présence de métadonnées relatives à des documents signés Par défaut: Autorisé
Déclaration des éléments complémentaires à un document signé	Signature / Horodatage / Preuves complément aires	Vérification des éléments associés aux unités archivistiques déclarant un document signé (signature, horodatage ou preuves complémentaires) Les balises SigningRole ou DetachedSigningRole doivent être présentes dans le bordereau pour les éléments sélectionnés

Consulter / modifier un contrat d'entrée (1/6)

INFORMATIONS


Le premier onglet « Informations » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales du contrat d'entrée



Consulter / modifier un contrat d'entrée (2/6)

FORMATS


Le second onglet « Formats » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les formats techniques autorisés et les usages.



Consulter / modifier un contrat d'entrée (3/6)

USAGES

Le troisième onglet « Usages » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les contrôles sur les usages des objets attendus par le contrt d'entrée.






Consulter / modifier un contrat d'entrée (4/6)

HERITAGE

Le quatrième onglet « Héritage » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations sur le paramétrage des héritages et indexations des règles.






Consulter / modifier un contrat d'entrée (5/6)

SIGNATURE

Le cinquième onglet « Signature » permet de mettre à jour les contrôles relatifs aux documents signés électroniquement.




Consulter / modifier un contrat d'entrée (6/6)

CHAMPS

RATTACHEMENT

Le sixième onglet « Rattachement » permet de mettre à jour les positions de rattachement ainsi que le contrôle des rattachements.



RÈGLES DE GESTION / USAGES

Déclaration dans le contrat d'entrée d'un niveau de positionnement auquel seront rattachées toutes les unités archivistiques racines des paquets d'archives (SIP) qui utilisent ce contrat. Le rattachement se fait sur la base de l'identifiant système (GUID) d'une unité archivistique déjà présente dans le système.

- Autorisation de déclaration de rattachement dans les SIP
- Périmètre de rattachement autorisé: définition des unités archivistiques sous lesquelles les rattachements déclarés dans le bordereau sont autorisés.

Bouton de mise à jour des positions de consultation autorisées.


Le clic sur le bouton permet d'afficher une pop-up de modification en deux étapes :

- De la position de rattachement gérée par le contrat d'entrée
- Des contrôles d'autorisation de déclaration de position de rattachement et de périmètre de rattachement défini dans le bordereau


Importer des contrats d'entrée

Il est possible de créer des contrats d'entrée en masse par import de fichier csv en cliquant dans le bouton d'actions secondaires sur l'action « Importer » .

Dans la pop-in qui s'affiche, glisser-déposer ou sélectionner depuis son poste le fichier csv puis cliquer sur importer. La création du fichier peut être réalisée sous forme tabulaire au format bureautique (Excel, Calc, etc.) mais doit être converti au format csv pour import dans le système. Un



Télécharger un modèle d'import



Afin de faciliter l'import de contrats d'entrée, un exemple de fichier cvs est disponible en cliquant, dans le bouton d'actions secondaires, sur l'action « Télécharger le modèle ». La consultation et la modification du fichier peut être réalisée sous forme tabulaire au format bureautique (Excel, Calc, etc.) mais doit être converti au format CSV pour l'import dans le système.

Le fichier csv à doit avoir les caractéristiques suivantes :

- Encodage des caractères : UTF-8
- Séparateur de champ : point-virgule
- Séparateur de valeur : pipe (une barre verticale "|")

Seule la colonne « Name » est obligatoire. Si le reste des colonnes n'est pas renseigné, ce sont les valeurs par défaut qui seront appliquées au contrat.

EN-TÊTE DE COLONNE	RÈGLES DE GESTION / USAGES		
Identifier	Identifiant du contrat : A renseigner si la plateforme est paramétrée en mode « maître », où le système génère les identifiants		
Name*	Nom du contrat (obligatoire)		
Description	Description détaillée du contrat		
Status	Statut du contrat : INACTIVE (par défaut) / ACTIVE		
ArchiveProfiles	Identifiants des profils d'archivage associé au contrat (A séparer par un pipe " ")		
CheckParentLink	Autorisation de déclaration de rattachement dans les SIP : AUTHORIZED (par défaut), REQUIRED ou UNAUTHORIZED		
CheckParentId	Périmètre de rattachements autorisé : ldentifiant(s) technique(s) des unités sous lesquelles les rattachements déclarés dans le bordereau sont autorisés. archivistiques (A séparer par un pipe " ")		
LinkParentId	Position de rattachement gérée par le contrat : Identifiant technique de unité archivistique sous laquelle le SIP sera rattaché lors du versement		
FormatUnidentifiedAuthori zed	Autorisation de formats non identifiés par la solution logicielle Vitam : false (par défaut) / true		
EveryFormatType	Tous les formats : true (par défaut) / false		
FormatType	Liste des formats autorisés : identifiant PRONOM (PUID) du (ou des) format(s) autorisé(s) séparés par un pipe " « . (NB : A renseigner si la colonne "Tous les formats" est à false.)		
ManagementContractId	Contrat de gestion : identifiant technique du contrat de gestion applicable aux unités archivistiques et/ou objets techniques		
ComputedInheritedRulesAt Ingest	Calcul des échéances des règles de gestion : false (par défaut) / true		
MasterMandatory	Original numérique obligatoire : true (par défaut) / false		
SignedDocument	Présence de documents signés : valeurs au choix : Autorisé (ALLOWED) Obligatoire (MANDATORY) ou Interdit (FORBIDDEN). Valeur par défaut (ALLOWED)		
SigningRole	Déclaration d'éléments complémentaires : valeurs cumulables (séparées par des pipes " ") : Signature (DeclaredSignature), Horodatage (DeclaredTimestamp) Preuves complémentaires (DeclaredAdditionalProof)		

Exporter la liste des contrats d'entrée

Il est possible de télécharger la liste des contrats d'entrée créés dans le système en cliquant, dans le bouton d'actions secondaires, sur l'action « Exporter » .

Le fichier exporté est au format csv et peut être consulté sous forme tabulaire au format bureautique (Excel, Calc, etc.).

NB : Le fichier exporté peut servir de modèle mais les contrats d'entrée déjà créés dans le système ne doivent pas être réimportés.

