


Documentation APP APP Contrats d'entrée



- → Rechercher et consulter un contrat d'entrée
 - → Créer un contrat d'entrée
 - → Mettre à jour un contrat d'entrée

Généralités



OBJET METIER

contrat d'entrée : droits et contrôles sur les versements d'archives à l'entrée du SAE Le contrat d'entrée permet d'octroyer sur un coffre des droits aux utilisateurs applicatifs habilités pour transférer des arbres de positionnement, des plans de classement et des archives dans la solution logicielle Vitam et de paramétrer les contrôles attendus à l'entrée.

TYPE D'UTILISATEUR

Administrateur métier de l'organisation.

FONCTIONS

- 1. Créer un contrat d'entrée
- 2. Rechercher un contrat d'entrée
- 3. Consulter un contrat d'entrée
- 4. Mettre à jour un contrat d'entrée

DÉPENDANCES

APPs Paramétrages externes et Groupe de profils :

- Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à ses utilisateurs.
- L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profils donnant accès à un profil de droits pour l'APP Contrats d'entrée

AUTRES INFORMATIONS ET BONNES PRATIQUES


Le contrat d'entrée formalise les interactions correspondant à des transferts d'archives entre un fournisseur d'archives et la solution logicielle VITAM.

Il détermine :

- · la destination ou point de positionnement des archives transférées dans le système
- · l'unité archivistique issue d'un bordereau de transfert et déclarant un nœud de rattachement
- les profils d'archivage attendus pour les transferts d'archives
- · les formats des objets autorisés
- · la stratégie de stockage à utiliser
- les usages autorisés
- · le calcul automatique de l'héritage des règles de gestion



Ergonomie générale




correspondant au statut des contrats d'entrée

Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100 Au-delà de 100 : demande de confirmation ou à affiner par recherche

mises à jour



Ecran principal



ACTION PRINCIPALE contrat d'entrée **AUTRES**

STATUTS DES CONTRATS

ACTIONS

COLONNES

Créer un contrat d'entrée : lance l'assistant de création d'un nouveau


Rechercher par nom ou par identifiant Filtrer par statut des contrats (actif/inactif)

- Contrat actif
- Contrat inactif
- Nom
- 2. Identifiant
- Date de création
- Nombre de profils d'archivage associés au contrat d'entrée



1 2 3 4 5 6 7 8


La première étape permet d'ajouter les informations principales du contrat d'entrée





1 2 3 4 5 6 7 8

La deuxième étape permet de choisir les profils d'archivage et le contrat de gestion




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Profils d'archivage	Liste déroulante des profils d'archivage déclarés dans le référentiel	Il est possible d'associer de 0 à n profil(s) d'archivage au contrat d'entrée
Contrat de gestion	Liste déroulante des contrats de gestion déclarés dans le référentiel	Il est possible d'associer de 0 à 1 contrat de gestion au contrat d'entrée



1 2 3 4 5 6 7 8

La troisième étape permet de choisir les formats de fichiers




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Tous les formats de fichiers	ON / OFF	Autoriser tous les formats d'objet binaire existants dans le référentiel des formats Par défaut : ON
Sélectionnez les formats de fichiers	Liste déroulante des formats de fichiers	Si le bouton « Tous les formats de fichiers » est à OFF, il faut sélectionner de 1 à n format(s) autorisé(s) par le contrat
Autoriser les formats non identifiés	ON / OFF	Autoriser les formats d'objet binaires non référencés dans le référentiel des formats et non reconnus Par défaut : OFF



1 2 3 4 5 6 7 8

La quatrième étape permet de travailler sur les objets



CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Original binaire obligatoire	ON / OFF	Option permettant de rendre obligatoire ou non la présence d'un objet binaire de type « Master » dans un transfert Par défaut : ON
Tous usages autorisés	ON / OFF	Usage autorisé dans le cas de l'ajout d'un objet binaire à un groupe d'objets techniques existant Par défaut : ON
Sélectionnez les usages	Liste déroulante des usages	Si le bouton « Tous les usages » est à OFF, il faut sélectionner de 1 à n usage(s) autorisé(s) par le contrat



1 2 3 4 5 6 7 8

La cinquième étape permet de paramétrer le calcul des héritages de règles et d'indexation des échéances




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Calcul des héritages de règles et d'indexation des échances	ON / OFF	Option permettant d'indiquer comme invalide l'indexation des unités archivistiques à l'entrée afin qu'elles fassent l'objet d'un calcul par processus automatique déclenché périodiquement Par défaut : OFF
		Si passage à ON, alors le calcul d'héritage des règles et d'indexation des échéances s'effectuera par une exécution automatique la nuit suivent le versement des archives



1 2 3 4 5 6 7 8

La sixième étape permet de choisir un niveau de positionnement pour les unités archivistiques contenu dans le SIP.



	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
)	Positions de rattachement	Liste déroulante	Ajouter si nécessaire la position auquel on souhaite rattacher le paquet d'archives (SIP)



1 2 3 4 5 6 7 8

La septième étape permet de contrôler la déclaration de niveaux de positionnement dans un bordereau.



CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Choix de la déclaration de rattachement	Liste de choix	 Autorisé: autorise un bordereau à contenir des nœuds de rattachement sans que cela soit obligatoire Obligatoire: rend obligatoire la présence d'un nœud de rattachement dans le bordereau de versement Interdit: interdit la présence de nœud de rattachement dans le bordereau de versement



Par défaut : Autorisé

1 2 3 4 5 6 7 8

La huitième étape consiste à sélectionner des niveaux de positionnement si nécessaire.

Cette étape est obligatoire si la valeur « Obligatoire » a été saisie à l'étape précédente et facultative pour la valeur « Autorisé ».




СНАМРЅ	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Niveaux de positionnement	Liste déroulante	Permet d'ajouter si nécessaire des contrôles sur les positions de rattachement autorisées par le contrat d'entrée Un SIP contenant des rattachements d'unités archivistiques n'appartenant pas au périmètre autorisé par le contrat sera rejeté par la solution logicielle VITAM




INFORMATIONS

Le premier onglet « Informations » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales du contrat d'entrée




FORMATS

Le deuxième onglet « Formats » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les formats techniques autorisés et les usages.




OBJETS

Le troisième onglet « Objets » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations sur les objets.



HERITAGE

Le quatrième onglet « Héritage » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations sur le paramétrage des héritages et indexations des règles.



RATTACHEMENT

Le quatrième onglet « Rattachement » permet de mettre à jour les positions de rattachement ainsi que le contrôle des rattachements.

