


Documentation APP APP Audits

- → Lancer un audit
- → Consulter / Télécharger un rapport d'audit

Généralités



OBJET MÉTIER

AUDITS

TYPE **D'UTILISATEUR**

Administrateur technique et métier de l'organisation.

- 2. Lancer un audit de cohérence
- 3. Consulter et télécharger le résultat d'un audit

1. Lancer un audit d'existence ou d'intégrité

FONCTIONS

APP Paramètre externe et Groupe de profils :

- Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à ses utilisateurs.
- L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profil donnant accès à un profil de droits pour l'APP « Audit »

DÉPENDANCES


AUTRES INFORMATIONS

> **BONNES PRATIQUES**

La solution logicielle VITAM offre des fonctionnalités d'audit permettant de vérifier la disponibilité des archives, ainsi que le maintien de leur intégrité. Un audit peut être réalisé sur tout un tenant, sur un service producteur ou à partir d'un niveau de description, à l'exception d'un audit correctif qui se fait à partir de l'identifiant d'un audit de cohérence.




Ergonomie générale



par recherche

adapté 16/9éme


Ecran principal






Lancement d'un audit d'existence ou d'intégrité

1 2






	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
	Type d'audit	Existence Intégrité Cohérence Correctif	L'audit d'existence permet de vérifier la présence effective des objets techniques dans VITAM. L'audit d'intégrité permet de vérifier l'existence des objets techniques que ces objets sont intègres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été modifiés au sein de VITAM. Par défaut : Intégrité
	Contrat d'accès (jusqu'à la version R16 de VITAM UI)	Alphanumérique obligatoire	Choisir le contrat d'accès avec lequel vous souhaitez lancer l'audit. Permet également de sélectionner les services producteurs. ATTENTION: à partir de la V5.RC, le contrat d'accès est porté par l'utilisateur via son paramétrage externe. Selon le contrat d'accès choisi, l'utilisateur aura accès à seulement certains services producteurs.
•	Tous les services producteurs	ON / OFF	Permet de lancer l'audit sur un ou plusieurs services producteurs. Par défaut à ON



Lancement d'un audit d'existence ou d'intégrité



La seconde étape permet de choisir si nécessaire les services producteurs




	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
	Tous les services producteurs	ON / OFF	Permet de lancer l'audit sur un ou plusieurs services producteurs Par défaut à « ON »
)	Sélectionnez le service producteur	Liste des services producteurs disponibles	Si le bouton « Tous les services producteurs » est à « OFF », vous devez choisir de 1 à n services producteurs



Lancement d'un audit de cohérence

1 2


La première étape permet de choisir le type d'audit et le contrat



Lancement d'un audit de cohérence

1 2

La seconde étape permet de choisir si nécessaire les niveaux de positionnement




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
 Arborescence	Liste des niveaux de positionnement	Si le bouton « Tous les nœuds de rattachement » est à « OFF », vous devez sélectionner de 1 à n niveaux de positionnement dans l'arborescence



Lancement d'un audit correctif

Cette unique étape permet de choisir le type d'audit et l'identifiant de l'audit de cohérence associé



	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
.•	Type d'audit	Existence Intégrité Cohérence Correctif	L'audit correctif consiste en des actions d'évaluation, de vérification de l'existence et de l'intégrité. Suite à cette analyse, une action corrective est lancée afin de rétablir l'accessibilité des objets absents ou corrompus
•	Contrat d'accès (jusqu'à la version R16 de VITAM UI)	Alphanumérique obligatoire	Choisir le contrat d'accès avec lequel vous souhaitez lancer l'audit. ATTENTION : à partir de la V5.RC, le contrat d'accès est porté par l'utilisateur via son paramétrage externe. Selon le contrat d'accès choisi, l'utilisateur aura accès ou non au lancement de l'audit sur cet audit de cohérence.
•	Identifiant audit de cohérence	Alphanumérique obligatoire	Ajouter l'identifiant de l'audit de cohérence



Bandeau de droite

CHAMPS

Contrat d'accès

(jusqu'à la

RÈGLES DE GESTION / USAGES

Sélectionner le contrat d'accès

permettant le téléchargement

résultat d'audit

