

# **CCNA** and **CCNP**

# 实验手册 v1.2

Derek Liu 2010-10-25

网址: www.ccie-lab.com

电话: 400-715-8369

E-mail: liupeng@xavolcano.com

此版本目前只包含基础实验、静态路由实验、RIP 实验、EIGRP 实验、OSPF 单区域以及 OSPF 多区域,实验手册会不断的进行更新,请关注最新版本(目前版本为 V1.2)!

### 目录

实 验 手 册	4
基础实验	4
一、制作平行线和交叉线:	4
二、路由器的基本配置:	
三、连通性实验:	6
路由实验	10
实验物理拓扑:	10
一、静态路由:	10
实验一: 简单静态路由	10
实验二:静态汇总路由	13
实验三:静态缺省路由	14
实验四: 浮动路由	15
实验五: 负载均衡	17
实验六: 递归表查询	19
二、动态路由:	21
1、Routing information Protocol (RIPv1 and RIPv2)	21
实验一: 基本的 RIP 配置	21
实验二: RIPv1 不连续子网	23
实验三: RIPv2、认证、被动接口	
实验四: RIPv2 单播更新	
实验五: RIPv2 水平分割	
实验六: Offset-list	
实验七: RIP 手动汇总	
大型八: NIF 叭目町田	50



# 西安・威克诺 CCNA and CCNP 实验手册

2、Enhanced Int	erior Gateway Routing Pro	otocol (EIGRP)	39
实验一 <b>:</b>	基本 EIGRP 的配置:		40
实验二:	单播更新		43
实验三:	水平分割		44
实验四:	手动汇总		47
实验五:	EIGRP 认证		48
实验六:	被动接口		49
实验一:	基本的 OSPF 单区域配置	I 	54
实验二:	OSPF 的网络类型		59
实验三:	Router-id		63
实验四:	OSPF 的多区域配置		64
实验五:	OSPF 认证		68
实验六:	OSPF 路由汇总		69
实验七:	OSPF 末节区域(Stub)		70
实验八:	OSPF 完全末节区域		71
实验九:	路由重分发:		72
实验十:	OSPF 特殊区域(NSSA)		74
实验十-	一: OSPF 完全特殊区域		75
实验十二	二: OSPF 缺省路由		76




### 实验手册

# 基础实验

### 一、制作平行线和交叉线:

#### ① 平行线制作方法:


平行线的制作线序,一头是 568B 另一头也是 568B (请看下图)



从左向右数, 橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕。

#### ② 交叉线制作方法:

交叉线的制作线序,一头是 568A 另一头是 568B (请看下图)





### 二、路由器的基本配置:

#### 路由器模式详解:

Router>	//用户模式
Router#	//特权模式
Router(config)#	//全局配置模式
Router(config-if)#	//接口配置模式
Router(config-line)#	//虚拟终端配置模式

#### 路由器基本命令详解:

Router>enable

Router#disable

Router#configgure terminal

Router(config)#enable password [ 密码 ] Router(config)#enable secret [密码]

Router(config)#service password-encryption

Router(config)#hostname [名字]

Router(config)#no ip domain-lookup Router(config)#banner motd \$ [ text ] \$

Router(config)#line console 0

Router(config-line)#password[密码]

Router(config-line)#login Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#password [密码]

Router(config-line)#login

Router(config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address [IP 地址] [子网掩码]

Router(config)#end Router#show version

Router#show controllers serial 0/0

Router#show ip interface brief

Router#show running-config

Router#show startup-config

Router#copy running-config startup-config

Router#write

Router#show history

//进入特权模式

//退出特权模式

//进入全局配置模式

//配置用户模式到特权模式的明文密码

//配置用户模式到特权模式的密文密码

//将路由器中所有明文的密码转为加密形式显示

//修改设备名称

//关闭命令域名解析

//修改 login 提示信息

//进入 console 口配置模式

//配置使用 console 口管理设备的密码

//允许登陆,可以说将刚刚配置的密码生效。

//进入虚拟线路配置模式(比如说用于"Telnet")

//配置使用 vty 管理设备的密码

//允许登陆,可以说将刚刚配置的密码生效。

//进入快速以太网 0/0 接口配置模式

//给快速以太网 0/0 接口配置 IP 地址以及掩码

//返回到用户模式

//查看设备运行时间、版本信息、模块信息.

//查看串行接口是 DET 还是 DCE。

//查看接口 IP 地址已经物理状态和协议状态

//查看当前运行的配置信息

//查看设备启动时的配置信息

//将正在运行的配置保存到启动配置文件中。


//与上一命令相同,也是保存命令。

//查看历史配置过的命令。



### 三、连通性实验:

要求: 使用 192.168.1.192/26 划分子网,两两 Ping 通:



#### 所有设备基本配置 (除了 PC):

XXXXX>

XXXXX>enable

XXXXX#conf t

XXXXX(config)#no ip domain-lookup

XXXXX(config)#hostname XXXX

XXXXX(config)#enable password cisco

XXXXX(config)#service password-encryption

XXXXX(config)#line con 0

XXXXX(config-line)#password cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#logging synchronous

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#exit

XXXXX(config)#lin vty 0 4

XXXXX(config-line)#pas cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#logging synchronous

//进入特权模式

//进入全局配置模式

//关闭命令域名解析

//修改设备名称

//配置用户模式进入特权模式密码

//将路由器中所有明文的密码转为加密形式显示

//进入 console 口配置模式

//配置 console 密码

//将 password 生效

//自动换行

//关闭登陆超时退出

//退出 console 配置模式

//进入 VTY 配置模式

//配置 VTY 密码

//将 VTY 密码生效

//关闭登陆超时退出

//自动换行

#### 配置:

PC1 IP 地址为: 192.168.1.230 255.255.255.252 PC2 IP 地址为: 192.168.1.234 255.255.255.252 PC3 IP 地址为: 192.168.1.238 255.255.255.252

#### 子网划分:

192.168.1.192/26 划分为: (子网掩码为: 255.255.255.252)

192.168.1.192/30

192.168.1.196/30

192.168.1.200/30

192.168.1.204/30

192.168.1.208/30

192.168.1.212/30

192.168.1.216/30

192.168.1.220/30

192.168.1.224/30 192.168.1.228/30

192.168.1.232/30

192.168.1.236/30

#### R1 的配置:

R1(config)#int s 0/0 //进入接口

R1(config- if)# ip address 192.168.1.193 255.255.255.252 //接口配置 IP 地址

R1(config- if)# clock rate 64000 //DCE 端配置时钟频率

R1(config- if)#no shutdown //激活接口

R1(config)#int s 0/1

R1(config-if)# ip address 192.168.1.197 255.255.255.252

R1(config-if)# clock rate 64000

R1(config-if)# no shutdown

#### R2 的配置:

R2(config)#int s0/0

R2(config-if)# ip address 192.168.1.194 255.255.255.252

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int f0/1

R2(config-if)#ip address 192.168.1.201 255.255.255.252

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int s1/0

R2(config-if)#ip address 192.168.1.205 255.255.255.252

R2(config-if)#no shutdown



R2(config)#int s0/1

R2(config-if)#ip address 192.168.1.209 255.255.255.252

R2(config-if)#no shutdown

#### R3 的配置:

R3(config)#int s0/0

R3(config-if)# ip address 192.168.1.198 255.255.255.252

R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# int f0/1

R3(config-if)# ip address 192.168.1.202 255.255.255.252

R3(config-if)# no shutdown

R3(config)#int s1/0

R3(config-if)# ip address 192.168.1.217 255.255.255.252

R3(config-if)# no shutdown

R3(config)#int s0/1

R3(config-if)#ip address 192.168.1.221 255.255.255.252

R3(config-if)#no shutdown

#### R4 的配置:

R4(config)#int s1/0

R4(config-if)# ip address 192.168.1.206 255.255.255.252

R4(config-if)# clock rate 64000

R4(config-if)#no shutdown

R4(config)#int f0/0

R4(config-if)#ip address 192.168.1.213 255.255.255.252

R4(config-if)#no shutdown

R4(config)#int f0/1

R4(config-if)#ip add 192.168.1.229 255.255.255.252

R4(config-if)#no shutdown

#### R5 的配置:

R5(config)# int f0/1

R5(config-if)#ip address 192.168.1.214 255.255.255.252

R5(config-if)#no shutdown

R5(config)#int s1/0

R5(config-if)#ip address 192.168.1.210 255.255.255.252

R5(config-if)#clock rate 64000

R5(config-if)#no shutdown

R5(config)#int s1/1

R5(config-if)#ip add 192.168.1.218 255.255.255.252



R5(config-if)#clock rate 64000

R5(config-if)#no shutdown

R5(config)#int f0/0

R5(config-if)#ip add 192.168.1.225 255.255.255.252

R5(config-if)#no shutdown

R5(config)#int f1/0

R5(config-if)# ip add 192.168.1.233 255.255.255.252

R5(config-if)# no shutdown

#### R6 的配置:

R6(config)#int f1/0

R6(config-if)#ip address 192.168.1.226 255.255.255.252

R6(config-if)#no shutdown

R6(config)#int s1/1

R6(config-if)#ip address 192.168.1.222 255.255.255.252

R6(config-if)#clock rate 64000

R6(config-if)#no shutdown

R6(config)#int f0/0


R6(config-if)#ip address 192.168.1.237 255.255.255.252

R6(config-if)#no shutdown



# 路由实验


### 实验物理拓扑:



### 一、静态路由:

实验一: 简单静态路由

拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和交换 SW1



要求: 1、合理的划分 192.168.0.0/24 给 R2 的环回接口(四个子网),

2、使用静态路由让 R1、R2、R3 的环回接口互通。

### 实验步骤:

### 设备的基本配置:

XXXXX> //进入特权模式 XXXXX>enable //进入全局配置模式 XXXXX#conf t //关闭命令域名解析 XXXXX(config)#no ip domain-lookup //修改设备名称 XXXXX(config)#hostname XXXX //配置用户模式进入特权模式密码 XXXXX(config)#enable password cisco XXXXX(config)#service password-encryption //将路由器中所有明文的密码转为加密形式显示 XXXXX(config)#line con 0 //进入 console 口配置模式 //配置 console 密码 XXXXX(config-line)#password cisco //将 password 生效 XXXXX(config-line)#login //自动换行 XXXXX(config-line)#logging synchronous XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0 //关闭登陆超时退出 XXXXX(config-line)#exit //退出 console 配置模式 //进入 VTY 配置模式 XXXXX(config)#lin vty 0 4 //配置 VTY 密码 XXXXX(config-line)#pas cisco

#### R2 上环回 IP 地址的规划:

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#logging synchronous

192.168.0.0/24 划分为 4 个子网,子网掩码为 255.255.255.192

Lo1:192.168.0.0/26 Lo2:192.168.0.64/26 Lo3:192.168.0.128/26 Lo4:192.168.0.192/26

#### R1 的配置:

R1(config)#int Lo0
R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip add 12.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip add 12.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip add 12.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#ip route 23.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.2 //配置静态路由目的 23.1.1.0/24下一跳地址"12.1.1.2"
R1(config)#ip route 192.168.0.1 255.255.255.192 12.1.1.2
R1(config)#ip route 192.168.0.64 255.255.255.192 12.1.1.2

//将 VTY 密码生效

//自动换行

//关闭登陆超时退出

R1(config)#ip route 192.168.0.128 255.255.255.192 12.1.1.2

R1(config)#ip route 192.168.0.192 255.255.255.192 12.1.1.2

R1(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 12.1.1.2

#### R2 的配置:

R2(config)#int Lo1

R2(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.192

R2(config)#int Lo2

R2(config-if)#ip add 192.168.0.64 255.255.255.192

R2(config)#int Lo3

R2(config-if)#ip add 192.168.0.128 255.255.255.192

R2(config)#int Lo4

R2(config-if)#ip add 192.168.0.192 255.255.255.192

R2(config)#int s0/1

R2(config-if)#ip add 12.1.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int f0/0

R2(config-if)#ip addd 23.1.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.1

R2(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 23.1.1.2

#### R3 的配置:

R3(config)#int Lo0

R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0

R3(config)#int f0/0

R3(config-if)#ip add 23.1.1.2 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 23.1.1.1

R3(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.192 23.1.1.1

R3(config)#ip route 192.168.0.64 255.255.255.192 23.1.1.1


R3(config)#ip route 192.168.0.128 255.255.255.192 23.1.1.1

R3(config)#ip route 192.168.0.192 255.255.255.192 23.1.1.1

R3(config)#ip route 12.1.1.0 255.255.255.0 23.1.1.1

### 实验二: 静态汇总路由

拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和交换 SW1



要求: 基于实验一,简化 R1 和 R3 到 R2 的路由信息(不可用缺省路由)

### 实验步骤:

### R1 的配置:

#### 1、 先要删除 R1 到 R2 的静态路由

R1(config)#no ip route 192.168.0.0 255.255.255.192 12.1.1.2 R1(config)#no ip route 192.168.0.64 255.255.255.192 12.1.1.2 R1(config)#no ip route 192.168.0.128 255.255.255.192 12.1.1.2 R1(config)#no ip route 192.168.0.192 255.255.255.192 12.1.1.2

#### 2、可以将 R2 上网段可以汇总成一条网段 192.168.0.0/24,

R1(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 12.1.1.2

在 show ip route 时,在路由表里我们可以看到去往 R2 的 loopback 1 到 loopback 4 路由就只有一条 路由信息,下一跳地址是12.1.1.2。

### R3 的配置:

#### 1、 先要删除 R3 到 R2 的静态路由

R3(config)#no ip route 192.168.0.0 255.255.255.192 23.1.1.1 R3(config)#no ip route 192.168.0.64 255.255.255.192 23.1.1.1 R3(config)#no ip route 192.168.0.128 255.255.255.192 23.1.1.1 R3(config)#no ip route 192.168.0.192 255.255.255.192 23.1.1.1


#### 2、 可以将 R2 上网段可以汇总成一条网段 192.168.0.0/24,

R3(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 23.1.1.1

在 show ip route 时,在路由表里我们可以看到去往 R2 的 loopback 1 到 loopback 4 路由就只有一条路由信息,下一跳地址是 23.1.1.1。

### 实验三: 静态缺省路由

拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和交换 SW1



要求: 基于实验二, R1 和 R3 到 R2 使用缺省路由.

### 实验步骤:

#### R1 的配置:

#### 1、删除 R1 上的所有的路由

R1(config)#no ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 12.1.1.2 R1(config)#no ip route 23.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.2 R1(config)#no ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 12.1.1.2

#### 2、配置缺省路由

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.2

在 show ip route 时,在路由表里我们看的路由只有直连的和一条缺省路由。

#### R3 的配置:

#### 1、删除 R1 上的所有的路由

R3(config)#no ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 23.1.1.1

R3(config)#no ip route 12.1.1.0 255.255.255.0 23.1.1.1

R3(config)#no ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 23.1.1.1


#### 2、配置缺省路由

R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 23.1.1.1

在 show ip route 时,在路由表里我们看的路由只有直连的和一条缺省路由。

### 实验四: 浮动路由

拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和交换 SW1、SW2



#### 要求: 1、使用静态路由是全网互通

2、R2 与 R3 之间使用 F0/0 线路通信, 当 F0/0 出现故障时, 路由器会自动切换到 F0/1 通信, 用来保障 R2 与 R3 之间不间断工作。

#### 实验步骤:

## 1

#### R1 的配置:

R1(config)#int Lo0

R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0

R1(config)#int s0/0

R1(config-if)#ip add 12.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.2

#### R2 的配置:

R2(config)#int Lo1

R2(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.192

R2(config)#int Lo2

R2(config-if)#ip add 192.168.0.64 255.255.255.192

R2(config)#int Lo3

R2(config-if)#ip add 192.168.0.128 255.255.255.192

R2(config)#int Lo4

R2(config-if)#ip add 192.168.0.192 255.255.255.192

R2(config)#int s0/1

R2(config-if)#ip add 12.1.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int f0/0

R2(config-if)#ip add 23.1.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int f0/1

R2(config-if)#ip add 23.1.2.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.1

R2(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 23.1.1.2 //去往 3.3.3.0/24,下一跳地址"23.1.2.2"管理距离"1"

R2(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 23.1.2.2 50 //去往 3.3.3.0/24,下一跳地址"23.1.2.2"管理距离"50"。

在 Show ip Route 时,是不会显示刚才加的管理距离为"50"的路由,因为去往同一个地方还有 1 条路由管理距离为"1"的路由,只有当管理距离"1"出现故障时,才会出现在路由表中。

#### R3 的配置:

R3(config)#int Lo0

R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0

R3(config)#int f0/0

R3(config-if)#ip add 23.1.1.2 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#int f0/1

R3(config-if)#ip add 23.1.2.2 255.255.255.0


R3(config-if)#no shutdown

R3(confg)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 23.1.1.1 //去往任意地址,下一跳地址"23.1.2.2"管理距离"1" R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 23.1.2.1 50 //去往任意地址,下一跳地址"23.1.2.2"管理距离"50"。

在 Show ip Route 时,是不会显示刚才加的管理距离为"50"的路由,因为去往同一个地方还有 1 条路由管理距离为"1"的路由,只有当管理距离"1"出现故障时,才会出现在路由表中。

### 实验五: 负载均衡

拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和交换 SW1、SW2



要求: 基于实验四, 对 R2 和 R3 流量做负载均衡

### 实验步骤:

#### R1 的配置:

R1(config)#int Lo0 R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0 R1(config)#int s0/0 R1(config-if)#ip add 12.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.2

#### R2 的配置:

R2(config)#int Lo1

R2(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.192

R2(config)#int Lo2

R2(config-if)#ip add 192.168.0.64 255.255.255.192

R2(config)#int Lo3

R2(config-if)#ip add 192.168.0.128 255.255.255.192

R2(config)#int Lo4

R2(config-if)#ip add 192.168.0.192 255.255.255.192

R2(config)#int s0/1

R2(config-if)#ip add 12.1.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int f0/0

R2(config-if)#ip add 23.1.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int f0/1

R2(config-if)#ip add 23.1.2.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.1

R2(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 23.1.1.2

R2(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 23.1.2.2

在 show ip route 时,我们可以看到在去往 3.3.3.0 的网段有两个下一跳地址

#### R3 的配置:

R3(config)#int Lo0

R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0

R3(config)#int f0/0

R3(config-if)#ip add 23.1.1.2 255.255.255.0

R3(config-if)#no sh

R3(config)#int f0/1

R3(config-if)#ip add 23.1.2.2 255.255.255.0

R3(config-if)#no sh


R3(confg)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 23.1.1.1

R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 23.1.2.1

在 show ip route 时,我们可以看到缺省路由下有两个下一跳地址

### 实验六: 递归表查询

使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和交换 SW1



实验目的:了解路由表的工作原理。

通过此实验可以理解路由表的查询工作机制。

### 实验步骤:

#### R1 的配置:

R1(config)#int Lo0

R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0

R1(config)#int s0/0

R1(config-if)#ip add 12.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 23.1.1.2 permanent //永久出现在路由表中

R1(config)#ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 12.1.1.2

R1(config)#ip route23.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.2

#### R2 的配置:

R2(cofnig)#int Lo0

R2(cnfig-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0

R2(config)#int s0/1

R2(config-if)#ip add 12.1.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int f0/0

R2(config-if)#ip add 23.1.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config)#int fa0/1

R2(config-if)#ip add 23.1.2.1 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.1

R2(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 23.1.1.2

#### R3 的配置:

R3(config)#int Lo0

R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0

R3(config)#int fa0/0

R3(config-if)#ip add 23.1.1.2 255.255.255.0

R3(config-if)# no shutdown

R3(config)#ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 23.1.1.1

R3(config)#ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 23.1.1.1

R3(config)#ip route 12.1.1.0 255.255.255.0 23.1.1.1

R1 去往 3.3.3.3 是可以通信的,

现删除 R1(config)# no ip router 23.1.1.0 255.255.255.0 12.1.1.2 后。

R1 将不能与 3.3.3.3 通信,请思考为什么会不通?




### 二、动态路由:

### 1, Routing information Protocol (RIPv1 and RIPv2)

实验一: 基本的 RIP 配置

拓扑图:使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和 SW1、SW2



要求: 使用 RIP 路由协议实现全网互通

### 实验步骤:

### 设备的基本配置:

XXXXX>

XXXXX>enable

XXXXX#conf t

XXXXX(config)#no ip domain-lookup

XXXXX(config)#hostname XXXX

XXXXX(config)#enable password cisco

XXXXX(config)#service password-encryption

XXXXX(config)#line con 0

XXXXX(config-line)#password cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#logging synchronous

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#exit

XXXXX(config)#lin vty 0 4

XXXXX(config-line)#pas cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#logging synchronous

#### R1 的配置:

R1(config)#int lo0

R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.255

R1(config)#int fa0/0

R1(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#router rip

R1(config-router)#network 1.0.0.0

R1(config-router)#network 192.168.0.0

//开启 RIP

//在 loopback 0 上开启 RIP

//在 Fastenternet 0/0 上开启 RIP

#### R2 的配置:

R2(confg)#int lo0

R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.255

R2(config)#int fa0/0

R2(config-if)#ip add 192.168.0.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int fa0/1

R2(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#router rip

R2(config-router)#network 2.0.0.0

R2(config-router)#network 192.168.0.0

R2(config-router)#network 192.168.1.0

//开启 RIP

//在 loopback 0 上开启 RIP

//在 Fastenternet 0/0 上开启 RIP

//在 Fastenternet 0/1 上开启 RIP

#### R3 的配置:

R3(config)#int lo0

R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.255

R3(config)#int fa0/0

R3(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#router rip

R3(config-router)#network 3.0.0.0

R3(config-router)#network 192.168.1.0


//开启 RIP

//在 loopback 0 上开启 RIP

//在 Fastenternet 0/1 上开启 RIP

## 实验二: RIPv1 不连续子网

拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和 SW1、SW2



要求: 启用 RIPV1, 全网通信

需要借用辅助地址来完成。

### 实验步骤:

#### 设备的基本配置:

XXXXX>

XXXXX>enable

XXXXX#conf t

XXXXX(config)#no ip domain-lookup

XXXXX(config)#hostname XXXX

XXXXX(config)#enable password cisco

XXXXX(config)#service password-encryption

XXXXX(config)#line con 0

XXXXX(config-line)#password cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#logging synchronous

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#exit

XXXXX(config)#lin vty 0 4

XXXXX(config-line)#pas cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#logging synchronous

#### R1 的配置:

R1(config)#int fa0/0

R1(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)#ip add 172.16.20.1 255.255.255.0 secondary / 配置次地址

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#int Lo0

R1(config-if)#ip add 172.16.10.1 255.255.255.0

R1(config)#router rip

R1(config-router)#network 192.168.0.0 R1(config-router)#network 172.16.0.0

#### R2 的配置:

R2(config)#int F0/0

R2(config-if)#ip add 192.168.0.2 255.255.255.0

R2(config-if)#ip add 172.16.20.2 255.255.255.0 secondary //配置次地址

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int F0/1

R2(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)#ip add 172.16.40.1 255.255.255.0 secondary / 配置次地址

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int Lo0

R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0

R2(config)#no ip cef

//关闭 cef

R2(config)#router rip

R2(config-router)#network 2.0.0.0

R2(config-router)#network 192.168.1.0

R2(config-router)#network 192.168.0.0

R2(config-router)#network 172.16.0.0

#### R3 的配置:

R3(config)#int f0/1

R3(config-if)#ip sdd 192.168.1.1 255.255.255.0

R3(config-if)#ip add 172.16.40.2 255.255.255.0 secondary / 配置次地址

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#int Lo0

R3(config-if)#ip add 172.16.30.1 255.255.255.0

R3(config)#router rip

R3(config-router)#net 192.168.1.0


R3(config-router)#net 172.16.0.0

RIPV1 不支持连续子网,如不借用辅助地址,路由器 R2 就会认为自己有两条等价的路径去往 172.16.0.0。数据就不能完全的到达目的网段

思考:在本实验中没加次地址之前,看到的效果是1边通另一边不通,关闭 CEF 之后分别 Ping 两边,就会变成通一个包不通一个包!思考为什么关闭 CEF 之后会是这样的效果?

### 实验三: RIPv2、认证、被动接口

拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和 SW1、SW2



- 要求: 1、基于实验二,使用 RIPV2 实现全网互通;
  - 2、R1与R2之间启用明文的认证、R2与R3之间启用MD5认证;
  - 3、阻止向不必要的接口发送路由更新。

### 实验步骤:

#### R1 的配置:

### 1、 删除辅助地址:

R1(config)#int fa0/0

R1(config-if)#no ip add 172.16.20.1 255.255.255.0

#### 2、 进入 router rip , 启用版本 2

R1(cnfig)#router rip

R1(config-router)#version 2 //开启 RIPv2
R1(config-router)#no auto-aummary //关闭自动汇总

R1(config-router)# passive-interface loopback 0 //不再向 loopback 0 接口发送路由更新

#### 3、认证

R1(config)key chain aaa //创建 key,并命名为"aaa"。

R1(config-keychain)#key 1 //进入 kay 1

R1(config-keychain-key)#key-string cisco //key 密码 cisco

R1(config)# int fa0/0

R1(config-if)#ip rip authentication key-chain aaa //在接口上开启 RIP 的认证,并使用名为 aaa 的 kay。

R1(config-if)#ip rip authentication mode text //认证模式为"明文"。

#### R2 的配置:

#### 1、删除辅助地址:

R2(config)#int fa0/0

R2(config-if)#no ip add 172.16.20.2 255.255.255.0

#### 2、 进入 router rip , 启用版本 2

R2(cnfig)#router rip

R2(config-router)#version 2 //开启 RIPv2
R2(config-router)#no auto-aummary //关闭自动汇总

R2(config-router)# passive-interface loopback 0 //不再向 loopback 0 接口发送路由更新

#### 3、认证

R2(config)# key chain aaa //创建 key,并命名为"aaa"。

R2(config- keychain)#key 1 //进入 kay 1
R2(config-keychain-key)#key-string cisco //key 密码 cisco

R2(config)#int fa0/0

R2(config-if)# ip rip authentication key-chain aaa //在接口上开启 RIP 的认证,并使用名为 aaa 的 kay。

R2(config-if)# ip rip authentication mode text //认证模式为"明文"。

R2(config)#int fa0/1

R2(config-if)# ip rip authentication key-chain aaa

R2(config-if)# ip rip authentication mode md5

//在接口上开启 RIP 的认证,并使用名为 aaa 的 kay。

//认证模式为 "MD5"。

#### R3 的配置:

#### 1、删除辅助地址:

R3(config)#int fa0/1

R1(config-if)#no ip add 172.16.40.1 255.255.255.0

#### 2、进入 router rip ,启用版本 2

R3(cnfig)#router rip

R3(config-router)#version 2 //开启 RIPv2 R3(config-router)#no auto-aummary //关闭自动汇总

R2(config-router)# passive-interface loopback 0 //不再向 loopback 0 接口发送路由更新

#### 3、认证

R3(config)# key chain aaa //创建 key,并命名为"aaa"。

R3(config- keychain)#key 1 //进入 kay 1
R3(config-keychain-key)#key-string cisco //key 密码 cisco


R3(config)#int fa0/1

R3(config-if)# ip rip authentication key-chain aaa //在接口上开启 RIP 的认证,并使用名为 aaa 的 kay。

R3(config-if)# ip rip authentication mode md5 //认证模式为"MD5"。

## 实验四: RIPv2 单播更新

拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和 SW1



要求: 全网使用单播更新

### 实验步骤:

设备的基本配置:

XXXXX>

XXXXX>enable

XXXXX#conf t

XXXXX(config)#no ip domain-lookup

XXXXX(config)#hostname XXXX

XXXXX(config)#enable password cisco

XXXXX(config)#service password-encryption

XXXXX(config)#line con 0

XXXXX(config-line)#password cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#logging synchronous

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#exit

XXXXX(config)#lin vty 0 4

XXXXX(config-line)#pas cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#logging synchronous

#### R1 的配置:

R1(config)#int fa0/0

R1(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#int Lo0

R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0

R1(config)#router rip

R1(config-router)#passive-interface fa0/0

R1(config-router)#neighor 192.168.0.2

R1(config-router)#network 192.168.0.0

R1(config-router)#network 1.0.0.0

//将 fa0/0 接口设为被动接口 //手动指定邻居"192.168.0.2 R2"只向邻居发送更新

#### R2 的配置:

R2(config)#int fa0/0

R2(config-if)#ip add 192.168.0.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int Lo0

R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0

R2(config)#router rip

R2(config-router)#passive-interface fa0/0

R2(config-router)#neighor 192.168.0.1

R2(config-router)#neighor 192.168.0.3

R2(config-router)#network 192.168.0.0

R2(config-router)#network 2.0.0.0

//将 fa0/0 接口设为被动接口

//手动指向邻居"192.168.0.1 R1" 只向邻居发送更新

//手动指向邻居"192.168.0.3 R3" 只向邻居发送更新

#### R3 的配置:

R3(config)#int fa0/0

R3(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#int Lo0

R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0

R3(config)#router rip

R3(config-router)#passive-interface fa0/0

R3(config-router)#neighor 192.168.0.2

R3(config-router)#network 192.168.0.0

R1(config-router)#network 3.0.0.0


//将 fa0/0 接口设为被动接口

//手动指向邻居"192.168.0.2 R2"只向邻居发送更新

某一接口被设置为被动接口,并指定了邻居,该接口将只会向自己的邻居发送路由更新。

### 实验五: RIPv2 水平分割

拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和 SW1



实验目的: 基于实验四,配置水平分割。通过实验掌握水平分割的工作原理。

水平分割的工作原理:从一个接口接收到的路由不能再从这个接口发送相同的路由出去。

### 实验步骤:

由于 Cisco 设备是默认开启水平分割的,

#### 在 R1 上, 查看路由信息:

Rr1#show ip rou

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, \* - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

#### Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, Loopback0

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R 2.2.2.0 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:02, FastEthernet0/0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

### R3 上查看路由信息

r3#show ip route

R

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, \* - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

#### Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

2.2.2.0 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:21, FastEthernet0/0

3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 3.3.3.0 is directly connected, Loopback0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

#### 如果我们在 R2 的 F0/0 接口上把水平分割关闭,看到的结果如下:

R2(config)#int fa0/0

R2(config-if)# no ip split-horizon

//进入接口,在接口下关闭水平分割 //关闭水平分割



### R1 的路由信息:

r1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, \* - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

#### Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

С 1.1.1.0 is directly connected, Loopback0

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

2.2.2.0 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:19, FastEthernet0/0 R

3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R 3.3.3.0 [120/2] via 192.168.0.3, 00:00:19, FastEthernet0/0

С 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

#### R3 的路由信息:

#### r3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, \* - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

#### Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R 1.1.1.0 [120/2] via 192.168.0.1, 00:00:19, FastEthernet0/0

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

2.2.2.0 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:19, FastEthernet0/0 R

3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets


С 3.3.3.0 is directly connected, Loopback0

С 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

#### 已经可以学到路由了!

### 实验六: Offset-list

拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和 SW1



要求: 基于实验五,从 R1 和 R3 的路由表中看到 R2 Loopback 0 的度量值为"8"

### 实验步骤:

现在 R3 的路由信息为:

R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

#### Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R 2.2.2.0 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:23, FastEthernet0/0

3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 3.3.3.0 is directly connected, Loopback0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

表中去往 R2 的 loopback 0 度量值为"1"。

# 现在 R1 的路由表:

#### R1#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, \* - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

#### Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

С 1.1.1.0 is directly connected, Loopback0

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R 2.2.2.0 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:30, FastEthernet0/0

С 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

表中去往 R2 的 loopback 0 度量值为 "1"。

#### R2 上的配置:

1、定义一个 ACL 来匹配路由表中存在的要修改 metric 的路由,最好是完全匹

R2(config)#access-list 1 permit 2.2.2.0 0.0.0.255 //匹配 2.2.2.0/24 网络

#### 2、在 Rip 中启用 offset-list

R2(config-router)#offset-list 1 out 7 f0/0 //将上面匹配的网络度量值修改为"7"

#### 验证:

#### R3 的路由表

R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

#### Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R 2.2.2.0 [120/8] via 192.168.0.2, 00:00:23, FastEthernet0/0

3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 3.3.3.0 is directly connected, Loopback0

С 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

表中去往 R2 的 loopback 0 度量值为 "8"。

#### R1 的路由表

#### R1#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, \* - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

#### Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 1.1.1.0 is directly connected, Loopback0

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets


R 2.2.2.0 [120/8] via 192.168.0.2, 00:00:30, FastEthernet0/0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

表中去往 R2 的 loopback 0 度量值为 "8"。

### 实验七: RIP 手动汇总

拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和 SW1



要求:将 R1 上的 4个环回接口,对于环回接口进行手动汇总

### 实验步骤:

#### 设备的基本配置:

XXXXX>

XXXXX>enable

XXXXX#conf t

XXXXX(config)#no ip domain-lookup

XXXXX(config)#hostname XXXX

XXXXX(config)#enable password cisco

XXXXX(config)#service password-encryption

XXXXX(config)#line con 0

XXXXX(config-line)#password cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#logging synchronous

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#exit

XXXXX(config)#lin vty 0 4

XXXXX(config-line)#password cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#logging synchronous

#### R1 的配置:

R1(config)#int f0/0

R1(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#int Lo1

R1(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.240.0

R1(config)#int Lo2

R1(config-if)#ip add 172.16.16.1 255.255.240.0

R1(config)#int Lo3

R1(config-if)#ip add 172.16.32.1 255.255.240.0

R1(config)#int Lo4

R1(config-if)#ip add 172.16.48.1 255.255.240.0

R1(config)#int f0/0

R1(config-if)# ip summary-address rip 172.16.0.0 255.255.0.0 //在接口上手动汇总, 汇总地址"172.16.0.0/16"

R1(config)#router rip

R1(config-router)#version 2

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#network 172.16.0.0

R1(config-router)#network 192.168.0.0

# 

R2(config)#int fa0/0

R2(config-if)#ip add 192.168.0.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int Lo0

R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0

R2(config)#router rip

R2(config-router)#network 2.0.0.0

R2(config-router)#network 192.168.0.0

#### R3 的配置:

R3(config)#int fa0/0

R3(config-if)#ip add 192.168.0.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#int Lo0

R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0


R3(config)#router rip

R3(config-router)#network 3.0.0.0

R3(config-router)#network 192.168.0.0

### 实验八: RIP 缺省路由

拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和 SW1



要求: R2 的 Lo0 的地址不允许通告到 RIP 中,但是 R1 和 R3 依旧可以到达



# 实验步骤:

#### 设备的基本配置:

XXXXX>

XXXXX>enable

XXXXX#conf t

XXXXX(config)#no ip domain-lookup

XXXXX(config)#hostname XXXX

XXXXX(config)#enable password cisco

XXXXX(config)#service password-encryption

XXXXX(config)#line con 0

XXXXX(config-line)#password cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#logging synchronous

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#exit

XXXXX(config)#lin vty 0 4

XXXXX(config-line)#pas cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#logging synchronous

#### R1 的配置:

R1(config)#int fa0/0

R1(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#int Lo0

R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0

R1(config)#router rip

R1(config-router)#version 2

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#network 1.0.0.0

R1(config-router)#network 192.168.0.0

#### R2 的配置:

R2(config)#int fa0/0

R2(config-if)#ip add 192.168.0.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int Lo0

R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0

R2(config)#router rip

R2(config-router)#version 2

R2(config-router)#no auto-summary

R2(config-router)#network 192.168.0.0

#### R3 的配置:

R3(config)#int fa0/0

R3(config-if)#ip add 192.168.0.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#int Lo0

R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0

R3(config)#router rip

R3(config-router)#version 2

R3(config-router)#no auto-summary

R3(config-router)#network 192.168.0.0

R3(config-router)#network 3.0.0.0

由于在 R2 上没有宣告 2.0.0.0 网段, R1 和 R3 是学不到 R2 的 Lo0 (2.2.2.2) 的地址,同时也无法到达!

#### R3 的路由信息

#### R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

#### Gateway of last resort is not set

R 1.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.0.1, 00:00:11, FastEthernet0/0

3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 3.3.3.0 is directly connected, Loopback0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

#### 我们有要求互通,我们就在 R2 上,引入一条缺省路由:

R2(config)# router rip

R2(config-router)#default-information originate //在 RIP 中引入默认路由

# R3 的路由信息:

#### Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.0.2 to network 0.0.0.0

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

R 1.1.1.0 [120/1] via 192.168.0.1, 00:00:24, FastEthernet0/0

3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets


C 3.3.3.0 is directly connected, Loopback0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R\* 0.0.0.0/0 [120/1] via 192.168.0.2, 00:00:24, FastEthernet0/0 缺省路由

# 2. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

# 拓扑:





# 实验一: 基本 EIGRP 的配置:

拓扑图: 使用物拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5 和 SW1

要求: 1、R5 启用 8个环回地址, 使用 192.168.2.0 /24 合理划分

2、使用 EIGRP 实现全网的互通

#### 配置命令:

Router eigrp process-id: 启动 EIGRP 进程。Process-id 可以是 1—65535 之间的任

何一个数字,全网的进程号要相同。

Network: 通告网络,指定在那些接口上开启 EIGRP。

#### R5 上 IP 地址的规划:

192.168.2.0/24 划分 8 个子网,子网掩码 255.255.255.224

192.168.2.0/27

192.168.2.32/27

192.168.2.64/27

192.168.2.96/27

192.168.2.128/27

192.168.2.160/27

192.168.2.192/27

192.168.2.224/27

# 实验步骤:

#### 设备的基本配置:

XXXXX>

XXXXX>enable

XXXXX#conf t

XXXXX(config)#no ip domain-lookup

XXXXX(config)#hostname XXXX

XXXXX(config)#enable password cisco

XXXXX(config)#service password-encryption

XXXXX(config)#line con 0

XXXXX(config-line)#password cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#logging synchronous

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#exit

XXXXX(config)#lin vty 0 4

XXXXX(config-line)#pas cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#logging synchronous

# R1 的配置:

R1(config)#interface lo0

R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0

R1(config)#interface serial0/0

R1(config-if)#ip add 21.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#interface fa0/0

R1(config-if)#ip add 134.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)# router eigrp 100

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255

R1(config-router)#network 21.1.1.0 0.0.0.255

R1(config-router)#network 134.1.1.0 0.0.0.255

//启动 EIGRP 进程 100 //关闭自动汇总 //将 loopback 0 接口开启 EIGRP //将 serial0/0 接口开启 EIGRP //将 Fastenternet 0/0 接口开启 EIGRP

#### R2 的配置:

R2(config)# interface serial 0/1

R2(config-if)# ip add 21.1.1.2 255.255.255.0

R2(config)# interface serial 0/0

R2(config-if)# ip add 23.1.1. 2 255.255.255.0

R2(config-if)#clock rate 64000

R2(config-if)#no shutdown

R2(cofnig)#interface lo0

R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0

R2(config)# router eigrp 100

R2(config-router)#no auto-summary

R2(config-router)#network 21.1.1.0 0.0.0.255

R2(config-router)#network 23.1.1.0 0.0.0.255

R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255

//启动 EIGRP 进程 100。进程号必须一样 //关闭自动汇总 //将 serial0/1 接口开启 EIGRP //将 serial0/0 接口开启 EIGRP //将 loopback 0 接口开启 EIGRP

#### R3 的配置:

R3(config)# interface serial 0/1

R3(config-if)#ip add 23.1.1.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#interface fa0/0

R3(config-if)#ip add 134.1.1.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#interface Io0

R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0

R3(config)# router eigrp 100

R3(config-router)#no auto-summary

R3(config-router)#network 23.1.1.0 0.0.0.255

R3(config-router)# network 134.1.1.0 0.0.0.255

R3(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.255

//启动 EIGRP 进程 100。 //关闭自动汇总 //将 serial0/1 接口开启 EIGRP //将 Fastenternet 0/0 接口开启 EIGRP //将 loopback 0 接口开启 EIGRP

#### R4 的配置:

R4(config)#interface fa0/0

R4(config-if)#ip add 134.1.1.4 255.255.255.0

R4(config-if)#no shutdown

R4(config)#interface serial0/0

R4(config-if)#ip add 45.1.1.4 255.255.255.0

R4(config-if)#no shutdown

R4(config)#interface Io0

R4(config-if)#ip add 4.4.4.4 255.255.255.0

R4(config)#router eigrp 100

R4(config-router)#no auto-summary

R4(config-router)#network 134.1.1.0 0.0.0.255

R4(config-router)#network 45.1.1.0 0.0.0.255

R4(config-router)#network 4.4.4.0 0.0.0.255

//启动 EIGRP 进程 100。 //关闭自动汇总 //将 Fastenternet 0/0 接口开启 EIGRP //将 serial0/0 接口开启 EIGRP //将 loopback 0 接口开启 EIGRP

#### R5 的配置:

R5(config)#interface serials0/1

R5(config-if)#ip add 45.1.1.5 255.255.255.0

R5(config-if)#clock rate 64000

R5(config-if)#no shutdown

R5(config)# interface lo1

R5(config-if)# ip add 192.168.2.1 255.255.255.224

R5(config)# interface lo2

R5(config-if)# ip add 192.168.2.33 255.255.255.224

R5(config)# interface lo3

R5(config-if)# ip add 192.168.2.65 255.255.255.224

R5(config)# interface lo4

R5(config-if)# ip add 192.168.2.97 255.255.255.224

R5(config)# interface lo5

R5(config-if)# ip add 192.168.2.129 255.255.255.224

R5(config)# interface lo6

R5(config-if)# ip add 192.168.2.161 255.255.255.224

R5(config)# interface lo7


R5(config-if)# ip add 192.168.2.193 255.255.255.224



R5(config)# interface lo8 R5(config-if)# ip add 192.168.2.225 255.255.255.224 //启动 EIGRP 进程 100。 R5(config)#router eigrp 100 //关闭自动汇总 R5(config-router)#no auto-summary //将 serial0/1 接口开启 EIGRP R5(config-router)#network 45.1.1.0 0.0.0.255 //将 loopback 1 接口开启 EIGRP R5(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.31 R5(config-router)#network 192.168.2.32 0.0.0.31 //将 loopback 2 接口开启 EIGRP //将 loopback 3 接口开启 EIGRP R5(config-router)#network 192.168.2.64 0.0.0.31 //将 loopback 4 接口开启 EIGRP R5(config-router)#network 192.168.2.96 0.0.0.31 //将 loopback 5 接口开启 EIGRP R5(config-router)#network 192.168.2.128 0.0.0.31 //将 loopback 6 接口开启 EIGRP R5(config-router)#network 192.168.2.160 0.0.0.31 //将 loopback 7 接口开启 EIGRP R5(config-router)#network 192.168.2.192 0.0.0.31 R5(config-router)#network 192.168.2.224 0.0.0.31 //将 loopback 8 接口开启 EIGRP

查看路由表,就可以看到每个路由器学习到全网的详细路由信息

# 实验二: 单播更新



拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和交换 SW1

要求: 基于实验一, R1、R2 和 R3 使用单播更新

# 实验步骤:

#### R1 的配置:

R1(config)#router eigrp 100

R1(config-router)#neighbor 134.1.1.4 fa0/0 //R1 指定 R4 为邻居,出接口为 Fastenternet0/0。

#### R3 的配置:

R3(config)#router eigrp 100

R3(config-router)#neighbor 134.1.1.4 fa0/0 //R3 指定 R4 为邻居,出接口为 Fastenternet0/0。


#### R4 的配置:

R4(config)#router eigrp 100

R4(config-router)#neighbor 134.1.1.3 fa0/0 //R4 指定 R3 为邻居,出接口为 Fastenternet0/0。R4(config-router)#neighbor 134.1.1.1 fa0/0 //R1 指定 R1 为邻居,出接口为 Fastenternet0/0。

### 可以使用 debug ip packet 进行验证。

## 实验三: 水平分割



拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R3、R4 交换 SW1

要求:基于实验二,关闭 R1 的 s0/0 和 R3 的 s0/1 的接口,R1 和 R3 还能够学到相互的环回地址。水平分割:从一个接口接收到的路由不能再从这个接口发出去。

# 实验步骤:

#### R1 的配置:

R1(config)#interface serial0/0 R1(config-if)#shutdown //将 R1 的 S0/0 接口关闭

#### R1 上查看路由表:

#### r1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, \* - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

#### Gateway of last resort is not set

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets С 1.1.1.0 is directly connected, Loopback0 4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 4.4.4.0 [90/409600] via 134.1.1.4, 00:02:46, FastEthernet0/0 D 134.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 134.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0 192.168.2.0/27 is subnetted, 8 subnets 192.168.2.96 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:16, FastEthernet0/0 D D 192.168.2.64 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:16, FastEthernet0/0 D 192.168.2.32 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:16, FastEthernet0/0 192.168.2.0 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:16, FastEthernet0/0 D 192.168.2.224 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:16, FastEthernet0/0 D 192.168.2.192 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:16, FastEthernet0/0 D D 192.168.2.160 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:17, FastEthernet0/0 D 192.168.2.128 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:17, FastEthernet0/0 45.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets D 45.1.1.0 [90/2195456] via 134.1.1.4, 00:02:47, FastEthernet0/0

#### R3 的配置:

R3(config)# interface serial0/1 R3(config-if)#shutdown //将 R3 的 S0/0 接口关闭

#### R3 上查看路由表:

#### r3#show ip route

С

D

D

D D

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, \* - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

#### Gateway of last resort is not set

3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C 3.3.3.0 is directly connected, Loopback0

4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

D 4.4.4.0 [90/409600] via 134.1.1.4, 00:03:27, FastEthernet0/0

134.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

134.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0

192.168.2.0/27 is subnetted, 8 subnets

D 192.168.2.96 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:35, FastEthernet0/0

D 192.168.2.64 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:35, FastEthernet0/0

192.168.2.32 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:35, FastEthernet0/0

D 192.168.2.0 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:35, FastEthernet0/0

D 192.168.2.224 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:35, FastEthernet0/0

192.168.2.192 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:35, FastEthernet0/0

192.168.2.160 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:35, FastEthernet0/0

192.168.2.128 [90/2323456] via 134.1.1.4, 00:00:35, FastEthernet0/0

45.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

D 45.1.1.0 [90/2195456] via 134.1.1.4, 00:03:28, FastEthernet0/0

#### 在 R4 上的 fa0/0 接口关闭水平分割

R4(config)#interface fa0/0 R4(config-if)#no ip split-horizon eigrp 100

查看 R1 的路由表(show ip router): 我们会看到从 R4 学到了 R3 的理由信息


D 3.3.3.0 [90/435200] via 134.1.1.4, 00:02:57, FastEthernet0/0

查看 R3 的路由表(show ip router): 我们会看到从 R4 学到了 R1 的理由信息

D 1.1.1.0 [90/435200] via 134.1.1.4, 00:03:11, FastEthernet0/0



# 实验四: 手动汇总



拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5 和交换 SW1

要求: 1、在 R4 上可以看到 R5 上的所有的环回明细路由

2、在 R1、R2 和 R3 上看到的是汇总后的路由

实验思路: 我们在 R4 上的 fa0/0 接口上汇总 R5 的 lookback,汇总后的地址为 192.168.2.0 255.255.255.0

# 实验步骤:


#### R4 的配置:

R4(config)# interface fa0/0

R4(config-if)# ip summary-address eigrp 100 192.168.2.0 255.255.255.0

请查看 R1、R2 和 R3 的路由表(show ip route)进行验证,是否可以学到一条去往 R5 的汇总后路由,R4 上是否可以学到 R5 的明细路由。

# 实验五: EIGRP 认证



拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3 和交换 SW1

要求: R1、R2 和 R3 之间启用 MD5 认证

# 实验步骤:

#### R1 的配置:

R1(config)#key-chain ccna R1(config-keychain)#key 1 R1(config-keychain-key)# key-string cisco R1(config-if)#end R1# conf t R1(config)#interface fa0/0

R1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 ccna R1 (config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5

//定义一个带有名字的钥匙链 //在钥匙链上定义一个钥匙 //配置 Key 密码为 "cisco"

//进入接口下启用认证

此时查看 R1 的路由表,发现 R1 的学不到 R3 和 R4 的路由信息。

#### R3 的配置:

R3(config)#key-chain ccnp R3(config-keychain)#key 1

//定义一个带有名字的钥匙链 //在钥匙链上定义一个钥匙

R3(config-keychain-key)# key-string cisco

R3(config-if)#end

R3# conf t

R3(config)#interface fa0/0

R3(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 ccna

R3(config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5

//配置 Key 密码为"cisco"

//进入接口下启用认证

#### R4 的配置

R4(config)#key-chain ccna

R4(config-keychain)#key 1

R4(config-keychain-key)# key-string cisco

R4(config-if)#end

R4# conf t

R4(config)#interface fa0/0

R4(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 100 ccna


R4 (config-if)#ip authentication mode eigrp 100 md5

//定义一个带有名字的钥匙链 //在钥匙链上定义一个钥匙 //配置 Key 密码为 "cisco"

//进入接口下启用认证

此时在查看 R1、R2 和 R3 的路由表。相互都学到了路由信息。

# 实验六:被动接口



拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5 和交换 SW1

要求: 全网不允许向 Loopback 接口发送 Hello 信息。

实验思路:将全网的 Loopback 设置为被动接口。

# 实验步骤:

#### R1 的配置:

R1(config)#router eigrp 100 R1(config-router)#passive-interface lo0

//将环回0接口设置为被动接口

#### R2 的配置:

R2(config)#router eigrp 100
R2(config-router)#passive-interface lo0

//将环回0接口设置为被动接口

#### R3 的配置:

R3(config)#router eigrp 100 R3(config-router)#passive-interface lo0

//将环回0接口设置为被动接口

#### R4 的配置:

R4(config)#router eigrp 100 R4(config-router)#passive-interface lo0

//将环回0接口设置为被动接口


#### R5 的配置:

r5(config)#router eigrp 100 //将环回1接口设置为被动接口 r5(config-router)#passive-interface lo1 //将环回2接口设置为被动接口 r5(config-router)#passive-interface lo2 r5(config-router)#passive-interface lo3 //将环回3接口设置为被动接口 r5(config-router)#passive-interface lo4 //将环回4接口设置为被动接口 //将环回5接口设置为被动接口 r5(config-router)#passive-interface lo5 //将环回6接口设置为被动接口 r5(config-router)#passive-interface lo6 //将环回7接口设置为被动接口 r5(config-router)#passive-interface lo7 //将环回8接口设置为被动接口 r5(config-router)#passive-interface lo8

请用 debug eigrp packet 命令来验证,此时已经不在向 loopback 接口发送 hello 信息了。



# 实验七:配置 stub 区域



拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5 和交换 SW1

要求: 将 R5 配置为 stub 区域, 但是全网可达 R5 的任意接口地址。

实验思路: 我们将 R5 配置称 stub connected,它只想邻居发送自己的直连信息

# 实验步骤:

### R5 的配置:


R5(config)#router eigrp 100 //启动 EIGRP 进程 100。 R5(config-router)#eigrp stub connected //配置为 stub connected 模式

#### 使用 (show ip route)

在 R1、R2、R3、R4 验证是否可以收到 R5 上的所有路由。 在 R5 上验证是否可以学到 R1、R2、R3、R4 的所有路由。



# 实验八:缺省路由



拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5 和交换 SW1

要求: R2 的 Loopback 100 地址为"172.16.139.240",不允许通告进 EIGRP,但全网可达。

实验思路:要引入默认路由,1、需要建立一个有类的地址;2、将有类的地址通告进 EIGRP;3、让缺省路由载入进有类地址中。

# 实验步骤:

# R2 上配置:

R2(config)#interface lo22

R2(config-if)#ip add 22.0.0.1 255.0.0.0

R2(config)#router eigrp 100

R2(config-router)#network 22.0.0.0 0.255.255.255

R2(config)#interface loopback 100

R2(config-if)#ip add 172.16.139.240 255.255.255.0

R2(config)#ip default-network 22.0.0.0


//将缺省路由载入进 22.0.0.0 网络中。

请查看路由表,就会有一条《C\* 22.0.0.0/8 is directly connected, Loopback22》的路由。

在任意一台路由上 ping 172.16.139.240 地址,看是否可以通。

# 业

# 实验九: 非等价负载均衡



拓扑图: 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5 和交换 SW1

**要求:** R2 与 R1 之间的带宽更改为 1500K; R2 到达 R4 实现非等价负载均衡。

# 实验步骤:

请查看现在 R2 去往 R4 的 loopback 0 有 2 条路径可以到达。

### R1 上的配置:

R1(config)#int s0/0 R1(config-if)# bandwidth 1500 //修改 R1 与 R2 的路径带宽 R1(config-if)#end

show interface s0/0 来查看带宽值

#### R2 上的配置:

R2(config)#int s0/1 R2(config-if)#bandwidth 1500 //修改 R2 与 R1 的路径带宽 R2(config-if)#end 请查看现在去往 R4 只有 1 条路径可以到达了。

# 现在我们来实现非等价负载均衡。

R2# conf t

R2(config)#router eigrp 100


R2(config-router)#variance 2 //将 R2 可行路径的 FD 值增大 2 倍。

现在可以查看 R2 的路由表(show ip route)去往 R4 的 loopback 0 有 2 条路径可以到达了!

# 3、 Open Shortes Path First (OSPF)

实验一:基本的 OSPF 单区域配置

# 拓扑:





#### 设备 IP 地址表:

设备 IP 地址表					
设备名 称	接口 S0/0	接口 S0/1	接口 F0/0	其他接口	
R1			12. 1. 1. 1/24	101-4: 1.1.1.0/24	
R2	23. 1. 1. 2/24		12. 1. 1. 2/24	100: 2.2.2.2/24	
R3	34. 1. 1. 3/24	23. 1. 1. 3/24	36. 1. 1. 3/24	1o0: 3. 3. 3. 3/24 1o30: 30. 30. 30. 30/24	
R4		34. 1. 1. 4/24	45. 1. 1. 4/24	101-8:4.4.4.0/24	
R5			45. 1. 1. 5/24	100:5. 5. 5. 5/24	
R6			36. 1. 1. 6/24	100:6.6.6.6/24	
lo = loopback; 1-4 = 1 至 4 个 loopback 接口; 1-8 = 1 至 8 个 loopback 接口。					

使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5、R6 和 SW1

要求: 1、R1 启用 4 个 loopback ,使用 1.1.1.0/24 合理划分

2、R4 启用 8 个 loopback, 使用 4.4.4.0/24 合理划分

3、使用 OSPF 实现全网的互通

#### 配置命令:

Router ospf process-id: 启用 OSPF 进程。Process-id 可以是 1—65535 之间

的任何一个数字,

Network: 通告网络,指定在那些接口上开启 OSPF。

#### R1 上的 IP 地址的规划:

1.1.1.0/24 划分 4 个子网,子网掩码 255.255.255.192

1.1.1.0/26

1.1.1.64/26

1.1.1.128/26

1.1.1.192/26

#### R4 上的 IP 地址的规划:

4.4.4.0/24 划分 8 个子网, 子网掩码 255.255.255.224

4.4.4.0/27

4.4.4.32/27

4.4.4.64/27

4.4.4.96/27

4.4.4.128/27

4.4.4.160/27

4.4.4.192/27

4.4.4.224/27

# 实验步骤:

#### 设备的基本配置:

XXXXX>

XXXXX>enable

XXXXX#conf t

XXXXX(config)#no ip domain-lookup

XXXXX(config)#hostname XXXX

XXXXX(config)#enable password cisco

XXXXX(config)#service password-encryption

XXXXX(config)#line con 0

XXXXX(config-line)#password cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#logging synchronous

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#exit

XXXXX(config)#lin vty 0 4

XXXXX(config-line)#pas cisco

XXXXX(config-line)#login

XXXXX(config-line)#exec-timeout 0 0

XXXXX(config-line)#logging synchronous

#### R1 的配置:

R1(config)#interface loopback1

R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.192

R1(config)#interface loopback2

R1(config-if)#ip add 1.1.1.65 255.255.255.192

R1(config)#interface loopback3

R1(config-if)#ip add 1.1.1.129 255.255.255.192

R1(config)#interface loopback4

R1(config-if)#ip add 1.1.1.193 255.255.255.192

R1(config)#interface fa0/0

R1(config-if)#ip add 12.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#router ospf 100

R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.63 area 0

R1(config-router)#network 1.1.1.64 0.0.0.63 area 0

R1(config-router)#network 1.1.1.128 0.0.0.63 area 0

R1(config-router)#network 1.1.1.192 0.0.0.63 area 0

R1(config-router)# network 12.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //将 Fa0/0 接口开启 OSPF

//启动 OSPF 进程 100

//将 loopback1 接口开启 OSPF

//将 loopback2 接口开启 OSPF

//将 loopback3 接口开启 OSPF

//将 loopback2 接口开启 OSPF

#### R2 的配置:

R2(config)#interface loopback0

R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0

R2(config)#interface fa0/0

R2(config-if)#ip add 12.1.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config)#interface s0/0

R2(config-if)#ip add 23.1.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)#clock rate 64000

R2(config-if)# no shutdown

R2(config)#router ospf 100

R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0

R2(config-router)#network 12.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //将 Fa0/0 接口开启 OSPF

R2(config-router)#network 23.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //将 s0/0 接口开启 OSPF

//启动 OSPF 进程 100

//将 loopback0 接口开启 OSPF

#### R3 的配置:

R3(config)#interface lo0

R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0

R3(config)#interface lo30

R3(config-if)#ip add 30.30.30.30 255.255.255.0

R3(config)#interface fa0/0

R3(config-if)#ip add 36.1.1.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#interface s0/0

R3(config-if)#ip add 34.1.1.3 255.255.255.0

R3(config-if)#clock rate 64000

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#interface s0/1

R3(config-if)#ip add 23.1.1.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#router ospf 100

//启动 OSPF 进程 100

R3(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0

//将 loopback0 接口开启 OSPF

R3(config-router)#network 23.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //将 s0/1 接口开启 OSPF

R3(config-router)#network 30.30.30.0 0.0.0.255 area 0 //将 lo30 接口开启 OSPF

R3(config-router)#network 34.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //将 s0/0 接口开启 OSPF

R3(config-router)#network 36.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //将 f0/0 接口开启 OSPF

# R4 的配置:

R4(config)#interface loopback1

R4(config-if)#ip add 4.4.4.1 255.255.255.224

R4(config)#interface loopback2


R4(config-if)#ip add 4.4.4.33 255.255.255.224

R4(config)#interface loopback3

```
R4(config-if)#ip add 4.4.4.65 255.255.255.224
R4(config)#interface loopback4
R4(config-if)# ip address 4.4.4.97 255.255.255.224
R4(config)#interface loopback5
R4(config-if)# ip address 4.4.4.129 255.255.255.224
R4(config)#interface loopback6
R4(config-if)# ip address 4.4.4.161 255.255.255.224
R4(config)#interface loopback7
R4(config-if)# ip address 4.4.4.193 255.255.255.224
R4(config)#interface loopback8
R4(config-if)# ip address 4.4.4.225 255.255.255.224
R4(config)#interface fa 0/0
R4(config-if)# ip address 45.1.1.4 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config)#interface s0/1
R4(config-if)#ip add 34.1.1.4 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config)#router ospf 100
                                                    //启动 OSPF 进程 100
R4(config-router)#network 4.4.4.0 0.0.0.31 area 0
                                                  //将 loopback1 接口开启 OSPF
R4(config-router)# network 4.4.4.32 0.0.0.31 area 0 //将 loopback2 接口开启 OSPF
R4(config-router)# network 4.4.4.64 0.0.0.31 area 0 //将 loopback3 接口开启 OSPF
R4(config-router)# network 4.4.4.96 0.0.0.31 area 0 //将 loopback4 接口开启 OSPF
R4(config-router)# network 4.4.4.128 0.0.0.31 area 0 //将 loopback5 接口开启 OSPF
R4(config-router)# network 4.4.4.160 0.0.0.31 area 0 //将 loopback6 接口开启 OSPF
R4(config-router)# network 4.4.4.192 0.0.0.31 area 0 //将 loopback7 接口开启 OSPF
R4(config-router)# network 4.4.4.224 0.0.0.31 area 0 //将 loopback8 接口开启 OSPF
R4(config-router)# network 34.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //将 s0/1 接口开启 OSPF
R4(config-router)# network 45.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //将 f0/0 接口开启 OSPF
R5 的配置
R5(config)#interface loopback 0
R5(config-if)#ip add 5.5.5.5 255.255.255.0
R5(config)#interface fa0/0
R5(config-if)#ip add 45.1.1.5 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown
                                                  //启动 OSPF 进程 100
R5(config)#router ospf 100
R5(config-router)#network 5.5.5.0 0.0.0.255 area 0 //将 loopback0 接口开启 OSPF
R5(config-router)#network 45.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //将 f0/0 接口开启 OSPF
R6 的配置:
R6(config)#interface loopback0
```

R6(config-if)#ip add 6.6.6.6 255.255.255.0 R6(config)#interface fa0/0 R6(config-if)#ip add 36.1.1.6 255.255.255.0 R6(config-if)#no shutdown
R6(config)#router ospf 100 //启动 OSPF 进程 100
R6(config-router)# network 6.6.6.0 0.0.0.255 area 0 //将 loopback0 接口开启 OSPF
R6(config-router)# network 36.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //将 f0/0 接口开启 OSPF

# 实验二: OSPF 的网络类型



#### 设备 IP 地址表:

参见实验一中的设备地址表。

#### 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5、R6 和 SW1

要求:基于实验一,查看路由表时,所有的 loopback 接口不允许显示 32 位地址

#### 实验步骤:

查看路由表,可以看到: 所有的 loopback 接口显示/32 show ip route

Gateway of last resort is not set

34.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O 34.1.1.0 [110/138] via 12.1.1.2, 00:18:19, FastEthernet0/0 1.0.0.0/26 is subnetted, 4 subnets

```
С
          1.1.1.0 is directly connected, Loopback1
С
          1.1.1.64 is directly connected, Loopback2
С
          1.1.1.128 is directly connected, Loopback3
С
          1.1.1.192 is directly connected, Loopback4
      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
0
          2.2.2.2 [110/11] via 12.1.1.2, 00:19:56, FastEthernet0/0
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
0
          3.3.3.3 [110/75] via 12.1.1.2, 00:19:46, FastEthernet0/0
      4.0.0.0/32 is subnetted, 8 subnets
          4.4.4.1 [110/139] via 12.1.1.2, 00:18:20, FastEthernet0/0
0
0
          4.4.4.33 [110/139] via 12.1.1.2, 00:18:21, FastEthernet0/0
          4.4.4.65 [110/139] via 12.1.1.2, 00:18:21, FastEthernet0/0
0
0
          4.4.4.97 [110/139] via 12.1.1.2, 00:18:21, FastEthernet0/0
0
          4.4.4.129 [110/139] via 12.1.1.2, 00:18:21, FastEthernet0/0
0
          4.4.4.161 [110/139] via 12.1.1.2, 00:18:21, FastEthernet0/0
0
          4.4.4.193 [110/139] via 12.1.1.2, 00:18:21, FastEthernet0/0
0
          4.4.4.225 [110/139] via 12.1.1.2, 00:18:21, FastEthernet0/0
      5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
0
          5.5.5.5 [110/149] via 12.1.1.2, 00:17:28, FastEthernet0/0
      36.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0
          36.1.1.0 [110/84] via 12.1.1.2, 00:19:47, FastEthernet0/0
      6.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
0
          6.6.6.6 [110/85] via 12.1.1.2, 00:17:18, FastEthernet0/0
      23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0
          23.1.1.0 [110/74] via 12.1.1.2, 00:19:47, FastEthernet0/0
      12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
С
          12.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
      45.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
```

#### R1 的配置:

0

R1(config)#interface loopback1

R1(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo1 接口的网络类型更改为点到点

45.1.1.0 [110/148] via 12.1.1.2, 00:17:29, FastEthernet0/0

R1(config)#interface loopback2

R1(config-if)# ip ospf network point-to-point//将 lo2 接口的网络类型更改为点到点

R1(config)#interface loopback3

R1(config-if)# ip ospf network point-to-point//将 lo3 接口的网络类型更改为点到点

R1(config)#interface loopback4

R1(config-if)# ip ospf network point-to-point//将 lo4 接口的网络类型更改为点到点

#### R2 的配置:

R2(config)#interface loopback0

R2(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo0 接口的网络类型更改为点到点

#### R3 的配置:

R3(config)#interface loopback0

R3(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo0 接口的网络类型更改为点到点 R3(config)#interface loopback30

R3(config-if)#ip ospf network point-to-point//将 lo30 接口的网络类型更改为点到点

#### R4 的配置:

R4(config)#interface loopback1

R4(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo1 接口的网络类型更改为点到点 R4(config)#interface loopback2

R4(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo2 接口的网络类型更改为点到点 R4(config)#interface loopback3

R4(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo3 接口的网络类型更改为点到点 R4(config)#interface loopback4

R4(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo4 接口的网络类型更改为点到点 R4(config)#interface loopback5

R4(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo5 接口的网络类型更改为点到点 R4(config)#interface loopback6

R4(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo6 接口的网络类型更改为点到点 R4(config)#interface loopback7

R4(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo7 接口的网络类型更改为点到点 R4(config)#interface loopback8

R4(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo8 接口的网络类型更改为点到点

#### R5 的配置:

R5(config)#interface loopback0

R5(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo0 接口的网络类型更改为点到点

#### R6 的配置:

R6(config)#interface loopback0

R6(config-if)# ip ospf network point-to-point //将 lo0 接口的网络类型更改为点到点

#### 查看路由表:

Show ip router

#### 34.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O 34.1.1.0 [110/74] via 36.1.1.3, 00:05:16, FastEthernet0/0

1.0.0.0/26 is subnetted, 4 subnets

O 1.1.1.0 [110/85] via 36.1.1.3, 00:05:16, FastEthernet0/0

O 1.1.1.64 [110/85] via 36.1.1.3, 00:05:16, FastEthernet0/0

O 1.1.1.128 [110/85] via 36.1.1.3, 00:05:16, FastEthernet0/0


O 1.1.1.192 [110/85] via 36.1.1.3, 00:05:16, FastEthernet0/0



	2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0	2.2.2.0 [110/75] via 36.1.1.3, 00:05:16, FastEthernet0/0
	3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0	3.3.3.0 [110/11] via 36.1.1.3, 00:05:16, FastEthernet0/0
	4.0.0.0/27 is subnetted, 8 subnets
0	4.4.4.0 [110/75] via 36.1.1.3, 00:05:16, FastEthernet0/0
0	4.4.4.32 [110/75] via 36.1.1.3, 00:05:17, FastEthernet0/0
0	4.4.4.64 [110/75] via 36.1.1.3, 00:05:17, FastEthernet0/0
0	4.4.4.96 [110/75] via 36.1.1.3, 00:05:17, FastEthernet0/0
0	4.4.4.128 [110/75] via 36.1.1.3, 00:05:17, FastEthernet0/0
0	4.4.4.160 [110/75] via 36.1.1.3, 00:05:17, FastEthernet0/0
0	4.4.4.192 [110/75] via 36.1.1.3, 00:05:17, FastEthernet0/0
0	4.4.4.224 [110/75] via 36.1.1.3, 00:05:17, FastEthernet0/0
	5.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0	5.5.5.0 [110/85] via 36.1.1.3, 00:05:17, FastEthernet0/0
	36.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
С	36.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
	6.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
С	6.6.6.0 is directly connected, Loopback0
	23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0	23.1.1.0 [110/74] via 36.1.1.3, 00:05:17, FastEthernet0/0
	12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0	12.1.1.0 [110/84] via 36.1.1.3, 00:05:17, FastEthernet0/0
	45.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0	45.1.1.0 [110/84] via 36.1.1.3, 00:05:17, FastEthernet0/0
	30.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
0	30.30.30.0 [110/11] via 36.1.1.3, 00:05:17, FastEthernet0/0



# 实验三: Router-id



#### 设备 IP 地址表:

参见实验一中的设备地址表。

### 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5、R6 和 SW1

要求:基于实验二,给每个路由器指定 router-id (10.10.YY.YY, YY 代表路由器号)

# 实验步骤:

### R1 的配置:

R1(config)#router ospf 100 R1(config-router)#router-id 10.10.11.11 //指定 router-id R1(config-router)#end R1#

#### R2 的配置:

R2(config)#router ospf 100 R2(config-router)#router-id 10.10.2.2 //指定 router-id R2(config-router)#end R2#

### R3 的配置:

R3(config)#router ospf 100 R3(config-router)#router-id 10.10.3.3 //指定 router-id R3(config-router)#end R3#

#### R4 的配置:

R4(config)#router ospf 100 R4(config-router)#router-id 10.10.4.4 //指定 router-id R4(config-router)#end R4#

### R5 的配置:


R5(config)#router ospf 100 R5(config-router)#router-id 10.10.5.5 //指定 router-id R5(config-router)#end R5#

#### R6 的配置:

R6(config)#router ospf 100 R6(config-router)#router-id 10.10.6.6 //指定 router-id R6(config-router)#end R6#

# 实验四: OSPF 的多区域配置

### 拓扑图:



### 设备 IP 地址表:

参见实验一中的设备地址表。 要求:全网使用 OSPF 进行互通

使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5、R6 和 SW1

# 实验步骤:

#### R1 的配置:

R1(config)#interface loopback1

R1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.192

R1(config)#interface loopback2

R1(config-if)#ip add 1.1.1.65 255.255.255.192

R1(config)#interface loopback3

R1(config-if)#ip add 1.1.1.129 255.255.255.192

R1(config)#interface loopback4

R1(config-if)#ip add 1.1.1.193 255.255.255.192

R1(config)#interface fa0/0

R1(config-if)#ip add 12.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#router ospf 100

R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.63 area 1

R1(config-router)#network 1.1.1.64 0.0.0.63 area 1

R1(config-router)#network 1.1.1.128 0.0.0.63 area 1 //将 loopback3 接口开启 OSPF

R1(config-router)#network 1.1.1.192 0.0.0.63 area 1

R1(config-router)# network 12.1.1.0 0.0.0.255 area1

//启动 OSPF 进程 100

//将 loopback1 接口开启 OSPF

//将 loopback2 接口开启 OSPF

//将 loopback4 接口开启 OSPF

//将 Fa0/0 接口开启 OSPF

#### R2 的配置:

R2(config)#interface loopback0

R2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0

R2(config)#interface fa0/0

R2(config-if)#ip add 12.1.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown

R2(config)#interface s0/0

R2(config-if)#ip add 23.1.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)#clock rate 64000

R2(config-if)# no shutdown

R2(config)#router ospf 100

R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0

R2(config-router)#network 12.1.1.0 0.0.0.255 area 1 //将 Fa0/0 接口开启 OSPF

R2(config-router)#network 23.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //将 s0/0 接口开启 OSPF

//启动 OSPF 进程 100

//将 loopback0 接口开启 OSPF

#### R3 的配置:

R3(config)#interface lo0

R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0

R3(config)#interface lo30

R3(config-if)#ip add 30.30.30.30 255.255.255.0

R3(config)#interface fa0/0

R3(config-if)#ip add 36.1.1.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#interface s0/1

R3(config-if)#ip add 23.1.1.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#interface s0/0

R3(config-if)#ip add 34.1.1.3 255.255.255.0

R3(config-if)#clock rate 64000

R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#router ospf 100 //启动 OSPF 进程 100

R3(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0 //将 loopback0 接口开启 OSPF

R3(config-router)#network 23.1.1.0 0.0.0.255 area 0 //将 s0/1 接口开启 OSPF

R3(config-router)#network 34.1.1.0 0.0.0.255 area 2 //将 s0/0 接口开启 OSPF

R3(config-router)#network 36.1.1.0 0.0.0.255 area 4 //将 f0/0 接口开启 OSPF

#### R4 的配置:

R4(config)#interface loopback1

R4(config-if)#ip add 4.4.4.1 255.255.255.224

R4(config)#interface loopback2

R4(config-if)#ip add 4.4.4.33 255.255.255.224

R4(config)#interface loopback3

R4(config-if)#ip add 4.4.4.65 255.255.255.224

R4(config)#interface loopback4

R4(config-if)# ip address 4.4.4.97 255.255.255.224

R4(config)#interface loopback5

R4(config-if)# ip address 4.4.4.129 255.255.255.224

R4(config)#interface loopback6

R4(config-if)# ip address 4.4.4.161 255.255.255.224

R4(config)#interface loopback7

R4(config-if)# ip address 4.4.4.193 255.255.255.224

R4(config)#interface loopback8

R4(config-if)# ip address 4.4.4.225 255.255.255.224

R4(config)#interface fa 0/0

R4(config-if)# ip address 45.1.1.4 255.255.255.0

R4(config-if)#no shutdown

R4(config)#interface s0/1

R4(config-if)#ip add 34.1.1.4 255.255.255.0

R4(config-if)#no shutdown

R4(config)#router ospf 100

//启动 OSPF 进程 100

```
R4(config-router)#network 4.4.4.0 0.0.0.31 area 2 //将 loopback1 接口开启 OSPF R4(config-router)# network 4.4.4.32 0.0.0.31 area 2 //将 loopback2 接口开启 OSPF R4(config-router)# network 4.4.4.64 0.0.0.31 area 2 //将 loopback3 接口开启 OSPF R4(config-router)# network 4.4.4.96 0.0.0.31 area 2 //将 loopback4 接口开启 OSPF R4(config-router)# network 4.4.4.128 0.0.0.31 area 2 //将 loopback5 接口开启 OSPF R4(config-router)# network 4.4.4.160 0.0.0.31 area 2 //将 loopback6 接口开启 OSPF R4(config-router)# network 4.4.4.192 0.0.0.31 area 2 //将 loopback7 接口开启 OSPF R4(config-router)# network 4.4.4.224 0.0.0.31 area 2 //将 loopback8 接口开启 OSPF R4(config-router)# network 34.1.1.0 0.0.0.255 area 2 //将 s0/1 接口开启 OSPF R4(config-router)# network 45.1.1.0 0.0.0.255 area 3 //将 f0/0 接口开启 OSPF
```

#### R5 的配置

R5(config)#interface loopback 0

R5(config-if)#ip add 5.5.5.5 255.255.255.0

R5(config)#interface fa0/0

R5(config-if)#ip add 45.1.1.5 255.255.255.0

R5(config-if)#no shutdown

R5(config)#router ospf 100 //启动 OSPF 进程 100

R5(config-router)#network 5.5.5.0 0.0.0.255 area 3 //将 loopback0 接口开启 OSPF

R5(config-router)#network 45.1.1.0 0.0.0.255 area 3 //将 f0/0 接口开启 OSPF

#### R6 的配置:

R6(config)#interface loopback0

R6(config-if)#ip add 6.6.6.6 255.255.255.0

R6(config)#interface fa0/0

R6(config-if)#ip add 36.1.1.6 255.255.255.0

R6(config-if)#no shutdown

R6(config)#router ospf 100 //启动 OSPF 进程 100

R6(config-router)# network 6.6.6.0 0.0.0.255 area 4 //将 loopback0 接口开启 OSPF

R6(config-router)# network 36.1.1.0 0.0.0.255 area 4 //将 f0/0 接口开启 OSPF

在查看路由表是,R3 没有学到R5 的路由信息,因为R5 在 area 3 中,没有与 area 0 相连,OSPF 的非骨干区域需要和骨干区域相连。如果不相连,我们需要配置虚链路。在R3 和R4 之间配置。

#### R3 的配置:

R3(config)#router ospf 100

R3(config-router)# area 2 virtual-link 10.10.44.44 //配置虚链路指 R4 的 router-id


#### R4 的配置:

R4(config)# router ospf 100

R4(config-router)# area 2 virtual-link 10.10.33.33 //配置虚链路指 R3 的 router-id

此时查看路由表,可以看到全部的路由信息

# 实验五: OSPF 认证



#### 设备 IP 地址表:

参见实验一中的设备地址表。

#### 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5、R6 和 SW1

要求: 基于实验四,在R3与R4之间配置 Md5 认证。

#### R3 的配置:

R3(config)#int s0/0

R3(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco //在 s0/0 接口使用 MD5 认证 R3(config)#router ospf 100 //启动 OSPF 进程 100 R3(config-router)#area 2 authentication message-digest //指定区域 2 启用认证


在查看路由表的时候是看不到全网的路由信息。

#### R4 的配置:

R4(config)#int s0/1

R4(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco //在 s0/1 接口使用 MD5 认证 R4(config)#router ospf 100 //启动 OSPF 进程 100 R4(config-router)#area 2 authentication message-digest //指定区域 2 启用认证 查看路由表,就可以学到全网的路由。

# 实验六: OSPF 路由汇总



#### 设备 IP 地址表:

参见实验一中的设备地址表。

#### 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5、R6 和 SW1

要求:基于实验五,R1上4个环回进行精确汇总,R4上8个环回进行精确汇总。

#### 实验步骤:

#### R2 的配置:

R2(config)#router ospf 100

R2(config-router)#area 1 range 1.1.1.0 255.255.255.0 //汇总 R1 的 loopback 地址

#### R3 的配置:

R3(config)#router ospf 100

R3(config-router)#area 2 range 4.4.4.0 255.255.255.0 //汇总 R4 的 loopback 地址

#### R3 上查看路由表:

1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets


O IA 1.1.1.0 [110/85] via 36.1.1.3, 00:06:57, FastEthernet0/0

#### R2 上查看路由表:

4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O IA 4.4.4.0 [110/75] via 36.1.1.3, 00:20:10, FastEthernet0/0

# 实验七: OSPF 末节区域 (Stub)



#### 设备 IP 地址表:

参见实验一中的设备地址表。

使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5、R6 和 SW1

要求:基于实验六,将R5配置为stub 区域

#### 实验步骤:

#### R4 的配置:


R4 (config)# router ospf 100 //启动 OSPF 进程 100 R4(config-router)#arear 3 stub //区域 3 配置为 stub 区域

#### R5 的配置:

R5 (config)# router ospf 100 //启动 OSPF 进程 100 R5(config-router)#arear 3 stub //区域 3 配置为 stub 区域

查看路由表,看到有一条静态路由 O\*IA 0.0.0.0/0 [110/11] via 45.1.1.4, 03:25:43, FastEthernet0/0

# 实验八: OSPF 完全末节区域



#### 设备 IP 地址表:

参见实验一中的设备地址表。

使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5、R6 和 SW1

要求: 基于实验七,将 R6 配置完全 stub 区域

#### 实验步骤:

#### R6 的配置


//启动 OSPF 进程 100 R6(config)# router ospf 100 R6(config-router)#arear 3 stub no-summary //区域 3 配置为完全 stub 区域

#### R6 的配置

//启动 OSPF 进程 100 R3(config)#router ospf 100 R3(config-router)# arear 3 stub no-summary //区域 3 配置为 stub 区域

查看路由表,就会有一条静态路由 O\*IA 0.0.0.0/0 [110/11] via 36.1.1.3, 00:00:52, FastEthernet0/0

# 实验九:路由重分发:



### 设备 IP 地址表:

参见实验一中的设备地址表。

使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5、R6 和 SW1

要求:基于实验八,全网互通

#### 实验步骤:

#### R1 的配置:

R1(config)#router rip

R1(config-router)# version 2

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)# network 1.1.1.0

R1(config-router)#network 1.1.1.64

R1(config-router)#network 1.1.1.128

R1(config-router)#network 1.1.1.192

R1(config)#router ospf 100

R1(config-router)#network 12.1.1.0 0.0.0.255 area 1

R1(config)#router rip

R1(config-router)#redistrbute ospf 100 metric 1 //将 OSPF 重分发到 RIP 中,度量值为"1".

R1(config)#router ospf 100


R1(config-router)#redistrbute rip subnets

//将 RIP 重分发到 OSPF 中。

# 查看路由表,学到了全网的路由信息。

34.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets				
ОІА	34.1.1.0 [110/128] via 23.1.1.3, 00:10:16, Serial0/0			
1.0.0.0/26 is subnetted, 4 subnets				
O E1	1.1.1.0 [110/110] via 12.1.1.1, 00:02:08, FastEthernet0/0			
O E1	1.1.1.64 [110/110] via 12.1.1.1, 00:02:07, FastEthernet0/0			
O E1	1.1.1.128 [110/110] via 12.1.1.1, 00:02:07, FastEthernet0/0			
O E1	1.1.1.192 [110/110] via 12.1.1.1, 00:02:07, FastEthernet0/0			
	2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets			
С	2.2.2.0 is directly connected, Loopback0			
	3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets			
0	3.3.3.3 [110/65] via 23.1.1.3, 00:10:16, Serial0/0			
	4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets			
O IA	4.4.4.0 [110/129] via 23.1.1.3, 00:09:46, Serial0/0			
	5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets			
O IA	5.5.5.5 [110/139] via 23.1.1.3, 00:10:17, Serial0/0			
	36.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets			
O IA	36.1.1.0 [110/74] via 23.1.1.3, 00:10:17, Serial0/0			
	6.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets			
O IA	6.6.6.6 [110/75] via 23.1.1.3, 00:10:17, Serial0/0			
	23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets			
С	23.1.1.0 is directly connected, Serial0/0			
	12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets			
С	12.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0			
	45.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets			
O IA	45.1.1.0 [110/138] via 23.1.1.3, 00:10:17, Serial0/0			

# 实验十: OSPF 特殊区域 (NSSA)



#### 设备 IP 地址表:

参见实验一中的设备地址表。

使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5、R6 和 SW1

要求:基于实验九,将R1配置为NSSA区域

# 实验步骤:

#### R1 的配置:

R1(config)#router ospf 100 R1(config-router)#area 1 nssa R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.2 //配置默认路由 R2 的配置:

//启动 OSPF 进程 100 //区域 1 配置为 NSSA 区域

R2(config)#router ospf 100

//启动 OSPF 进程 100 //区域 1 配置为 NSSA 区域


R2(config-router)#area 1 nssa

#### 查看路由表:

1.0.0.0/26 is subnetted, 4 subnets

O N1 1.1.1.0 [110/110] via 12.1.1.1, 00:00:01, FastEthernet0/0 O N1 1.1.1.64 [110/110] via 12.1.1.1, 00:00:01, FastEthernet0/0
 O N1 1.1.1.128 [110/110] via 12.1.1.1, 00:00:01, FastEthernet0/0
 O N1 1.1.1.192 [110/110] via 12.1.1.1, 00:00:01, FastEthernet0/0

# 实验十一: OSPF 完全特殊区域



## 设备 IP 地址表:

参见实验一中的设备地址表。

#### 使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5、R6 和 SW1

要求:基于实验十,更改为完全 NSSA

#### 实验步骤:

#### R1 的配置:

R1(config)#router ospf 100 //启动 OSPF 进程 100

R1(config-router)#area 1 nssa no-summary //区域 1 配置为完全 NSSA 区域


R2 的配置:

R2(config)#router ospf 100 //启动 OSPF 进程 100

R2(config-router)#area 1 nssa no-summary //区域 1 配置为完全 NSSA 区域

在查看路由表时,所有区域间的路由都会有一条 O\*IA 0.0.0.0/0 [110/11] via 12.1.1.2, 00:00:00, FastEthernet0/0

# 实验十二: OSPF 缺省路由



# 设备 IP 地址表:

参见实验一中的设备地址表。

使用物理拓扑中的路由器 R1、R2、R3、R4、R5、R6 和 SW1

在多区域实验中,R3的loopback 30一直都没有进入OSPF,意味着全网都不能到达R3的loopback30. 要求: R3 的 loopback 30 不允许进入 OSPF, 但全网可达。

# 实验步骤:

#### R3 配置:

R3(config-router)#default-information originate always //引入默认路由。

现在我们可以在 R1、R2、R4、R5、R6 上 Ping 30.30.30.30 查看是否可达。