从零开始学 CCNA 实验



编 著: 晁海江


目 录

实验 1:思科设备基本配置	1
实验 2:备份和还原 IOS	5
实验 3:备份和还原配置文件	10
实验 4:交换机密码恢复	12
实验 5:路由器密码恢复	15
实验 6:基本配置命令综合实验训练	17
实验 7: 配置交换机管理地址和默认网关	27
实验 8:配置 VLAN	32
实验 9:配置 trunk	35
实验 10:配置 DTP	39
实验 11: 配置单臂路由	44
实验 12:配置 3 层交换机 VLAN 间通信	48
实验 13:配置 STP、RSTP 以及负载均衡	错误!未定义书签。
实验 14:配置二层 Etherchannel	错误!未定义书签。
实验 15:配置交换机端口安全	错误!未定义书签。
实验 16:交换综合实验训练	错误!未定义书签。
实验 17: 配置静态路由	错误!未定义书签。
实验 18:配置浮动静态路由	错误!未定义书签。
实验 19:配置 EIGRP 基本命令	错误!未定义书签。
实验 20:配置 EIGRP 的自动汇总和手工汇总	错误!未定义书签。
实验 21:配置 EIGRP 等价和不等价负载均衡	错误!未定义书签。
实验 22: 单区域 OSPF 基本配置	错误!未定义书签。

实验 23:	配置 OSPF 多区域	错误!	未定义	く书签。
实验 24:	配置 OSPF 验证	错误!	未定义	(书签。
实验 25:	配置 HSRP	错误!	未定义	く书签。
实验 26:	路由综合实验训练	错误!	未定义	く书签。
实验 27:	配置 PPP 和验证	错误!	未定义	く书签。
实验 28:	配置标准 ACL	错误!	未定义	く书签。
实验 29:	配置扩展 ACL	错误!	未定义	く书签。
实验 30:	ACL 综合实验训练	错误!	未定义	く书签。
实验 31:	配置思科 DHCP	错误!	未定义	(书签。
实验 32:	配置思科 NAT 静态端口映射	错误!	未定义	(书签。
实验 33:	配置思科 PAT 动态超载转换	错误!	未定义	く书签。
实验 34:	配置 IPV6 地址	错误!	未定义	(书签。
实验 35:	配置 IPV6 路由协议-静态路由	错误!	未定义	(书签。
实验 36:	配置 IPV6 路由协议-EIGRP	错误!	未定义	(书签。
实验 37:	配置 IPV6 路由协议-OSPFv3	错误!	未定义	(书签。
实验 38:	配置 VPN—GRE 隧道	错误!	未定义	(书签。
实验 39:	CCNA 综合实验训练 1	错误!	未定义	(书签。
立验 40 ⋅	CCNA 综合实验训练 2	错误!	未完じ	/

实验 1: 思科设备基本配置

实验拓扑:



实验目标:

- 1: 了解 Ci sco Packet Tracer 模拟器的使用方法
- 2: 掌握思科设备通用的配置命令

实验步骤:

- 1: 使用思科交换机和路由器练习通用命令
- 2: 配置思科路由器的常用命令
- 3: 配置思科交换机的常用命令
- 4: 总结常用的 show 命令

实验配置:

1: 通用命令

Switch> # 用户模式,类似于电脑系统的来宾账户

Switch>enable #特权模式,类似于电脑系统的管理员账户,最高权限

Switch#disable #特权模式的返回命令,可以返回到用户模式

Switch>e? #字母加?显示当前模式下此字母开头的所有命令,供选择

enable exit # 当前 e 开头的命令有两个

Switch>e #命令支持简写,但是必须所敲字符已唯一,不唯一会报错

% Ambi guous command: "e" # 由于 e 开头的命令不唯一,所以系统无法识别Swi tch>en # en 开头的命令已唯一,系统识别为 enabl e 命令

Switch# # 使用简写命令 en 成功登陆特权模式

Switch#configure? #命令加?可以显示此命令后还可以输入的命令或参数

terminal Configure from the terminal

<cr>

Switch#configure terminal # 进入配置模式,所有的配置均要先进入此模式

Switch(config)#hostname # 配置设备名称

% Incomplete command. #提示命令输入不完整,说明 hostname 后还需要继续输入

Switch(config)#hostname? # 可以使用? 查看输入提示

WORD This system's network name # 提示需要输入自定义的系统名称

ccna(config)#hostnameee ccna

٨

% Invalid input detected at '^' marker. # 提示^符号对应处命令错误

Switch(config)#hostname ccnp # 修改设备名称为 ccnp

ccnp(config)#no hostname ccnp # 在原命令前配置 no,可以删除已配置命令

Switch(config)#hostname ccna # 重新配置设备名称为 ccna

ccna(config)#no ip domain-lookup # 关闭设备域名解析的功能

ccna(config)#line console 0 # 进入 console 接口

ccna(config-line)#logging synchronous # 开启日志同步功能,配置命令不会被日志打断

ccna(config-line)#exec-timeout 0 0 # 关闭 console接口配置超时(推荐使用)

ccna(config-line)#no exec-timeout # 关闭 console接口配置超时(不推荐使用,不要写成 no exec)

ccna(config-line)#exit # 返回命令,一次只能返回一个级别ccna(config)#end # 返回命令,直接返回到特权模式下

ccna#

ccna #configure terminal

ccna(config)#enable password ccna # 配置明文特权密码,老命令,不安全,不建议使用

ccna(config)#enable secret ccnp # 配置加密特权密码

ccna(config)#line vty? # 查看当前设备支持的最大虚拟终端线

```
<0-15> First Line number # 当前设备最大支持 16 条虚拟终端线
ccna(config)#line vty 0 8  # 对前 9 条虚拟终端线进行配置
ccna(config-line)#password ccna # 配置 vty 密码,即 telnet 密码
                      # 配置 vty 登陆验证
ccna(config-line)#login
ccna(config-line)#exec-timeout 5 30 # 配置 vty 超时时间为 5 分钟 30 秒
ccna(config-line)#logging synchronous # 开启 vty 日志同步功能
ccna(config-line)#exit
ccna(config)#line console 0 # 进入 console 口
ccna(config-line)#password ccna # 配置 console 口密码
ccna(config-line)#login # 配置 console 口验证
ccna(config)#banner motd # this is ccna # # 配置登录横幅,类似于"声明"
                           # 进入接口配置模式,配置某个接口
ccna(config)#interface fa0/1
ccna(config-if)#description it, addny, qq, 396898532 # 配置接口描述,方便管理
ccna(config-if)#speed ?
                            # 配置端口的速率,可以用? 查看当前接口支持的速率
 10
      Force 10 Mbps operation
 100 Force 100 Mbps operation
 auto Enable AUTO speed configuration
ccna(config-if)#speed 100
                        # 配置端口的速率为 100M
ccna(config-if)#duplex ?
                        # 配置端口双工模式,可以用? 查看当前接口支持的模式
 auto Enable AUTO duplex configuration
 full Force full duplex operation
 half Force half-duplex operation
ccna(config-if)#duplex full #配置端口双工模式为全双工
ccna#copy running-config startup-config # 保存配置(标准命令)
ccna#write memory
                                  # 保存配置,快捷命令,常用
                                 # 重启设备
ccna#rel oad
ccna#erase startup-config
                                # 清除当前配置,但不清除保存在 Flash 中的配置
2: 交换机命令
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname ccna
                          # 配置 VLAN1 地址即是配置交换机的管理地址
ccna(config)#interface vlan 1
ccna(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
                          # 交换机的 VLAN1 虚拟接口需要手工开启
ccna(config-if)#no shutdown
ccna(config-if)#exit
```

ccna(config)#ip default-gateway 192.168.1.254 # 配置交换机默认网关

3: 路由器命令

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n # 命令 no, 跳出对话配置模式 Router>

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1

R1(config)#interface fa0/0 # 配置接口地址,路由器的所有接口都需要配置地址

R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown # 路由器的物理接口都需要手工开启

R1(config-if)#inter s0/3/0

R1(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0

% 192.168.1.0 overlaps with FastEthernet0/0 # 网段和 fa0/0 口重叠,每个端口应配置独立网段

R1(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 # 重新配置地址在一个独立的网段

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#clock rate 64000

配置 DCE 接口时钟频率

R1(config)#config-register 0x2142

开机不加载配置文件,常用于密码恢复

4: 常用 show 命令

R1#show running-config# 查看当前配置,包括设备的默认配置R1#show startup-config# 查看启动配置,即已经保存好的配置

R1#show version # 查看系统版本,即显示系统自检的主要内容

R1#show flash: # 查看 Flash,包含空间大小、使用情况以及文件信息


R1#show interfaces fa0/0 # 显示接口信息,主要显示物理层信息

R1#show ip interface brief # 简要显示所有接口信息,主要包含端口地址以及端口状态R1(config-if)#do show ip inter bri # 在任何模式都可以使用 do 加查看或者测试命令

R1(config-if)#do ping 192.168.1.254 # 不需要退出即可查看或者测试,非常方便

实验 2:备份和还原 IOS

实验拓扑:





实验目标:

- 1: 学会通过 TFTP 服务器备份 IOS
- 2: 学会通过 TFTP 服务器还原 IOS

实验步骤:

- 1: 使用 TFTP 服务器备份交换机 IOS
- 2: 使用 TFTP 服务器还原交换机 IOS
- 3: 使用 TFTP 服务器备份路由器 IOS
- 4: 使用 TFTP 服务器还原路由器 IOS


实验配置一:备份和还原交换机 IOS

1: 建立交换机和 TFTP 服务器的连接

sw1(config)#hostname SW1

SW1(config)#interface vlan 1 SW1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 SW1(config-if)#no shutdown

配置 TFTP 服务器地址:



测试交换机与 TFTP 服务器之间的连接:

SW1#ping 192.168.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/3 ms

2: 备份交换机的 IOS

SW1#show flash:

Directory of flash: /

1 -rw- 4414921 <no date> c2960-lanbase-mz. 122-25. FX. bin 64016384 bytes total (59601463 bytes free)

SW1#copy flash: tftp:

Source filename []? c2960-lanbase-mz. 122-25. FX. bin


Address or name of remote host []? 192.168.1.2

Destination filename [c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin]? c2960-text.bin

Writing

[OK - 4414921 bytes]

4414921 bytes copied in 3.098 secs (1425000 bytes/sec)



```
3: 还原交换机的 IOS
SW1#copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 192.168.1.2
Source filename []? c2960-text.bin
Destination filename [c2960-text.bin]?
Accessing tftp://192.168.1.2/c2960-text.bin...
SW1#show flash:
Directory of flash:/
   1 -rw-
              4414921
                             <no date> c2960-lanbase-mz. 122-25. FX. bin
   2 -rw-
                             <no date> c2960-text.bin
              4414921
64016384 bytes total (55186542 bytes free)
SW1(config)#boot system flash:c2960-text.bin
SW1#reload
SW1#delete flash:
Delete filename []?c2960-text.bin
Delete flash: /c2960-text.bin? [confirm]
SW1#show flash:
Directory of flash:/
```

1 -rw-

4414921

64016384 bytes total (59601463 bytes free)

<no date> c2960-lanbase-mz. 122-25. FX. bin

实验配置二: 备份和还原路由器 IOS

```
1: 建立路由器和 TFTP 服务器的连接
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
TFTP 服务器地址配置(略)
测试路由器与 TFTP 服务器之间的连接:
R1#ping 192.168.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
.1111
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
2: 备份路由器的 IOS
R1#show flash:
System flash directory:
File Length
           Name/status
 3 50938004 c2800nm-advi pservi cesk9-mz. 124-15. T1. bi n
 2 28282 sigdef-category.xml
    227537 sigdef-default.xml
[51193823 bytes used, 12822561 available, 64016384 total]
63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)
R1#copy flash: tftp:
Source filename []? c2800nm-advipservicesk9-mz. 124-15. T1. bin
Address or name of remote host []? 192.168.1.2
Destination filename [c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin]? c2800-text.bin
Writing
[OK - 50938004 bytes]
50938004 bytes copied in 0.849 secs (59997000 bytes/sec)
3: 还原路由器的 IOS:
R1#copy tftp: flash:
Address or name of remote host []? 192.168.1.2
Source filename []? c2800-text.bin
Destination filename [c2800-text.bin]?
Accessing tftp://192.168.1.2/c2800-text.bin...
[OK - 50938004 bytes]
50938004 bytes copied in 0.876 secs (4216168 bytes/sec)
```

%Error copying tftp://192.168.1.2/c2800-text.bin (Not enough space on device)


[51193823 bytes used, 12822561 available, 64016384 total] 63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)

28282 sigdef-category.xml 227537 sigdef-default.xml

2

实验 3:备份和还原配置文件

实验拓扑:





实验目标:

- 1: 学会通过 TFTP 服务器备份配置文件
- 2: 学会通过 TFTP 服务器还原配置文件

实验步骤:

- 1: 使用 TFTP 服务器备份交换机配置文件
- 2: 使用 TFTP 服务器还原交换机配置文件
- 3: 使用 TFTP 服务器备份路由器配置文件
- 4: 使用 TFTP 服务器还原路由器配置文件


实验配置一:备份和还原交换机的配置文件

一:基本配置同实验2(略)

二: 备份交换机的配置文件

SW1#copy startup-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.2
Destination filename [SW1-confg]?
Writing startup-config...!!
[OK - 1047 bytes]
1047 bytes copied in 3.008 secs (0 bytes/sec)

查看 TFTP 服务器文件接收情况:



三: 还原交换机的配置文件

SW1(config)#hostname SW123456789

```
SW123456789#copy tftp: running-config
Address or name of remote host []? 192.168.1.2
Source filename []? SW1-confg
Destination filename [running-config]?
Accessing tftp://192.168.1.2/SW1-confg...
Loading SW1-confg from 192.168.1.2: !
[OK - 1047 bytes]
1047 bytes copied in 0.001 secs (1047000 bytes/sec)
SW1#
```

实验配置二:备份和还原路由器的配置文件(略)

配置同交换机操作,可以自行完成实验

实验 4:交换机密码恢复

实验拓扑:

PT 模拟器交换机不支持密码恢复实验, 所以本实验以 3550 交换机作演示。

实验目标:

掌握路由器密码恢复的方法

实验步骤:

- 1: 设置特权密码
- 2: 进入 swi tch:
- 3: 修改配置文件
- 3: 重置密码并保存

实验配置:

1: 配置任意混乱的特权加密密码

```
Switch>
Switch>en
Switch(config)#hostname sw1
sw1(config)#ena sec sdfsafsdfad
sw1(config)#end
sw1#wr
```

2: 保存配置并重启

```
R1#wr
Building configuration...
[OK]
```

在命令行重启前(或在插入电源前),按住交换机 MODE 键R1#rel oad 直到交换机的端口 1 灯熄灭,此时可松开 MODE 键

3: 进入 swi tch: 修改配置文件名称

```
swi tch:
swi tch: ?
```

? -- Present list of available commands
boot -- Load and boot an executable image
cat -- Concatenate (type) file(s)
copy -- Copy a file
delete -- Delete file(s)
dir -- List files in directories
flash_init -- Initialize flash filesystem(s)

(此处省略部分输出)

switch: flash_init
Initializing Flash...

flashfs[0]: 89 files, 6 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 15998976 flashfs[0]: Bytes used: 10655232

(此处省略部分输出)

switch: load_helper

switch: dir flash: Directory of flash:/ (此处省略部分输出)

6 -rwx 321 <date> system_env_vars

7 -rwx 7457899 <date> c3550-ipservicesk9-mz.122-35.SE3.bin

96 -rwx 2164 <date> startup-config

5343744 bytes available (10655232 bytes used)

switch: rename flash: startup-config flash: startup-config1

switch: boot Loading

4: 重新进入系统,加载配置文件并重置密码

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Swi tch>
Swi tch>en

Switch#rename flash: startup-config1 flash: startup-config

Switch#copy flash: startup-config system: running-config

sw1#
sw1#conf t
sw1(config)#no ena secret
sw1(config)#end

5: 保存配置重启验证

sw1#wr sw1#reload

实验 5:路由器密码恢复

实验拓扑:



2811

实验目标:

掌握路由器密码恢复的方法

实验步骤:

- 1: 设置特权密码
- 2: 进入 rommon 模式
- 3: 重置密码并保存

实验配置:

1: 配置任意混乱的特权加密密码

Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#enable secret sdfsdfaswefsafdfasdf

2: 保存配置并重启

R1#wr
Building configuration...
[OK]
R1#reload
Proceed with reload? [confirm]
(省略部分输出)
###########
(省略部分输出)

3: 在加载系统过程中, 使用 Ctrl +Break 键或者 Ctrl +C 键

monitor: command "boot" aborted due to user interrupt

rommon 1 > help

boot boot up an external process confreg configuration register utility dir list files in file system

(此处省略部分输出)

rommon 2 > confreg 0x2142

rommon 3 > reset

4: 重新进入系统,并重置特权密码

-- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Router>

Router>enable

Router# copy running-config startup-config

R1#

R1#configure terminal

R1(config)#enable password ccna

R1(config)#config-register 0x2102

R1(config)#end

R1#wr

5: 测试新密码

Router#rel oad


R1>en

Password:

R1#

实验 6:基本配置命令综合实验训练

实验拓扑:



实验目标:

- 1: 通过综合实验复习思科交换机、路由器的基本配置命令
- 2: 深度挖掘 PT 模拟器的功能


实验要求:

- 1: 根据拓扑所示,配置设备用户名、DCE 时钟、接口和 PC 地址等,确保所有直连网络的通信
- 2: 关闭所有设备的域名解析、开启日志同步、关闭 console 口的配置超时、配置 VTY 的超时时间 5 分钟 30 秒
- 3: 配置所有设备的特权加密密码: ci scoccna@; consol e 密码: ci scoccnp#; vty(0-4)密码(SW1除外): ci scocci e\$; 所有 password 密码都需要加密; 并配置 R2 登陆横幅: thi s i s R2, 接口描述为: connect R1
 - 4: 关闭连接 PC 端口的 CDP
- 5: 确保 PCO 可以远程管理 SW1,可以使用下列用户名密码登陆: 用户名 ccna,密码 ccna; 用户名 ccnp,密码 ccnp; 用户名 cci e,密码 cci e
 - 6: 通过 TFTP 服务器备份 R1 的启动文件,备份 SW1 的 IOS
 - 7: PCO 可以访问 WEB 服务器,域名为 www. chaohai j i ang. com
 - 8: 在R1上配置LOG服务器和NTP服务器
 - 9: 还原 R2 的特权密码为空

实验配置:

1: 在 R1、R2 上分别添加 WI C-1T 和 WI C-2T 模块

R1 添加 WI C-1T 模块演示: (R2 略)



2: 根据拓扑所示,配置设备接口地址、PC 地址和网关等

Router>en

Router#conf t

Router(config)#host R2

R2(config)#inter s0/3/0

R2(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)#cl rate 64000

R2(config-if)#no shut

Router>en

Router#conf t

Router(config)#host R1

R1(config)#inter s0/3/0

R1(config-if)#ip add 172.16.1.2 255.255.255.0

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#inter fa0/0

R1(config-if)#ip add 192.168.2.254 255.255.255.0 R1(config-if)#no shut R1(config-if)#inter fa0/1 R1(config-if)#ip add 192.168.1.254 255.255.255.0

R1(config-if)#no shut

Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#host SW1
SW1(config)#inter vlan 1
SW1(config-if)#ip add 192.168.2.253 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shut

PC 地址和网关配置略

3: 测试所有直连网络的通信(略)

4: 关闭域名解析、配置日志同步、超时时间

R2(config)#line con 0

R2(config-line)#logg syn

R2(config-line)#exec-t 0 0

R2(config-line)#line vty 0 4

R2(config-line)#logg syn

R2(config-line)#exec-t 5 30

R2(config-line)#exit

R1(config)#no ip domain-lo

R1(config)#line con 0

R1(config-line)#logg syn

R1(config-line)#no exec-t

R1(config-line)#line vty 0 4

R1(config-line)#logg syn

R1(config-line)#exec-t 5 30

SW1(config)#no ip domain-lo

SW1(config)#line con 0

SW1(config-line)#logg syn

SW1(config-line)#exec-t 0 0

SW1(config-line)#line vty 0 4

SW1(config-line)#logg syn

SW1(config-line)#exec-t 5 30

5: 配置相关密码、横幅、接口描述

R2(config)#banner motd # this is R2 #

R2(config)#enable secret ciscoccna@

R2(config)#line con 0

R2(config-line)#pass ciscoccnp#

R2(config-line)#login

R2(config-line)#line vty 0 4

R2(config-line)#pass ciscoccie\$

R2(config-line)#login

R2(config-line)#inter s0/3/0

R2(config-if)#description connect R1

R2(config-if)#exit

R2(config)#service password-encryption

R1(config)#ena sec ciscoccna@

R1(config)#line con 0

R1(config-line)#pass ciscoccnp#

R1(config-line)#login

R1(config-line)#line vty 0 4

R1(config-line)#pass ciscoccie\$

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#ser pass

SW1(config)#ena sec ciscoccna@

SW1(config)#line con 0

SW1(config-line)#pass ciscoccnp#

SW1(config-line)#login

SW1(config-line)#exit

SW1(config)#ser pass

6: 关闭设备部分接口的 CDP

R1(config)#inter fa0/1

R1(config-if)#no cdp en

SW1(config)#inter range fa0/1-2

SW1(config-if-range)#no cdp en

7: 配置 SW1 的远程管理

SW1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254

SW1(config)#username ccna password ccna

SW1(config)#us ccnp pa ccnp

SW1(config)#us ccie pa ccie

SW1(config)#line vty 0 4

SW1(config-line)#login local

PCO 测试 telnet SW1:

```
PC>telnet 192.168.2.253
Trying 192.168.2.253 ...Open

User Access Verification

Username: ccie
Password:
SW1>en
Password:
SW1#
```


8: 备份 R1 的配置文件

R1#w

Building configuration...

[OK]

R1#copy sta tftp
Address or name of remote host []? 192.168.2.4
Destination filename [R1-confg]?
Writing startup-config...!!
[OK - 862 bytes]
862 bytes copied in 3.023 secs (0 bytes/sec)



9: 备份 SW1 的 IOS

SW1#show flash:

Directory of flash:/

1 -rw- 4414921 <no date> c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin

64016384 bytes total (59601463 bytes free)

SW1#copy flash: tftp:


Source filename []? c2960-lanbase-mz. 122-25. FX. bin Address or name of remote host []? 192.168.2.4

Destination filename [c2960-lanbase-mz. 122-25. FX. bin]? c2960-text.bin

Writing


[OK - 4414921 bytes]

4414921 bytes copied in 3.082 secs (1432000 bytes/sec)




10: 配置 WEB 服务器和 DNS 服务器


设置 WEB 服务器:



设置 DNS 服务器:




设置 PCO 的 DNS:



PC0 使用浏览器访问:



11: 配置 NTP 服务器、LOG 服务器




R1(config)#service timestamps log datetime msec

R1(config)#ntp server 192.168.2.4

R1(config)#ntp update-calendar

R1(config)#logging host 192.168.2.4

查看 LOG 服务器记录日志信息:



12: 还原 R2 的特权密码为空

rommon 1> confreg 0x2142

rommon 2> reset

-- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Router>

Router>en

Router# copy star run

R2#

R2#conf t

R2(config)#no enable secret


R2(config)#config-register 0x2102

R2(config)#end

R2#wr

实验 7: 配置交换机管理地址和默认网关

实验拓扑:



实验目标:

- 1: 理解交换机默认 VLAN 的作用
- 2: 理解交换机默认网关的作用
- 3: 实现交换机远程管理

实验步骤:

- 1: 根据拓扑所示,配置对应的 IP 地址
- 2: 配置 SW1 的管理地址, 使其能够被 PCO 远程管理 (3 种方法)
 - (1) 使用 tel net 密码登陆: 密码: ccna5188\$ 特权密码: ccnp@5188
 - (2) 使用用户名密码登陆: 用户名: ccna 密码: ccna5188\$
 - (3) 无密码登陆
- 3: 配置 SW1 的默认网关,使其能够被 PC1 远程管理

实验配置:

1: PC 配置(略)

2: 配置交换机管理 IP 地址

```
Switch (config)#hostname SW1
SW1(config)#inter vlan 1
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
```

3: 路由器基本配置

```
Router(config)#host R1
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#inter fa0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
```

4: 直连网络通信测试

PCO 测试结果:

```
PC>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=0ms TTL=255
```

```
PC>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=255

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=255

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
```

PC1 测试结果:

PC>ping 192.168.2.254

Pinging 192.168.2.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time=0ms TTL=255

路由器 R1 接口状态查看:

R1#show ip inter brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 192.168.1.254 YES manual up up
FastEthernet0/1 192.168.2.254 YES manual up up

(此处省略部分输出)

5: 配置交换机 tel net 密码和特权密码

SW1(config)#line vty?

<0-15> First Line number

SW1(config)#line vty 0 8

SW1(config-line)#password ccna5188\$

SW1(config-line)#login

SW1(config-line)#exit

SW1(config)#enable secret ccnp@5188

6: 测试远程管理

PCO telnet SW1:

```
PC>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification

Password:
SW1>en
Password:
SW1#
SW1#
SW1#
Connection to 192.168.1.1 closed by foreign host]
PC>
```

7: 配置使用用户名密码管理 telnet

SW1(config)#username ccna password ccna5188\$ SW1(config)#line vty 0 8

PCO telnet SW1

```
PC>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification

Username: ccna
Password:
SW1>en
Password:
SW1#
```

8: 配置无密码 telnet 管理

SW1(config)#line vty 0 8 SW1(config-line)#no login SW1(config-line)#exit

PCO telnet SW1

```
PC>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

SW1>en
Password:
SW1#
```

9: 测试 PC1 对 SW1 远程管理 (跨网段)

```
PC>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...
% Connection timed out; remote host not responding
```

测试网络连通性 (PC1)

```
PC>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.
```

10: 配置交换机的默认网关,实现跨网段的远程管理

SW1(config)#ip default-gateway 192.168.1.254

再次测试网络连通性(PC1)

```
PC>ping 192.168.1.1 -n 2
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=254
```


再次测试 PC1 对 SW1 远程管理

```
PC>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

SW1>en
Password:
SW1#
```

实验 8:配置 VLAN

实验拓扑:



实验目标:

- 1: 学会配置 VLAN, 实现交换机广播域的隔离
- 2: 体会 VLAN 的优缺点

实验步骤:

- 1: 根据拓扑所示,在SW1上创建需要的VLAN,并命名
- 2: 将财务部 PCO、PC1 划入 VLAN2,实现财务部 PC 通信
- 3:将网络部 PC2、PC3、PC4 划入 VLAN3,实现网络部 PC 通信
- 4: 测试不同 VLAN 的通信

实验配置:

1: 查看交换机目前的 VLAN 配置情况

Switch(config)#hostname SW1 SW1(config)#do show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	defaul t	acti ve	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig1/1, Gig1/2
1002	! fddi -defaul t	active	3
1003	token-ri ng-defaul t	active	
1004	fddi net-defaul t	acti ve	
1005	trnet-default	acti ve	
SW1 (SW1 (SW1 (SW1 (过建 VLAN (config)#vlan 2 (config-vlan)#name fd (config-vlan)#vlan 3 (config-vlan)#name it (config-vlan)#do show vlan bri l Name	Status	Ports
1	defaul t	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig1/1, Gig1/2
2	fd	active	
3	it	acti ve	
(此久	处省略部分输出)		

3: 配置端口模式并划分端口至对应 VLAN

SW1(config)#interface range fa0/1-5
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#inter range fa0/1-2
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 2
SW1(config-if-range)#inter range fa0/3-5
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 3

VLAN	l Name	Status	Ports	
	do£o! +		F20// F20/7 F20/0 F20/0	
I	defaul t	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9	
			Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13	
			Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17	
			Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21	
			Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1	
			Gi g1/2	
2	fd	active	Fa0/1, Fa0/2	
3	it	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5	
(此处省略部分输出)				

4: 配置 PC 地址, 为各个 VLAN PC 分配独立的子网 (略)

5: 测试 VLAN 内通信

VLAN2 内部通信测试(PCO): (部分)

```
PC>ping 192.168.2.2 -n 2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

VLAN3 内部通信测试(PC2): (部分)

```
PC>ping 192.168.3.2 -n 2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=2ms TTL=128

Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=30ms TTL=128
```


6: 测试 VLAN 间通信

PC0 测试: (部分)

```
PC>ping 192.168.3.1 -n 2
Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
```

实验 9: 配置 trunk

实验拓扑:



实验目标:

- 1: 学会配置 trunk, 实现端到端 VLAN 通信
- 2: 配置 trunk 流量控制
- 3: 修改 native VLAN

实验步骤:

- 1: 根据拓扑所示,在SW1、SW2上创建VLAN,并命名
- 2:在SW1、SW2上划分端口至对应的VLAN,并配置PC的IP地址
- 3: 使用静态 trunk 模式,配置 SW1、SW2 之间的 trunk
- 4: 测试端到端 VLAN 的通信
- 5: 在 trunk 上移除 VLAN3 的流量,使得 SW1、SW2 之间的 VLAN3 不能够通信
- 6: 在 trunk 上允许 VLAN3 的流量,使得 SW1、SW2 之间的 VLAN3 能够通信
- 7: 修改 native VLAN 为 VLAN 90

1: 配置 PC 地址 (略)

```
2: 在SW1、SW2上创建 VLAN
Switch(config)# hostname SW1
SW1(config-line)#vlan 2
SW1(config-vlan)#name fd
SW1(config-vlan)#vlan 3
SW1(config-vlan)#name it
Switch(config)#hostname SW2
SW2(config-line)#vlan 2
SW2(config-vlan)#name fd
SW2(config-vlan)#vlan 3
SW2(config-vlan)#name it
3: 配置端口模式并划分端口至对应 VLAN
SW1(config-vlan)#interface range fa0/1-2
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 2
SW1(config-if-range)#interface range fa0/3-5
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 3
SW1(config-if-range)#do show vlan bri
VLAN Name
                                     Status
                                               Ports
    defaul t
                                               Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                     active
                                               Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                               Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                               Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                               Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1
                                               Gi g1/2
2
     fd
                                     acti ve
                                               Fa0/1, Fa0/2
3
     it
                                     active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
(此处省略部分输出)
SW2(config-vlan)#interface fa0/1
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 2
SW2(config-if)#interface fa0/2
SW2(config-if)#switchport mode access
```

SW2(config-if)#switchport access vlan 3

VLAN Name Status Ports

defaul t Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 active

> Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22

Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1, Gig1/2

fd active Fa0/1 3 it active Fa0/2

(此处省略部分输出)

4: 配置 trunk

SW1(config)#interface gi 1/1

SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW2(config)#interface gi1/1

SW2(config-if)#switchport mode trunk

SW1#show interfaces trunk

Encapsulation Status Port Mode Native vlan

Gi q1/1 802.1q trunking 1

(此处省略部分输出)

5: 测试 VLAN 内部通信

PCO 测试: (部分)

PC>ping 192.168.2.2 -n 2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=3ms TTL=128

PC2 测试: (部分)

PC>ping 192.168.3.2 -n 2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=14ms TTL=128 Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

6: 配置中继流量控制

SW1(config)#inter gi1/1

SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 3

SW2(config)#inter gi1/1

SW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 3

SW2(config-if)#do show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Gig1/1 on 802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk

Gi g1/1 1-2, 4-1005 (此处省略部分输出)

测试中继两端 VLAN3 的通信 (PC2)

PC>ping 192.168.3.4 -n 2

Pinging 192.168.3.4 with 32 bytes of data:

Request timed out. Request timed out.

SW1(config)#inter gi1/1

SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 3

SW2(config)#inter gi1/1

SW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 3

再次测试中继两端 VLAN3 的通信 (PC2)

PC>ping 192.168.3.4 -n 2

Pinging 192.168.3.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.4: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.3.4: bytes=32 time=0ms TTL=128

7: 配置 native VLAN

SW1(config)#interface gi1/1

SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 90

SW2(config)#interface gi1/1

SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 90

SW2(config-if)#do show inter trunk


Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Gi g1/1 on 802.1q trunki ng 90

(此处省略部分输出)

实验 10:配置 DTP

实验拓扑:



实验目标:

- 1: 学会配置自动 trunk
- 2: 理解 DTP 各模式的搭配

实验步骤:

- 1: 按拓扑要求配置不同的 DTP 模式
- 2: 记录并理解哪些模式搭配能够成为中继

1: 查看交换机默认 DTP 模式 (2960)

SW1#show interfaces fa0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative Mode: dynamic auto Operational Mode: static access

(以下省略部分输出)

2: 配置拓扑一: auto + auto (默认)

SW1#show interfaces trunk SW2#show interfaces trunk

3: 配置拓扑二: desirable + desirable

SW1(config)#interface fa0/1

SW1(config-if)#switchport mode dynamic desirable

SW2(config)#interface fa0/1

SW2(config-if)#switchport mode dynamic desirable

SW1#show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 desirable n-802.1q trunking 1

(以下省略部分输出)

SW2#show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 desirable n-802.1q trunking 1

(以下省略部分输出)

4: 配置拓扑三: desirable + auto

SW1(config)#interface fa0/1

SW1(config-if)#switchport mode dynamic desirable

SW1#show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 desirable n-802.1q trunking 1

(以下省略部分输出)

SW2# show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 auto n-802.1q trunking 1

(以下省略部分输出)

5: 配置拓扑四: trunk + auto

SW1(config)#interface fa0/1

SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW1#show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 on 802.1q trunking 1

(以下省略部分输出)

SW2#show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 auto n-802.1q trunking 1

(以下省略部分输出)

6: 配置拓扑四: trunk + desirable

SW1(config)#interface fa0/1

SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW2(config)#interface fa0/1

SW2(config-if)#switchport mode dynamic desirable

SW1#show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 on 802.1q trunking 1

(以下省略部分输出)

SW2#show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 desirable n-802.1q trunking 1

(以下省略部分输出)

7: 配置拓扑四: trunk (关闭 DTP) + auto(PT 需要用 ACCESS 重置此端口)

SW1(config)#interface fa0/1

SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW1(config-if)#switchport nonegotiate

SW1#show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 on 802.1q trunking 1

(以下省略部分输出)

SW2#show interfaces trunk

8: 配置拓扑四: trunk (关闭 DTP) + desi rable (PT 需要用 ACCESS 重置此端口)

SW1(config)#interface fa0/1

SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW1(config-if)#switchport nonegotiate

SW2(config)#interface fa0/1

SW2(config-if)#switchport mode dynamic desirable

SW1#show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 on 802.1q trunking 1

(以下省略部分输出)

SW2#show interfaces trunk

9: 配置拓扑五: access + auto

SW1(config)#interface fa0/1

SW1(config-if)#switchport mode access

SW1#show interfaces trunk

SW2#show interfaces trunk

10: 配置拓扑五: access + desirable

SW1(config)#interface fa0/1

SW1(config-if)#switchport mode access

SW2(config)#interface fa0/1

SW2(config-if)#switchport mode dynamic desirable

SW1#show interfaces trunk

SW2#show interfaces trunk

11: 配置拓扑六: trunk + access

SW1(config)#interface fa0/1

SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW2(config)#interface fa0/1

SW2(config-if)#switchport mode access

SW1#show interfaces trunk


Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 on 802.1q trunking 1

(以下省略部分输出)

SW2#show interfaces trunk

12: 关于拓扑六的讨论



vlan 1:192.168.1.1

vlan 2:192.168.1.100

```
SW1(config)#interface fa0/2
SW1(config-if)#switchport mode access
SW2(config)#vlan 2
SW2(config-vlan)#interface range fa0/1-2
```

SW2(config-if-range)#switchport mode access SW2(config-if-range)#switchport access vlan 2

测试 VLAN1 和 VLAN2 之间的通信:


```
PC>ping 192.168.1.100

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

实验 11:配置单臂路由

实验拓扑:



实验目标:

- 1: 学会配置路由器子接口
- 2: 配置单臂路由实现 VLAN 间通信
- 3: 理解单臂路由的缺点

实验步骤:

- 1:参照实验 8、9 完成交换机的基本配置
- 2: 配置 SW1 的上行中继
- 3: 配置路由器的子接口
- 4: 配置终端 PC 的网关
- 5: 测试 VLAN 间通信

```
1: 交换机的 VLAN 和 trunk 等配置 (参考实验 8、9)
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#vlan 2
SW1(config-vlan)#name fd
SW1(config-vlan)#vlan 3
SW1(config-vlan)#name it
SW1(config-vlan)#interface range fa0/1-2
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 2
SW1(config-if-range)#interface range fa0/3-5
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 3
SW1(config-if-range)#do show vlan brief
VLAN Name
                                                Ports
                                      Status
     defaul t
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                      active
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi g1/1
                                                Gi g1/2
2
                                                Fa0/1, Fa0/2
     fd
                                      acti ve
3
     i t
                                      active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
 (省略部分输出)
SW1(config-if-range)#interface gi1/1
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config)#hostname SW2
SW2(config)#vlan 2
SW2(config-vlan)#name fd
SW2(config-vlan)#vlan 3
SW2(config-vlan)#name it
SW2(config-vlan)#interface fa0/1
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 2
SW2(config-if)#interface fa0/2
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 3
SW2(config-if)#do show vlan brief
VLAN Name
                                                Ports
                                      Status
1
     defaul t
                                                Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                      active
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
```

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22

Fa0/23, Fa0/24, Gig1/2

(省略部分输出)

SW2(config-if)#interface gi1/1

SW2(config-if)#switchport mode trunk

SW2(config-if)#do show interface trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Gi g1/1 on 802.1q trunki ng 1

(省略部分输出)

2: 配置 SW1 的上行中继链路

SW1(config)#interface fa0/24

SW1(config-if)#switchport mode trunk

3: 配置路由器的子接口

Router(config)#hostname R1

R1(config)#interface fa0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface fa0/0.?

<0-4294967295> FastEthernet interface number

R1(config)#interface fa0/0.2

R1(config-subif)#encapsulation dot10 2

R1(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

R1(config-subif)#interface fa0/0.3

R1(config-subif)#encapsulation dot10 3

R1(config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0

R1(config-subif)#do show ip inter bri

Interface	IP-Address	OK? Method Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassi gned	YES unset up	up
FastEthernet0/0.2	192. 168. 2. 254	YES manual up	up
FastEthernet0/0.3 (省略部分输出)	192. 168. 3. 254	YES manual up	up

4: 配置 PC 网关: (略)

VLAN 2 所有 PC 的网关为: 192.168.2.254 VLAN 3 所有 PC 的网关为: 192.168.3.254


5: 测试 VLAN 间通信(部分)

PCO 测试:

```
PC>ping 192.168.3.4 -n 2
Pinging 192.168.3.4 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.3.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.4: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

实验 12:配置 3 层交换机 VLAN 间通信

实验拓扑:



实验目标:

- 1: 理解并配置交换机的 SVI
- 2: 实现三层交换机的 VLAN 间通信

实验步骤:

- 1: 开启三层交换机的路由功能
- 2: 配置 SW1 上 VLAN2、VLAN3 的 SVI, 并查看端口状态
- 3: 使用 SVI 地址作为 PC 的网关
- 4: 测试 VLAN 间通信

```
1: SW2 的基本配置(二层交换机)
Switch(config)#hostname SW2
SW2(config)#vlan 2
SW2(config-vlan)#name fd
SW2(config-vlan)#vlan 3
SW2(config-vlan)#name it
SW2(config-vlan)#interface range fa0/1-2
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 2
SW2(config-if-range)#interface fa0/3
SW2(config-if)#switchport mode access
SW2(config-if)#switchport access vlan 3
SW2(config-if)#do show vlan bri
VLAN Name
                                               Ports
                                     Status
    defaul t
                                               Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                     active
                                               Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24, Gig1/1, Gig1/2
2
                                             Fa0/1, Fa0/2
     fd
                                     active
     it
3
                                     active Fa0/3
 (省略部分输出)
SW1(config-if)#interface gi1/1
SW1(config-if)#switchport mode trunk
2: 开启 3 层交换机的路由功能
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#ip routing
3: 配置 SW1 的交换虚拟接口 SVI
SW1(config)#interface gi0/1
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config)#vlan 2
SW1(config-vlan)#name fd
SW1(config-vlan)#vlan 3
SW1(config-vlan)#name it
SW1(config-vlan)#interface vlan 2
SW1(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
SW1(config-if)#interface vlan 3
SW1(config-if)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
```

VLAN Name Status Ports

1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

active Fau/1, Fau/2, Fau/3, Fau/4 Fau/5, Fau/6, Fau/7, Fau/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

Gi g0/2

2 fd active 3 it active

(省略部分输出)

SW1(config-if)#do show ip inter bri

(省略部分输出)

VI an2 192. 168. 2. 254 YES manual up up

VI an3 192. 168. 3. 254 YES manual up up

4: 配置 PC 网关 (略)

VLAN2 所有 PC 网关为: 192.168.2.254 VLAN2 所有 PC 网关为: 192.168.3.254

5: 测试 VLAN 间通信(部分)

PCO 测试:

PC>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=0ms TTL=127 Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=0ms TTL=127 Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=13ms TTL=127

完整版实验手册及其配套实验视频演示地址:

http://edu.51cto.com/lecturer/user_id-532091.html