РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № <u>14</u>

`	4.5	
дисциплина:	Администрирование локальных	сетен
O the tythis territor.	11031111111111111111111111111111111111	CCITICUI

Студент: Бакулин Никита 1032201747

Группа: НПИбд-01-20

МОСКВА

Постановка задачи

- 1. Настроить связь между территориями.
- 2. Настроить оборудование, расположенное в квартале 42 в Москве.
- 3. Настроить оборудование, расположенное в филиале в г. Сочи.
- 4. Настроить статическую маршрутизацию между.
- 5. Настроить статическую маршрутизацию на территории квартала 42 в г. Москве.
- 6. Настроить NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1.

Выполнение работы

1. Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

```
provider-nabakulin-sw-1(config)#interface f0/3
provider-nabakulin-sw-1(config-if) #switchport mode trunk
provider-nabakulin-sw-1 (config-if) #exit
provider-nabakulin-sw-1 (config) #interface f0/4
provider-nabakulin-sw-1(config-if) #switchport mode trunk
provider-nabakulin-sw-1 (config-if) #exit
provider-nabakulin-sw-1(config)#vlan 5
provider-nabakulin-sw-1(config-vlan) #name q42
provider-nabakulin-sw-1(config-vlan) #exit
provider-nabakulin-sw-1(config)#interface vlan5
provider-nabakulin-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up
provider-nabakulin-sw-1(config-if) #no shutdown
provider-nabakulin-sw-1 (config-if) #exit
provider-nabakulin-sw-1(config)#vlan 6
provider-nabakulin-sw-1 (config-vlan) #name sochi
provider-nabakulin-sw-1 (config-vlan) #exit
provider-nabakulin-sw-1 (config) #interface vlan6
provider-nabakulin-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
provider-nabakulin-sw-1(config-if) #no shutdown
```

Рисунок 1

2. Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.1 255.255.252
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif)#description q42
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
```

3. Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-q42-nabakulin-gw-1(config) #interface f0/1
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-if) #no shutdown

msk-q42-nabakulin-gw-1(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-q42-nabakulin-gw-1(config-if) #exit
msk-q42-nabakulin-gw-1(config) #interface f0/1.5
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-nabakulin-gw-1(config-subif) #encapsulation dot1Q 5
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-subif) #ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-subif) #description donskaya
```

Рисунок 3

4. Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

```
sch-sochi-nabakulin-sw-1(config)#interface f0/23
sch-sochi-nabakulin-sw-1(config-if) #switchport mode trunk
sch-sochi-nabakulin-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-nabakulin-sw-1(config)#interface f0/24
sch-sochi-nabakulin-sw-1(config-if) #switchport mode trunk
sch-sochi-nabakulin-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
exit
sch-sochi-nabakulin-sw-1(config) #vlan 6
sch-sochi-nabakulin-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-nabakulin-sw-1 (config-vlan) #exit
sch-sochi-nabakulin-sw-1(config)#interface vlan6
sch-sochi-nabakulin-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
sch-sochi-nabakulin-sw-1(config-if) #no shutdown
```

5. Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config)#interface f0/0
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif)#description donskaya
```

Рисунок 5

6. Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-q42-nabakulin-gw-1(config)#interface f0/0
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-if) #no shutdown
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-nabakulin-gw-1(config)#interface f0/0.201
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-subif) #encapsulation dot1Q 201
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-subif) #description q42main
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-nabakulin-gw-1(config)#interface f1/0
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-g42-nabakulin-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-nabakulin-gw-1(config)#interface f1/0.202
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-subif) #encapsulation dot1Q 202
\verb|msk-q42-nabakulin-gw-1| (config-subif) # ip address 10.129.1.1 255.255.255.0 |
msk-q42-nabakulin-gw-1(config-subif)#description q42management
```

7. Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-sw-1

```
msk-q42-nabakulin-sw-1(config)#interface f0/24
msk-q42-nabakulin-sw-1(config-if) #switchport mode trunk
msk-q42-nabakulin-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
msk-q42-nabakulin-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-nabakulin-sw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-nabakulin-sw-1(config-if) #switchport mode access
msk-q42-nabakulin-sw-1(config-if)#switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-nabakulin-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-nabakulin-sw-1(config) #vlan 201
msk-q42-nabakulin-sw-1(config-vlan) #name q42-main
msk-q42-nabakulin-sw-1(config-vlan)#exit
msk-q42-nabakulin-sw-1(config)#interface vlan201
msk-q42-nabakulin-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up
msk-q42-nabakulin-sw-1(config-if)#no shutdown
```

Рисунок 7

8. Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

```
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config)#interface g0/1
\verb|msk-hostel-nabakulin-gw-1| (\verb|config-if|) #switchport trunk encapsulation dot1q|
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if) #switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-nabakulin-gw-1 (config-vlan) #exit
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config)#interface vlan202
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-vlan) #name hostel-main
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config) #interface vlan301
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if) #no shutdown
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if)#ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-nabakulin-gw-1(config-if)#exit
```

9. Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-sw-1

```
msk-hostel-nabakulin-sw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-nabakulin-sw-1(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-nabakulin-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-nabakulin-sw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-nabakulin-sw-1(config-if) #switchport mode access
msk-hostel-nabakulin-sw-1(config-if) #switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-nabakulin-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-nabakulin-sw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-nabakulin-sw-1(config-vlan) #name hostel-main
msk-hostel-nabakulin-sw-1 (config-vlan) #exit
msk-hostel-nabakulin-sw-1(config) #interface vlan301
msk-hostel-nabakulin-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up
msk-hostel-nabakulin-sw-1(config-if)#no shutdown
```

Рисунок 9

10. Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config) #interface f0/0.401
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif) #encapsulation dot1Q 401
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif) #ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif) #description sochi-main
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif) #exit
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config) #interface f0/0.402
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif) #encapsulation dot1Q 402
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif) #ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-nabakulin-gw-1(config-subif) #description sochi-management
```

11. Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

```
sch-sochi-nabakulin-sw-1 (config) #interface f0/1
sch-sochi-nabakulin-sw-1 (config-if) #switchport mode access
sch-sochi-nabakulin-sw-1 (config-if) #switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-nabakulin-sw-1 (config-if) #exit
sch-sochi-nabakulin-sw-1 (config) #vlan 401
sch-sochi-nabakulin-sw-1 (config-vlan) #name sochi-main
sch-sochi-nabakulin-sw-1 (config-vlan) #exit
sch-sochi-nabakulin-sw-1 (config) #interface vlan401
sch-sochi-nabakulin-sw-1 (config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up
sch-sochi-nabakulin-sw-1 (config-if) #no shutdown
```

Рисунок 11

12. Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```
msk-donskaya-nabakulin-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
```

Рисунок 12

13. Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-q42-nabakulin-gw-l#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-nabakulin-gw-l(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
```

Рисунок 13

14. Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
sch-sochi-nabakulin-gw-1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sch-sochi-nabakulin-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5 sch-sochi-nabakulin-gw-1(config)#exit
```

15. Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-q42-nabakulin-gw-1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. msk-q42-nabakulin-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
```

Рисунок 15

16. Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

```
msk-hostel-nabakulin-gw-1#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. msk-hostel-nabakulin-gw-1(config)#ip routing msk-hostel-nabakulin-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
```

Рисунок 16

17. Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

```
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config) #interface f0/1.5
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif) #ip nat inside
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif) #exit
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config) #interface f0/1.6
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif) #ip nat inside
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-subif) #exit
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config) #ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-ext-nacl) #remark q42
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-ext-nacl) #remark sochi
msk-donskaya-nabakulin-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.130.0.200 any
```

Рисунок 17




Рисунок 18

Вывод

Мы настроили взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Контрольные вопросы

- 1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.
 - Задать гейтвеи на интерфейсах
 - Настроить сабинтерфейсы с VLAN и IP
 - Настроить статические маршруты между подсетями
- 2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.
 - Маршрутизатор получает фрейм от одного, меняет тас и отправляет другому

- 3. Как проверить работоспособность маршрута? При помощи ping между устройствами на разных концах
- 4. Как посмотреть таблицу маршрутизации? show ip route