操作系统原理

PRINCIPLES OF OPERATING SYSTEM

北京大学计算机科学技术系 陈向群
Department of computer science and Technology
Peking University
2015 春季

第1號

操作系统概述

操作系统概述

- 操作系统做了什么?
- 操作系统的定义与作用
- 操作系统的主要特征
- 典型操作系统的架构 Windows, UNIX, Linux
- ◉ 操作系统的分类

操作系统做了什么?

操作系统做了什么?(1/4)

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
     puts("hello world");
     return 0;
```

一个C程序: helloworld

操作系统做了什么?(2/4)

- ▶用户告诉操作系统执行helloworld程序(如何告知?)
- ▶操作系统:找到helloworld程序的相关信息,检 查其类型是否是可执行文件;并通过程序首部信息, 确定代码和数据在可执行文件中的位置并计算出对 应的磁盘块地址(文件格式?)
- ▶操作系统: 创建一个新的进程,并将helloworld可执行文件映射到该进程结构,表示由该进程执行helloworld程序
- ▶操作系统:为helloworld程序设置CPU上下文环境, 并跳到程序开始处(假设调度程序选中hello程序)


操作系统做了什么?(3/4)

- ▶ 执行helloworld程序的第一条指令,发生缺页异常
- ▶操作系统:分配一页物理内存,并将代码<mark>从磁盘</mark> 读入内存,然后继续执行helloworld程序
- ▶ helloworld程序执行puts函数(系统调用),在显示器上写一字符串
- ▶操作系统:找到要将字符串送往的显示设备,通常设备是由一个进程控制的,所以,操作系统将要写的字符串送给该进程


操作系统做了什么? (4/4)

- ▶操作系统:控制设备的进程告诉设备的窗口系统它要显示字符串,窗口系统确定这是一个合法的操作,然后将字符串转换成像素,将像素写入设备的存储映像区
- ▶ 视频硬件将像素转换成显示器可接收的一组控制/ 数据信号
- ▶ 显示器解释信号,激发液晶屏
- ➤ OK!!!我们在屏幕上看到了"hello world"

从上述步骤中得到什么?



換个角度看用户程序的执行



操作系统是什么? 怎样理解它的作用? ……



操作系统是什么?

操作系统是计算机系统中的一个系统软件,是一些程序模块的集合——

- 它们能以尽量有效、合理的方式组织和管理计算机的软硬件资源
- 合理地组织计算机的工作流程,控制程序的执行 并向用户提供各种服务功能
- 使得用户能够灵活、方便地使用计算机,使整个 计算机系统高效率运行

解读几个关键词

有效:系统效率,资源利用率 CPU利用率充足与否?I/O设备是否忙碌?

合理:

各种软硬件资源的管理是否公平合理



如果不公平、不合理,则可能会产生问题?

方便使用:

两种角度:用户界面 与 编程接口

操作系统的三个作用

- 资源的管理者 → 有效
- 向用户提供各种服务 → 方便使用
- 对硬件机器的扩展→ 扩展能力

OS是资源的管理者

自底向上 → 操作系统 是 瓷源的管理器

硬件资源:

CPU,内存,设备(I/O设备、磁盘、时钟、网络卡等)

软件资源:

磁盘上的文件、各类管理信息等

怎样管理资源?

- 跟踪记录资源的使用状况
 - 如:哪些资源空闲,分配给谁使用,允许使用多长时间等
- 确定资源分配策略——算法
 - 静态分配策略程序执行前获得资源,始终占用
 - 动态分配策略 进程执行过程中申请与分配
- 实施资源的分配和回收
- 提高资源利用率
- 保护资源的使用
- 协调多个进程对资源请求的冲突

从资源管理的角度一五大基本功能

- 进程/线程管理(CPU管理)进程线程状态、控制、同步互斥、通信、调度、.......
- 存储管理分配/回收、地址转换、存储保护、内存扩充、......
- 文件管理文件目录、文件操作、磁盘空间、文件存取控制、.....
- 设备管理 设备驱动、分配回收、缓冲技术、......
- 用户接口系统命令、编程接口

操作系统的三个作用

● 资源的管理者

- → 有效
- 向用户提供各种服务 → 方便使用
- 对硬件机器的扩展→ 扩展能力

OS是各种系统服务的提供者

在操作系统之上,从用户角度来看: 操作系统为用户提供了一组功能强大、方便易用的命令或系统调用

典型的服务进程的创建、执行;文件和目录的操作;I/O设备的使用:各类统计信息;......

操作系统的三个作用

● 资源的管理者

- → 有效
- 向用户提供各种服务 → 方便使用
- 对硬件机器的扩展
- → 扩展能力


OS是硬件之上的第一层软件

与硬件相关的工作复杂、繁琐

- 请问:下列哪一个操作更简单、方便?"从某个文件读一个数据块"与"移动磁头、等待放下"
- 例子: 软盘I/O操作
 - 控制芯片NEC PD765,有16条命令
 - 每一条命令向设备控制寄存器写入长度从1到9字节的特定数据(读写数据、移动磁头臂、格式化磁道,及初始化、检测状态、复位、校准控制器及设备等)
 - 以READ为例: 13个参数要读取的磁盘块地址、磁道的扇区数、物理介质的记录格式、扇区间隙、对已删除数据地址标识的处理方法
 - 操作结束时,控制器芯片在7个字节中返回23个状态及出错字段 芯片相关的指令结构(汇编)
 - 程序员还要保持注意步进电机的开关状态

OS对硬件机器的扩展

- 操作系统在应用程序与硬件之间建立了一个等价的扩展机器(虚拟机)
- 对硬件抽象,提高可移植性;比底层硬件更容易 编程




明确了操作系统的三个作用

- 有效地管理资源
- 通过命令接口、编程接口等为用户提供各种功能 服务
- 对硬件机器的扩展

操作系统与其他软件比较, 其特征是什么?



操作系统的主要特征



OS特征——并发

并发(concurrency): 指处理多个同时性活动的能力

由于并发将会引发很多的问题: 活动切换、保护、相互依赖的活动间的同步

在计算机系统中同时存在多个程序运行,单CPU上

宏观上: 这些程序同时在执行

微观上: 任何时刻只有一个程序真正在执行, 即这

些程序在CPU上是轮流执行的

并行(parallel):与并发相似,但多指不同程序同时在多个硬件部件上执行

OS特征——共享

共享(sharing):

操作系统与多个用户的程序共同使用计算机系统中的资源(共享有限的系统资源) 操作系统要对系统资源进行合理分配和使用 资源在一个时间段内交替被多个进程所用

- 互斥共享(如打印机)
- 同时共享(如可重入代码、磁盘文件)

问题:资源分配难以达到最优化,如何保护资源

OS特征——虚拟

虚拟(Virtual):

- 一个物理实体映射为若干个对应的逻辑实体—— 分时或分空间
- 虚拟是操作系统管理系统资源的重要手段,可提高资源利用率
- ◆ CPU--每个进程的"虚处理机"
- ◆ 存储器——每个进程都有独立的虚拟地址空间(代码+数据+堆栈)
- ◆显示设备——多窗口或虚拟终端

OS特征——随机

随机:

操作系统必须随时对以不可预测的次序发生的事件进行响应并处理


- ◆ 进程的运行速度不可预知: 多个进程并发执行, "走走停停", 无法预知每个进程的运行推进的快慢
- ◆ 难以重现系统在某个时刻的状态(包括重现 运行中的错误)

Windows、UNIX、Linux操作系统都有哪些功能?



WINDOWS架构

WINDOWS操作系统的体系结构



设备驱动

WINDOWS操作系统的体系结构

系统进程

服务进程 用户进程 环境子系统

动态链接库(DLL)

用户态

系统服务分发器 内核态可调用接口

内核态

执行体对上提供各种服务

内核

设备驱动程序

硬件相关

硬件抽象层(HAL)

图形

与

窗口

硬件


物理硬件

WINDOWS操作系统的体系结构



UNIX架构


UNIX操作系统



内核结构

LINUX架构

LINUX內核組件



ANDROID架构

ANDROID操作系统的整体架构

Android应用程序

Email客户端,SMS短消息程序,日历,地图,浏览器,联系人管理等

应用程序框架


开发者可以完全使用核心应用程序 所使用的APIs框架 视图、内容提供者、资源管理器等

系统库和Android运行时

Android包含一个C/C++库的集合, 供Android系统的各个组件使用。 如:系统C库、3D库、SQLite、媒 体库等

Linux内核

提供核心系统服务,例如:安全、 内存管理、进程管理、网络协议栈、 驱动模型



请思考一下:

从WINDOWS、UNIX和LINUX的系统架构图中得到什么结论? 从ANDROID架构图中得到什么结论? 结论?

传统分类、Tenenbaum的分类



操作系统的发展历程

●操作系统发展是随着计算机硬件技术、应用 需求的发展、软件新技术的出现而发展的

目标: 充分利用硬件

提供更好的服务

大型机 \rightarrow 个人计算机 \rightarrow 网络 \rightarrow 移动计算 \rightarrow 云计算 \rightarrow 泛在计算 (物联网) \rightarrow 机器人

传统操作系统的分类

- 批处理操作系统
- 分时系统
- 实时操作系统
- 个人计算机操作系统
- 网络操作系统
- 分布式操作系统
- 嵌入式操作系统

1。批处理操作系统

⊙ 工作方式

- 1. 用户将作业交给系统操作员 MapReduce
- 2. 系统操作员将许多用户的作业组成一批作业, 输入到计算机系统中,在系统中形成一个自动 转接的连续的作业流
- 3. 启动操作系统
- 4. 系统自动、依次执行每个作业
- 5. 由操作员将作业结果交给用户


◉ 追求目标:

提高资源利用率,增加作业处理吞吐量

批处理操作系统

- 批处理系统中的作业包括:
 - ▶ 用户程序
 - > 数据
 - ▶ 作业说明书(用作业控制语言编写)
- 成批:通常由若干个作业组成,用户提交作业后只能等待处理结果,不能干预自己作业的执行
- 批作业处理:
 对一批作业中的每个作业进行相同的处理:从磁带读入用户作业和编译链接程序,编译链接用户作业以生成可执行程序;启动执行;执行并输出结果

典型的FMS JOB结构



批处理操作系统

● 问题:


慢速的输入输出处理直接由主机来完成,输入输出时, CPU处于等待状态资源浪费

● 解决方案:

卫星机:完成面向用户的输入输出(纸带或卡片),中间结果暂存在磁带或磁盘上

缓存

早期批处理系统



- ✓ 单道批处理系统(simple batch processing, uniprogramming) 7094 上每次处理的作业个数
- / 多道批处理系统(multiprogramming system)


SPOOLING系统(技术)软件技术

- 批处理系统的实现通常采用的技术
- 1961年,英国曼彻斯特大学,Atalas机
- Simultaneous Peripheral Operation On-Line
 (同时的外围设备联机操作,又称假脱机技术)
- 思想


利用磁盘作<mark>缓冲</mark>,将输入、计算、输出分别组织成<mark>独立的任务流</mark>,使I/O和计算真正并行

SPOOLING系统工作原理


- 用户作业加载到磁盘上的输入井
- 按某种调度策略选择几个搭配得当的作业,调入内存
- 作业运行的结果输出到磁盘上的输出井
- 运行结果从磁盘上的输出井送到打印机



多道批处理操作系统




以SPOOLING方式使用外设



现代计算机系统的打印过程通常采用的是SPOOLing技术

2. 分时操作系统(TIME-SHARING SYSTEM)



分时系统的工作方式

分时操作系统

● 时间片(time slice)

操作系统将CPU的时间划分成若干个片段,称为时间片

- 操作系统以时间片为单位,轮流为每个终端用户服务,每次服务一个时间片
- ✓ 其特点是利用人的错觉,使用户感觉不到计算机在 服务他人

追求目标:

及时响应(依据是响应时间)

响应时间:

从终端发出命令到系统给予回答所经历的时间

通用操作系统

● 分时系统与批处理系统结合

● 原则:分时优先,批处理在后

"前台":需要频繁交互的作业

"后台":时间性要求不强的作业

3. 实时操作系统

是指使计算机能及时响应外部事件的请求,在规定的严格时间内完成对该事件的处理,并控制所有实时设备和实时任务协调一致地工作

分类:

- 第一类:实时过程控制工业控制、航空、军事控制、...
- 第二类:实时通信(信息)处理 电讯(自动交换机)、银行、飞机订票、股市行 情

实时操作系统

追求目标:

- 对外部请求在严格时间范围内作出响应
- 高可靠性 对工作环境的适应性

特征:

关键参数 是 时间

例子:工业过程控制系统——汽车装配线

- ◆ 硬实时系统(例子?) 某个动作绝对必须在规定的时刻或时间范围完成
- ◆ 软实时系统(例子?) 接受偶尔违反最终时限 流媒体播放

4. 个人计算机操作系统

• 计算机在某一时间内为单用户服务

● 追求目标:

界面友好,使用方便 丰富的应用软件

5. 网络操作系统

基于计算机网络 在各种计算机操作系统上 按网络体系结构协议标准开发的软件

● 功能:网络管理,通信,安全,资源共享和各种网络应用

● 追求目标: 相互通信,资源共享

6. 分布式操作系统

- 分布式系统:或以计算机网络为基础,或以多处理机 为基础,基本特征是处理分布在不同计算机上
- 分布式操作系统:是一个统一的操作系统,允许若干 个计算机可相互协作共同完成一项任务。操作系统可 将各种系统任务在分布式系统中任何处理机上运行, 自动实现全系统范围内的任务分配、自动调度、均衡 各处理机的工作负载
- 处理能力增强、速度更快、<mark>可靠性增强</mark>、具有透明性

7. 嵌入式操作系统

● 嵌入式系统

- 在各种设备、装置或系统中,完成特定功能的软硬件系统 汽车、手机、电视机、MP3播放器
- 它们是一个大设备、装置或系统中的一部分,这个大设备、 装置或系统可以不是"计算机"
- 通常工作在反应式或对处理时间有较严格要求环境中

嵌入式操作系统(Embedded Operating System)
 运行在嵌入式系统环境中,对整个嵌入式系统以及它所操作、控制的各种部件装置等等资源进行统一协调、调度、指挥和控制的系统软件

操作系统的另一种分类(TANENBAUM)

- 大型机操作系统
- 服务器操作系统
- 多处理机操作系统
- 个人计算机操作系统
- 掌上计算机操作系统
- 嵌入式操作系统
- 传感器节点操作系统
- 实时操作系统
- 智能卡操作系统

智能卡操作系统

智能卡:一种包含有一块CPU芯片的卡片

- 特点 非常严格的运行能耗和存储空间的限制 有些智能卡只有单项功能,诸如电子支付
- 专用的操作系统

有些智能卡是面向Java的,即在智能卡的ROM中有一个 Java虚拟机解释器。Java 程序被下载到卡中并由JVM解释 器解释。有些卡可以同时处理多个Java 小程序,这就是 多道程序,并且需要对它们进行调度。在两个或多个小 程序同时运行时,资源管理和保护就成为突出的问题。 这些问题必须由卡上的操作系统处理

本讲重点

- 掌握操作系统的概念
 - > 理解操作系统的不同作用
 - > 理解操作系统的主要特征
- 掌握重要的操作系统技术
 - ➤ SPOOLing技术
- 了解操作系统架构
- 了解操作系统的分类

本局要求

● 重点阅读教材

第1章相关内容: 1.1、1.2、1.4

第10章相关内容: 10.2.5

第11章相关内容: 11.3.1

● 重点概念

操作系统定义 操作系统的三个作用 并发 共享 虚拟 随机 SPOOLing技术 Windows、Linux、UNIX的架构

THE End