# Reti di Calcolatori

Lezione 2

Corso B


Stefano Forti
Dipartimento di Informatica
Università di Pisa


# Ai confini della Rete

- Reti di accesso
- Accesso residenziale
- Accesso aziendale
- Accesso mobile e satellitare

#### Reti di accesso

- Le reti di accesso connettono fisicamente un sistema terminale al suo edge router
- Gli accessi sono di tipo
  - residenziale (xDSL, via cavo, FttH)
  - aziendale (Ethernet, WiFi)
  - mobile (4G/5G, satellitare)
- I mezzi di accesso possono essere vincolati (o cablati) oppure non vincolati (o senza fili)





- La compagnia telefonica assume il ruolo di ISP
- La velocità degrada con la distanza dalla centrale telefonica (max ~10 km)
- Chiamate e connessione Internet condividono lo stesso collegamento
  - 0-4 kHz, canale telefonico ordinario a due vie
  - 4-50 kHz, upstream a velocità media verso il DSLAM 3,5-16 Mbps in media
  - 50-1000 kHz, downstream ad alta velocità 24-52 Mbps in media
- 1 doppino di rame = 1 utenza

### Velocità e distanza massima xDSL

- In fibra ottica le connessioni tra DSLAM e ISP
- Il DSLAM può essere «avvicinato agli utenti» per migliorare il servizio


• Fibre to the Cabinet (FttC) con gli standard VDSL e VDSL2

		Down Speed	Up Speed	Distance
Symmetric # Asymmetric	G.lite	1.5 Mbps	512 Kbps	18,000 ft
	ADSL	6-8 Mbps	640 Kbps	12,000-18,000 ft
	ADSL2	12 Mbps	1 Mbps	6,000 ft
	ADSL2+	27 Mbps	1 Mbps	3,000 ft
	VDSL	13-52 Mbps	1.5-2.3 Mbps	4,500 ft
	VDSL2	200 Mbps	200 Mbps	6,600 ft
	IDSL	144 Kbps	144 Kbps	More than 2,000 ft
	SDSL	1.5 Mbps	1.5 Mbps	10,000-18,000 ft
	HDSL	2.3 Mbps	2.3 Mbps	12,000 ft

- Standard G.fast (2014) fino a 1Gbps su ~100 m
  - Fibre to the Derivation Point (FttDP), portando la fibra ottica fino alle «chiostrine»

#### Accesso via cavo


- Utilizza le infrastrutture esistenti della TV via cavo
- Cavi in fibra ottica collegano il CMTS ai router ISP (hybrid fiber-coax, HFC)
  - una giunzione di quartiere serve da 500 a 5000 abitazioni
  - 40Mbps-1,2Gbps downstream; 30-100 Mbps upstream (standard DOCSIS 2.0 e 3.0)
- La velocità degrada con la distanza e o a causa della congestione dovuta all'utilizzo di canale condiviso tra più abitazioni



# Fibre to the Home (FttH)



- Porta la fibra ottica dalla centrale telefonica fino dentro le abitazioni
  - fino a 1 Gbps per fibra
- Nelle reti ottiche passive (PON), il terminatore ottico di rete (ONT) nell'abitazione è connesso a uno splitter tramite una fibra dedicata
- Lo splitter combina più abitazioni (~100) e si collega tramite fibra ottica condivisa al terminatore ottico di linea (OLT) nella centrale telefonica
- L'OLT si connette al router di bordo dell'ISP e, tramite questo, a Internet



### Accesso aziendale


 Nelle aziende e nelle università i sistemi periferici sono collegati al router di bordo attraverso una LAN




• WiFi: 802.11b/g/n: 11, 54, 450 Mbps


le diverse LAN aziendali possono essere «raccolte» in una MAN

• La tecnologia WiFi è sempre più usata anche per creare LAN di tipo domestico





#### Accesso mobile e satellitare



STARLINK

- L'accesso mobile è fornito dalle compagnie telefoniche
  - grande investimento infrastrutturale su quarta e quinta generazione (4G e 5G)
  - velocità variabile ~ 10 Mbps (3G), ~ 100 Mbps (4G), ~ 500 Mbps (5G)
  - perdita di segnale dovuta a distanza, ostacoli e interferenze con altre comunicazioni radio
- L'accesso satellitare collega trasmettitori terresti a satelliti geostazionari (GEO, 35000 km) o a bassa quota (LEO, ~ 800 km)
  - installazione rapida lato utente, senza necessità di infrastruttura terrestre cablata
  - latenze più alte della fibra (~60 ms vs ~10 ms), bande minori (~ 100 Mbps), soffre il maltempo
  - esempio: <u>Starlink</u> di Elon Musk (tecnologia LEO)

# PopQuiz!


partici.fi/19385632

# Il nucleo della Rete

- Commutazione di pacchetto
- Commutazione di circuito
- Struttura di Internet

# I pacchetti

- Gli host dividono i messaggi da inviare in sotto-parti aggiungendo un'intestazione (header); ciascuna sotto-parte è detta pacchetto
- La sequenza di collegamenti e commutatori attraversata da un pacchetto dalla sorgente alla destinazione è detta percorso
  - ogni pacchetto può seguire un percorso diverso dagli altri




# Un'analogia: trasporto merci




# Commutazione di pacchetto

- I pacchetti viaggiano attraverso collegamenti, router e switch a una velocità pari alla velocità di trasmissione del collegamento
  - L bit su un canale con velocità R impiegano L/R secondi a percorrere il canale, senza considerare ritardi
- I commutatori di pacchetto usano la trasmissione store & forward
  - ricevono l'intero pacchetto prima di iniziare a trasmetterlo sul collegamento successivo



### **Trasmissione store & forward**



- La sorgente deve inviare 3 pacchetti di L bit ciascuno
- Il router riceve il pacchetto 1 al tempo L/R e inizia l'inoltro
  - la destinazione riceve il primo pacchetto al tempo 2L/R
- Il router riceve il pacchetto 2 al tempo 2L/R e inizia l'inoltro
  - la destinazione riceve il pacchetto 2 al tempo 3L/R
- Il router riceve il pacchetto 3 al tempo 3L/R e inizia l'inoltro
  - la destinazione riceve il pacchetto 3 al tempo 4L/R

#### Ritardo di trasmissione

- Il ritardo da un capo all'altro della comunicazione è detto appunto ritardo end-to-end
  - comprende più fattori: trasmissione, accodamento nei router, propagazione
- In prima approssimazione, un pacchetto di L bit che deve percorrere N collegamenti con velocità di trasmissione R tra host sorgente e destinazione subisce un **ritardo di trasmissione** pari a

$$d_{\text{trasm}} = N \frac{L}{R}$$

# PopQuiz! – Ritardo di trasmissione

https://gaia.cs.umass.edu/kurose\_ross/interactive/one-hop-delay.php

## Teamwork! – Ritardo di trasmissione di P pacchetti

Come è possibile generalizzare la formula per la trasmissione di P pacchetti di lunghezza L bit su N collegamenti con velocità R bps?

### Teamwork! - Soluzione

# Come è possibile generalizzare la formula per la trasmissione di P pacchetti di lunghezza L bit su N collegamenti con velocità R bps?

Consideriamo la trasmissione di 4 pacchetti su 4 link:

L/R	2/LR	3L/R	4L/R	5/LR	6L/R	7L/R	
sorgente			destinazione				
	sorgente			destinazione			
		sorgente			destinazione		
			sorgente			destinazione	
(P-1) * L/R			N * L/R				

$$d_{\text{trasm}} = (N + P - 1) \frac{L}{R}$$

# Ritardi di accodamento e perdita di pacchetti

- Ogni commutatore connette più collegamenti
- Per ciascun collegamento, mantiene un buffer di output per conservare i pacchetti che sta per inviare su quel collegamento
- I pacchetti subiscono anche ritardi di accodamento nei buffer di output
- Se un pacchetto raggiunge un commutatore con il buffer di accodamento pieno per un certo collegamento, si verificherà una perdita di pacchetti
  - Il pacchetto appena arrivato o uno già in coda sarà scartato dal commutatore







# Tabelle di inoltro e protocolli di instradamento

- Ogni host in Internet ha un indirizzo IP utile per identificarlo
  - ogni pacchetto contiene nell'intestazione l'indirizzo IP dell'host destinatario
- Ogni router ha una tabella di inoltro (forwarding) che mette in relazione gli indirizzi di destinazione coi collegamenti in uscita
- Le tabelle di inoltro vengono impostate automaticamente dai protocolli di instradamento (routing) di Internet
- Ogni pacchetto è instradato singolarmente e indipendentemente dagli altri

# Un'analogia: rotte e indicazioni




# Un'analogia: rotte e indicazioni



### Commutazione di circuito

- Nelle reti a commutazione di circuito, quando due host desiderano comunicare, la rete stabilisce una connessione end-to-end dedicata
  - velocità di trasmissione costante (banda garantita) pari a una frazione del canale
  - le reti telefoniche instaurano un circuito per ogni chiamata che viene effettuata
- La commutazione di circuito non prevede né ritardi né perdita di pacchetti
- Le risorse rimangono inutilizzate quando non c'è comunicazione




# PopQuiz!


• <a href="https://gaia.cs.umass.edu/kurose\_ross/interactive/circuit\_switching.php">https://gaia.cs.umass.edu/kurose\_ross/interactive/circuit\_switching.php</a>

# Multiplexing: frequenza e tempo


- Un circuito su di un collegamento viene implementato tramite
  - frequency division multiplexing (FDM) – il collegamento dedica una banda di frequenza per ciascuna connessione in corso (es. TV)
  - time division multiplexing (TDM)

     il tempo viene suddiviso in frame di durata fissa, ripartiti in un certo numero di slot; ciascuno slot viene allocato dalla rete a una specifica connessione in corso (es. GSM)






# Multiplexing statistico



- Collegamento fisico condiviso nel tempo come TDM, senza frame
  - un nodo che deve inviare dati può farlo subito, senza attendere il suo turno
- Per garantire equità di trattamento
  - limite alla quantità di dati inviabile
  - decisione su quale pacchetto inviare, anche per garantire Qualità del Servizio
  - meccanismi di controllo della congestione
- E' l'approccio usato in Internet

# PopQuiz! – Commutazioni a confronto

- collegamento da 1 Gb/s
- ciascun utente:
  - 100 Mb/s se "attivo"
  - attivo 10% del tempo



- Quanti utenti può supportare la rete sopra nel caso di comunicazione a circuito?
- Quanti nel caso di commutazione a pacchetto?

# PopQuiz! – Soluzione

#### Commutazione di circuito

N = 1000 Mb/s / 100 Mb/s = 10 utenti

#### Commutazione di pacchetto (processo di Bernoulli)

Supponiamo di avere N = 50 utenti. La probabilità che esattamente k si attivino insieme è

$$P(X = k) = {N \choose k} p^k (1 - p)^{N-k}$$

Calcola

con

La probabilità che più di X > 10 utenti si attivino contemporaneamente è dunque

 $P(X > 10) = 1 - P(X \le 10) = 1 - \sum_{k=0}^{10} P(X = k) = 1 - \sum_{k=0}^{10} {N \choose k} p^k (1-p)^{N-k} = 1 - \sum_{k=0}^{10} {50 \choose k} 0.1^k \cdot 0.9^{50-k}$ Wolfram Alpha!

Oppure, usiamo il limite del teorema centrale per <u>stimare</u> la seconda parte della sommatoria. [Se  $Np \ge 5$  e  $N(1-p) \ge 5$ ] la seconda parte della sommatoria si può approssimare come una normale standard  $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$  con

$$\mu = Np = 0.1 \cdot 50 = 5$$

$$\sigma = \sqrt{N \cdot p \cdot (1 - p)} = \sqrt{50 \cdot 0.1 \cdot 0.9} = 2.12$$

Per X=10 otteniamo lo z-score  $z=\frac{10-\mu}{\sigma}=\frac{10-5}{2,12}\simeq 2,36$ . Dato che  $P(X\leq 10)\simeq P(Z\leq 2,36)$ , dalla <u>tabella della normale</u> standard otteniamo  $P(X>10)=1-P(X\leq 10)=1-P(Z<2,36)=1-0,9909=0,0091=0,91\%$ 

#### Confronto

#### Commutazione di pacchetto

- condivisione di risorse
- non necessita un setup
- miglior uso delle risorse e maggior numero di utenti
- può incorrere in congestione, necessita di protocolli ad hoc
- ritardi variabili nel percorso a causa di routing e code
- inoltro non efficiente decisione per ogni pacchetto


#### Commutazione di circuito

- risorse riservate
- setup necessario tramite segnalazione
- risorse inutilizzate nei periodi di silenzio
- performance garantita
- tecnologie di switching efficienti

Molte compagnie telefoniche stanno migrando anche il servizio telefonico verso la commutazione di pacchetto

#### Internet: una rete di reti

- Gli host si collegano a Internet tramite un ISP di accesso
- Gli ISP di accesso devono essere connessi tra loro
  - per permettere la comunicazione tra qualunque coppia di host
- Internet ha una struttura molto complessa la cui evoluzione è stata pilotata da fattori economici e politici più che dalle prestazioni








router

switch


#### Internet: una rete di reti

Domanda: dati milioni di ISP di accesso, come è possible connetterli?




#### Internet: una rete di reti


Domanda: dati milioni di ISP di accesso, come è possible connetterli?




Opzione: connettere ciascun ISP a un ISP globale di transito? ISP cliente e fornitore stipulano un accordo economico




Se fosse fattibile creare un ISP di transito, ci sarebbero competitors ....




Se fosse fattibile creare un ISP di transito, ci sarebbero *competitors* ... che dovranno essere connessi




... e potrebbero nascere ISP regionali per connettere le reti di accesso agli ISP di primo livello (*tier 1*) ...



... e le reti dei fornitori di contenuti (es. Google) potrebbero gestire la propria rete, per portare i servizi e i contenuti vicino agli utenti finali.



# Internet oggi




Al "centro" ci sono poche reti molto connesse

- ISP commerciali di primo livello (es. Level 3, Sprint, AT&T, NTT), copertura nazionale e internazionale
- content provider networks (e.g., Google): reti private che collegano i loro data center a Internet, anche by-passando ISP tier-1 e regionali
- 600 IXP permettono il peering tra ISP dello stesso livello

# Performance delle reti a commutazione di pacchetto


- Ritardo
- Throughput
- Prodotto rate per ritardo
- Traceroute

## Quattro fonti di ritardo



- A ogni tappa tra sorgente e destinazione, un pacchetto subisce ritardi:
  - di elaborazione = controllo errori a livello di bit e scelta di inoltro  $\sim \mu$ s = 10<sup>-6</sup> s
  - di accodamento = attesa nei buffer prima della trasmissione  $\sim \mu$ s-ms =  $10^{-6}$ - $10^{-3}$  s
  - di trasmissione = L/R per trasmettere tutti i bit sul collegamento  $\sim \mu$ s—ms =  $10^{-6}$ — $10^{-3}$  s
  - di propagazione = propagazione di un bit da un router/host al successivo
    - è il rapporto d/v tra la distanza d tra i due router e la velocità di propagazione del mezzo fisico del collegamento v; tipicamente  $v \simeq 2-3 \times 10^8$ ; ~ms per reti grandi, altrimenti trascurabile

#### Ritardo totale di nodo



• Il ritardo a ciascun nodo n è dunque dato dalla somma dei precedenti:

$$d_n = d_{elab} + d_{acc} + d_{trasm} + d_{prop}$$


# **Esempio**

 Invio di 1 file di 1 Mbit su un link di lunghezza di 4800 km

$$d_{propagation} = \frac{d [m]}{s [m/sec]} = \frac{4800 \cdot 10^3 [m]}{3 \cdot 10^8 [m/sec]} = 0.016 [sec]$$

Velocità di trasmissione 64 kbps

$$d_{transmission} = \frac{L \text{ [bits]}}{R \text{ [bps]}} = \frac{10^6 \text{ [bits]}}{64 \cdot 10^3 \text{ [bps]}} = 15.625 \text{ [sec]}$$



Velocità di trasmissione 1 Gbps

$$d_{transmission} = \frac{L \text{ [bits]}}{R \text{ [bps]}} = \frac{10^6 \text{ [bits]}}{10^9 \text{ [bps]}} = 0.001 \text{[sec]}$$

Disclaimer – Queste slide del corso sono ri-adattate da quelle disponibili per i testi in adozione o consigliati:
<ul> <li>J.F Kurose e K.W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, ottava edizione, Pearson, 2020</li> <li>Copyright © 1996-2023 J.F Kurose e K.W. Ross, tutti i diritti riservati</li> </ul>
<ul> <li>Behrouz A. Forouzan e Firouz Mosharraf, Reti di Calcolatori – Un approccio top-down, seconda edizione, McGraw-Hill Education, 2023</li> <li>Copyright © 2024 McGraw-Hill Education (Italy) S.r.l., tutti i diritti riservati</li> </ul>