

□ شركة سمو الذهبية لخدمات النقل الفاخر (Aldikka VIP) ▪ الإصدار التشغيلي: v2.4

دليل المستخدم الرسمي للوحة تحكم الإدارة

المجلد الأول: دليل تهيئة وتأسيس البنية التحتية للنظام (System Setup & Initialization)

مرجع تدريبي وتوثيقي شامل مصمم لمديري العمليات، مسؤولي تقنية المعلومات، والمشرفين الإداريين؛ يوضح بالتفصيل خطوات ضبط المنظومة، تأسيس السجلات القانونية، إدارة الأسطول، وهندسة محرك التسعير قبل إطلاق العمليات التشغيلية الميدانية.

تاريخ الإصدار والاعتماد

سبتمبر 2026 م

رابط المنظومة

admin.aldikka.com

النظام المستهدف

Aldikka Admin Dashboard

حالة الوثيقة

معتمد رسمي للتدريب والتشغيل

(7 فصول رئيسية - شاشات حقيقية موثقة)

فهرس محتويات مرحلة التأسيس □

01 إعدادات النظام والهوية

بوابة الإعدادات، بيانات المنشأة، الضرائب 15%، قنوات الاتصال، وبوابات التسويق.

02 المشرفون والأدوار (RBAC)

إدارة الحسابات، توزيع الصلاحيات، ومصفوفة التحكم في العمليات.

03 البيانات المرجعية الأساسية

المناطق والمدن، فئات المركبات VIP، وأنواع الخدمات التشغيلية.

04 أسطول المركبات والوثائق

تسجيل المركبات، ربط الوثائق، الفحص الدوري، والتأمين الشامل.

05 محرك قواعد التسعير والتجديد

هندسة الأسعار، الكيلومتر والانتظار، كشف التداخل، والتجديد الدوري.

06 باقات الحجز والرحلات المجمعة

عروض المشتركين، رحلات المطار المجمعة، والتسعير المخصص.

07 مركز الرسائل وقوالب SMS

الأرصد، القنوات، وقوالب الإشعارات التلقائية بالمتغيرات الذكية.

المنهجية التشغيلية

المقدمة والترتيب المنهجي لتهيئة المنظومة

إن لوحة تحكم إدارة سمو الذهبية (Aldikka Admin Dashboard) مبنية على نموذج معمارية مؤسسية محكمة. لتجنب أي أخطاء أثناء استقبال الحجوزات أو احتساب فواتير العملاء أو تخصيص السائقين، يجب تطبيق خطوات التهيئة وفق التسلسل المنطقي التالي:

1 الخطوة الأولى (المعلومات العامة والمالية): ضبط السجل التجاري، الرقم الضريبي (15 رقم)، وضبط نسبة ضريبة القيمة المضافة (15%) وقواعد الفوترة، حتى تنعكس تلقائياً في جميع الفواتير الصادرة.

2 الخطوة الثانية (حوكمة الوصول والمشرفين): إنشاء أدوار العمليات (مثل: مدير تشغيل، مدخل بيانات، مشرف مالي) وتعيين الصلاحيات الدقيقة لحماية بيانات العملاء والحسابات المالية.

3 الخطوة الثالثة (تأسيس البيانات المرجعية Master Data): إدخال المناطق الجغرافية والمدن أولاً، تليها فئات المركبات (سيدان SUV، فاخرة)، ثم أنواع الخدمات التشغيلية (نقل مطار، بين المدن، ساعات خاصة).

4 الخطوة الرابعة (تسجيل أسطول المركبات): إدخال مركبات الشركة برقم اللوحة والموديل وربطها بالفئات المرجعية، مع إرفاق وثائق التأمين والفحص ورخصة السير.

5 الخطوة الخامسة (هندسة محرك التسعير): ربط كل خدمة بفئة المركبة والمنطقة، وتحديد سعر البداية والكيلومتر والانتظار، وتفعيل ميزة كشف التعارضات التلقائي.

6 الخطوة السادسة (تفعيل مركز الرسائل والإشعارات): التحقق من رصيد بوابات الرسائل وضبط قوالب SMS والمتغيرات البرمجية لتصل رسائل التأكيد للعميل والسائق لحظياً.

□ **قاعدة ذهبية في تهيئة النظام:** لا يمكن إضافة مركبة قبل إنشاء "فئات المركبات"، ولا يمكن تفعيل قاعدة تسعير قبل تعريف "المنطقة" و"نوع الخدمة" و"فئة المركبة". التزامك بهذا الترتيب يوفر أكثر من 80% من وقت الإعداد التشغيلي.


الفصل الأول

إعدادات النظام والهوية المؤسسية

يختص هذا الفصل بتهيئة الهيكل العام للمنظومة: استعراض بوابة الإعدادات المركزية، ضبط بيانات المنشأة القانونية والسجل التجاري، رفع الشعار ورمز QR للفواتير الإلكترونية، قنوات الاتصال والتواصل الاجتماعي، نسب الضريبة 15%، الفوترة التلقائية، وبوابات التسويق.

1.1 بوابة ومركز الإعدادات العامة (Settings Hub)

مسار الوصول: القائمة الجانبية > إعدادات النظام (Settings)



الشكل (1-1): بطاقات الوصول السريع لأقسام إعدادات النظام، بوابات التسويق، المسؤولين، والأدوار.

بطاقة القسم	المسار في النظام	الوصف والمحتوى التشغيلي	مس
إعدادات النظام (System)	dashboard/settings/system/	البيانات القانونية، السجل التجاري، الرقم الضريبي، الشعار، الاتصال، الفواتير، والضرائب.	مد nin
بوابات التسويق (Marketing)	dashboard/settings/marketing/	تخصيص محتوى واجهة العملاء وبوابات الشركات والشرائح الترويجية (Hero Slides).	مد مس
إدارة المسؤولين (Admins)	dashboard/settings/admins/	إدارة حسابات موظفي الإدارة، تفعيل/تعطيل المشرفين، وتعيين الأدوار (انظر الفصل الثاني).	مد

بطاقة القسم	المسار في النظام	الوصف والمحتوى التشغيلي	مس
الأدوار والصلاحيات (Roles)	dashboard/settings/roles/	هيكلية مصفوفة الصلاحيات (قراءة، إنشاء، تعديل، حذف) لكل قسم (انظر الفصل الثاني).	مد



1.2 معلومات المنشأة، السجلات القانونية، والشعار

مسار الوصول: إعدادات النظام < إعدادات النظام العامة < قسم: معلومات وشعار الشركة

عرض بدقة كاملة

شاشة معلومات وشعار الشركة، السجل التجاري، والوثائق المرفوعة

إعدادات النظام

إعدادات النظام العامة والشركة

معلومات وشعار الشركة

معلومات الشركة

اسم الشركة

شركة سمو الذهبية للنقل البري

رقم السجل التجاري (CR Number)

7006298181

أيام الاحتفاظ بأرشيف الحجوزات

30

شعار الشركة، رمز QR ووثائق رسمية لرفع منشأ

شعار الشركة (Company Logo)

رمز باركود الفاتورة (Invoice QR Code)

ملف الشهادة الضريبية (Tax Certificate Document)

ملف السجل التجاري (Commercial Registration Document)

حول الشركة

شركة سمو الذهبية للنقل البري هي شركة رائدة في مجال خدمات النقل الفاخر. نقدم تجربة نقل استثنائية تجمع بين الفخامة والراحة والأمان.

الشكل (1-2): البيانات الرسمية لشركة سمو الذهبية، الشعار، رمز QR، والشهادات الرسمية.

اسم الحق / المستند	النوع	الإلزامية	الأثر التشغيلي والقانوني
اسم الشركة	نص عربي	إلزامي	"شركة سمو الذهبية للنقل البري"; يظهر في ترويسة جميع الفواتير الضريبية وتذييل العقود.
رقم السجل التجاري (CR Number)	رقمي (10 خانات)	إلزامي	السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة؛ أساسي للامثال النظامي للأنشطة والفوترة.
الرقم الضريبي (VAT Number)	رقمي (15 خانة)	إلزامي	الرقم الضريبي الموحد للمنشأة؛ متطلب إلزامي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).

اسم الحقل / المستند	النوع	الإلزامية	الأثر التشغيلي والقانوني
أيام الاحتفاظ بأرشيف الحجوزات	رقمي (أيام)	إلزامي	الفترة الزمنية (افتراضياً: 30 يوماً) لنقل الحجوزات المكتملة إلى الأرشيف لتخفيف قاعدة البيانات.
شعار الشركة (Company) (Logo)	رفع صورة (PNG/SVG)	إلزامي	شعار المنشأة الرسمي عالي الدقة؛ يطبع على ترويسة الفواتير الإلكترونية وعروض الأسعار.
رمز باركود الفاتورة (Invoice QR Code)	رفع صورة / توليد	إلزامي	رمز الاستجابة السريع التوافقي مع متطلبات هيئة الزكاة (الفاتورة الإلكترونية مرحلة 2).
ملف السجل التجاري (Commercial) (Registration)	ملف PDF	اختياري	نسخة PDF رسمية معتمدة من وثيقة السجل التجاري لحفظها كمراجع قانوني داخل المنظومة.
ملف الشهادة الضريبية (Tax Certificate)	ملف PDF	اختياري	شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة الصادرة من هيئة الزكاة.
حول الشركة (About) (Company)	نص طويل	اختياري	نبذة تعريفية عن نشاط وريادة الشركة في النقل الفاخر تظهر في العروض التعاقدية.

1.3 قنوات الاتصال وروابط التواصل المؤسسي

مسار الوصول: إعدادات النظام العامة > معلومات الاتصال وروابط وسائل التواصل



قناة الاتصال	النوع	الأثر التشغيلي في النظام
رقم الهاتف الرسمي / الموحد	رقم هاتف	يظهر في تذييل فواتير العملاء وفي الرسائل الترحيبية SMS للاتصال الفوري بخدمة العملاء.
البريد الإلكتروني للدعم	Email	البريد الذي يستقبل استفسارات الحجوزات والشكاوى وتصل منه إشعارات الفواتير التلقائية.
روابط وسائل التواصل الاجتماعي	روابط URLs	تشمل حسابات (X / تويتر، انستغرام، لينكد إن، فيسبوك، واتساب) وتظهر في تذييل موقع الحجز وتطبيقات الويب.

1.4 إعدادات الفواتير، الضرائب، والفوترة التلقائية

مسار الوصول: إعدادات النظام العامة > الفواتير، المظهر، الضريبة، والفوترة التلقائية

شاشة نصوص الفواتير، نسبة ضريبة VAT 15%، والفوترة التلقائية الشهرية عرض بدقة كاملة ➔

إعدادات الفواتير
نص رأس وتذييل الفواتير

رأس الفاتورة
شركة سمو الذهبية للنقل البري

تذييل الفاتورة
شكراً لاستخدامكم شركة سمو الذهبية للنقل البري جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

إعدادات المظهر
لون المظهر الرئيسي

لون المظهر
febf11#

إعدادات الضريبة
قيمة الضريبة المضافة (VAT)

قيمة الضريبة المضافة (VAT Rate)
0.15
(15.00%)
حالي: 320 = 0.20 * 32 = 0.02 * 315 = 0.15

إعدادات الفوترة التلقائية
تفعيل جدولة توليد الفواتير الشهرية للشركات

الشكل (1-4): معايير احتساب الضريبة، نصوص الفاتورة، وجدولة إصدار الفواتير الدورية للشركات.

الإعدادات المالي	النوع	القيمة الافتراضية	الأثر التشغيلي والمحاسبي
نص رأس الفاتورة (Header Text)	نص عربي	"فاتورة ضريبة مبسطة"	العبارة القانونية التي تطبع في قمة الفاتورة الإلكترونية المعتمدة.
نص تذييل الفاتورة (Footer Text)	نص عربي	"شكراً لاختياركم سمو الذهبية"	رسالة ختامية وتنبية نظامي يطبع في أسفل كل فاتورة.
نسبة ضريبة القيمة المضافة (VAT) (%)	نسبة مئوية	15%	النسبة النظامية المحتسبة آلياً على إجمالي الرحلات والخدمات قبل إصدار الفاتورة النهائية.

الإعدادات المالي	النوع	القيمة الافتراضية	الأثر التشغيلي والمحاسبي
حالة الفوترة التلقائية	مفتاح تبدل (Toggle)	مفعّل (Active)	تفعيل إصدار الفواتير الدورية للشركات آلياً في نهاية دورة الفوترة المحددة.
يوم الفوترة من الشهر	رقم (1 - 31)	اليوم 1 من كل شهر	اليوم الذي ينشئ فيه النظام الفواتير المجمعة لجميع حسابات الشركات الآجلة.
أيام مهلة الاستحقاق	رقم (أيام)	15 يوماً	المهلة الممنوحة للشركة لسداد الفاتورة قبل تطبيق إجراءات التعليق أو إشعار التأخير.

⚠ ملاحظة مالية هامة: ضبط الفوترة التلقائية الشهرية يوفر أكثر من 90% من الجهد اليدوي لقسم المحاسبة؛ حيث يقوم النظام بتجميع كافة رحلات منسوبي الشركة خلال الشهر في فاتورة موحدة بصيغة PDF معتمدة وإرسالها آلياً للبريد المالي للشركة.

1.5 بوابات التسويق وإدارة شرائح العروض (Hero Slides)

مسار الوصول: إعدادات النظام < بوابات التسويق والشركات (Marketing)



الشكل (1-5): إدارة شرائح البانر التسويقي (Hero Slides) التي تظهر للعملاء في واجهة الحجز.

تتيح هذه الصفحة لفريق التسويق والعمليات التحكم الكامل في البانرات الإعلانية الترويجية في واجهة العملاء وموقع الحجز؛ حيث يمكن إضافة صور عالية الجودة لأسطول سيارات VIP، وتحديد نصوص العناوين الترويجية وأزرار الحجز المباشر مع ميزة إعادة ترتيب الشرائح بحرية.

الفصل الثاني

إدارة المشرفين والصلاحيات (RBAC)

نظام التحكم في الوصول القائم على الأدوار (Role-Based Access Control)؛ يتيح إنشاء وتوزيع حسابات موظفي الشركة، ومنح الصلاحيات بدقة متناهية (عرض، إضافة، تعديل، حذف) عبر جميع أقسام المنظومة.

2.1 سجل المشرفين وإدارة الحسابات

مسار الوصول: القائمة الجانبية > إدارة المشرفين > قائمة المسؤولين

عرض بدقة كاملة

شاشة استعراض حسابات المشرفين وحالاتهم التشغيلية

إدارة المسؤولين
إدارة حسابات المسؤولين والمشاور

إبحث في الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف...

الاسم	البريد الإلكتروني	الهاتف	الدور	الحالة	الإجراءات
protocol	protocol@gmail.com	-	مدير النظام	نشط	تعديل
راشد شرف الدين	info@alshkha.com	0773362198	مدير النظام	نشط	تعديل
Super Admin	admin@mytrpvp.com	0500000000	المشرف العام	نشط	تعديل

الشكل (2-1): قائمة المسؤولين المسجلين مع أزرار الإجراءات السريعة.

2.2 نموذج إضافة مسؤول جديد للنظام

إجراء التشغيل: انقر على زر إضافة مسؤول (UserPlus) في أعلى يسار الشاشة

نافذة الحوار المنبثقة: إنشاء حساب مسؤول جديد

عرض بدقة كاملة

إضافة مسؤول جديد

الاسم الكامل*

أدخل الاسم الكامل

البريد الإلكتروني*

admin@example.com

الهاتف

05xxxxxxxx

كلمة المرور*

يجب أن تكون 8 أحرف على الأقل

نشط

☒

الدور الوظيفي*

الدور (يحدد نوع المسؤول)

الحساب

الحساب — الموارد والمفاتيح والمفاتيح المأهولة

مدير النظام

مدير النظام — إدارة المسؤولين والمعدات

موظف الجوارات

حفظ المسؤول

إلغاء

الشكل (2-2): نافذة تعبئة بيانات المشرف وتحديد الدور الوظيفي.

اسم الحقل	نوع المدخل	الإلزامية	إرشادات الاستخدام والأثر
الاسم الكامل	نص	إلزامي	اسم الموظف أو المشرف ثلاثياً، يظهر في سجل التدقيق (Audit Logs) لجميع الإجراءات.
البريد الإلكتروني	Email	إلزامي	اسم المستخدم لتسجيل الدخول للوحة التحكم، ويجب أن يكون فريداً على مستوى النظام.
رقم الهاتف	هاتف محمول	إلزامي	يستخدم في التحقق الثنائي (2FA) وإرسال إشعارات الأمان والطوارئ.
الدور الوظيفي (Role)	قائمة منسدلة	إلزامي	اختيار الدور الممنوح للحساب (مثل: مدير عام، مأمور عمليات، محاسب، دعم فني).

اسم الحقول	نوع المدخل	الإلزامية	إرشادات الاستخدام والأثر
كلمة المرور وتأكيدها	Password	إلزامي	يجب ألا تقل عن 8 خانات وتحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والأرقام والرموز.

2.3 بطاقات الأدوار الإدارية والوظيفية

مسار الوصول: إدارة المشرفين < الأدوار والصلاحيات

عرض بدقة كاملة شاشة استعراض الأدوار الوظيفية المعتمدة وعدد المستخدمين

الشكل (2-3): بطاقات الأدوار القياسية وموجز الصلاحيات المرتبطة بكل دور.

2.4 مصفوفة الصلاحيات التفصيلية وحوكمة العمليات

مسار الوصول: إدارة المشرفين < الأدوار < مصفوفة الصلاحيات (Permissions Matrix)

عرض بدقة كاملة ▸ مصفوفة الصلاحيات المتقاطعة (CRUD) عبر كل وحدات المنظومة

الشكل (2-4): جدول ضبط صلاحيات (قراءة، إنشاء، تعديل، حذف) لكل قسم ونموذج.

معايير الأمان وحماية البيانات: يوصى بشدة بتطبيق مبدأ "أدنى الصلاحيات الضرورية" (Least Privilege). لا تمنح صلاحية "الحذف" أو "تعديل التسعير" إلا لمديري العمليات والمدير العام المالي منعاً لأي تجاوزات غير مقصودة.


الفصل الثالث

البيانات المرجعية الأساسية (Master Data)

العمود الفقري لمنظومة سمو الذهبية؛ تشمل تعريف النطاقات الجغرافية والمدن، تصنيف فئات الأسطول VIP، وتحديد أنواع الخدمات التشغيلية وأنماط احتساب تكلفتها.

3.1 المركز المرجعي للبيانات الأساسية

مسار الوصول: القائمة الجانبية > البيانات المرجعية



3.2 المناطق والمدن التشغيلية وإضافة منطقة جديدة

مسار الوصول: البيانات المرجعية > المناطق والمدن

عرض بدقة كاملة

سجل المناطق الجغرافية والمدن المفعلة في الخدمة

إدارة المناطق والمدن المفعلة في النظام (اختيار من النظام Google Places داخل السعودية)

ID	اسم المنطقة	المدينة	معرّف Google (منطقة)	الحالة	الإجراءات
#1	الرياض	الرياض	osm-N315356390	نشط	تعديل حذف
#3	جدة	جدة	osm-N1933393717	نشط	تعديل حذف
#4	محافظة مكة المكرمة	محافظة مكة المكرمة	osm-RL12429517	نشط	تعديل حذف
#5	السفر	السفر	osm-N7700293159	نشط	تعديل حذف
#6	المدينة المنورة	المدينة المنورة	osm-N4571893347	نشط	تعديل حذف
#7	ليوك	ليوك	—	نشط	تعديل حذف
#8	البحر الأحمر	البحر الأحمر	—	نشط	تعديل حذف
#9	أبها	أبها	osm-N295924875	نشط	تعديل حذف
#10	داحل	داحل	—	نشط	تعديل حذف
#11	بائع	بائع	—	نشط	تعديل حذف
#12	النعام	النعام	osm-N287865393	نشط	تعديل حذف
#13	الحيث	الحيث	osm-N38903292	نشط	تعديل حذف
#14	الطائف	الطائف	osm-N1236466526	نشط	تعديل حذف

الشكل (2-3): جدول المناطق الجغرافية ومؤشرات النشاطات التشغيلية.

عرض بدقة كاملة

نافذة إضافة منطقة جغرافية أو مدينة تشغيلية جديدة

إضافة منطقة جديدة

اسم المنطقة (من Google) *

اختر البلد ثم ادر اسم المنطقة من الخانات Google المفعلة بالسعودية - مناطق

ابحث عن منطقة إدارية داخل السعودية..

المدينة (من Google)

اختر البلد ثم ادر اسم المدينة من الخانات Google المفعلة بالسعودية - مدن

اختاري - ابحث عن مدينة داخل السعودية..

نشط ☒

المناطق النشطة مفعلة ستظهر في نتائج البحث

حفظ إلغاء

الشكل (3-3): نموذج تعريف اسم المنطقة والرمز الجغرافي وحالتها.

اسم الحقل	النوع	الإلزامية	الوصف والأثر في الحجز
اسم المنطقة (عربي)	نص	إلزامي	مثال: "منطقة الرياض", "المنطقة الشرقية"; يظهر للعميل لاختيار مدينة الانطلاق أو الوجهة.
Region Name (English)	Text	إلزامي	الاسم باللغة الإنجليزية، مثل: "Riyadh Region", "Makkah Region".
رمز المنطقة (Code)	رمز فريد	إلزامي	كود جغرافي مميز (مثل: RUH, JED, DMM) يستخدم في تسعير المسارات وحساب التكلفة.
حالة التشغيل (Status)	تبدل (نشط/معطل)	إلزامي	في حال تعطيل المنطقة، يتم حجب إمكانية طلب رحلات جديدة تنطلق منها أو تنتهي فيها تلقائياً.

الحقل	النوع	الإلزامية	الشرح والغاية الميدانية
اسم الفئة (عربي/ إنجليزي)	نصوص ثنائية اللغة	إلزامي	مثال: "سيدان فاخرة - Sedan VIP" أو "مرسيدس مايباخ - Maybach Ultra".
سعة الركاب (Passengers)	رقم صحيح	إلزامي	أقصى عدد ركاب مسموح به في الرحلة؛ يمنع الحجز إذا تجاوز عدد ركاب العميل هذه السعة.
سعة الأمتعة (Luggage Capacity)	رقم صحيح	إلزامي	عدد الحقائب الكبيرة المسموح بها في صندوق المركبة، مفيد جداً في حجوزات استقبال المطار.
صورة الفئة التوضيحية	رفع ملف صورة	اختياري	صورة ظليلة أو ثلاثية الأبعاد للمركبة تظهر للعميل في واجهة التطبيق أثناء اختيار المركبة.

3.4 أنواع الخدمات التشغيلية وأنماط التسعير

مسار الوصول: البيانات المرجعية > أنواع الخدمات

عرض بدقة كاملة

سجل أنواع الخدمات التشغيلية المعتمدة

أنواع الخدمات
إدارة أنواع الخدمات المتاحة في النظام

ID	اسم الخدمة	الاسم بالإنجليزية	نمط التسعير	المدة (ساعة)	مناطق	وجهة	الحالة	العمليات
#1	مواصلات - خدمة توصيل داخل المدن	Transportation Service in City	ت. نقطة إلى نقطة	-	-	●	نشط	🗑️ 📄
#2	خدمة توصيل بين المدن	Transportation Service Between city	ك. بين المدن	-	●	●	نشط	🗑️ 📄
#3	خدمة إيجار بالساعة داخل المدن	Car rental by the hour with driver	ن. بالساعة	4 ساعة	-	-	نشط	🗑️ 📄
#4	إيجار يومي 8 ساعات داخل المدن	Daily car rental with driver (8-hour package)	\$ سعر ثابت إجمالي	8 ساعة	-	●	نشط	🗑️ 📄
#5	خدمة الإيجار اليومي مع السواق 12 ساعة	Daily car rental with driver (12-hour package)	\$ سعر ثابت إجمالي	12 ساعة	-	-	نشط	🗑️ 📄
#6	خدمة النقل بين المدن مع دولة - 12 ساعة	Daily car rental with driver (12-hour between City)	ك. بين المدن	12 ساعة	●	●	نشط	🗑️ 📄

الشكل (3-6): جدول الخدمات وأنماط التسعير المرتبطة بها (ثابت، مسافة، وقت، هجين).

عرض بدقة كاملة

نافذة إضافة نوع خدمة جديد وتحديد نمط التسعير

إضافة نوع خدمة جديد

نمط التسعير

نقطة إلى نقطة
نقل من موقع إلى آخر حسب
بالساعة

ن. بالساعة
سعر الساعة الواحدة * عدد
الساعات

ك. بين المدن
نقل بين مناطق أو مدن مختلفة

\$ سعر ثابت إجمالي
سعر إجمالي واحد للخدمة كاملة
أو بحسب الساعات

اسم الخدمة

مثال: إيجار بالساعة

الاسم بالإنجليزية

Example: Hourly Rental

المدة (ساعة)

0 (الركن فارغاً إن لم يكن رصفاً)

الوصف

وصف الخدمة..

نشط ☒

الشكل (3-7): نموذج تعريف الخدمة واختيار نمط الاحتساب الافتراضي.

نمط التسعير	آلية الاحتساب	حالة الاستخدام التشغيلي المثالية
سعر ثابت (Flat) (Rate)	قيمة نقدية محددة مسبقاً للرحلة بصرف النظر عن الوقت المستغرق.	رحلات نقل المطار (من/إلى المطار)، أو الرحلات المحددة بين المدن الرئيسية.
احتساب بالمسافة والوقت (Metered)	سعر فتح العداد + تكلفة الكيلومتر المقطوع + تكلفة دقيقة الرحلة والانتظار.	الرحلات الداخلية داخل المدينة والتوصيل الفوري والمشاورير الحرة.
احتساب بالساعات Hourly (/) (Chauffeur)	مبلغ ثابت لكل ساعة حجز مع سقف كيلومترات محدد (مثل 25 كم/ساعة).	تأجير السائق الخاص، جولات كبار الشخصيات، الاجتماعات الرسمية والمؤتمرات.

الفصل الرابع

إدارة أسطول المركبات والوثائق

سجل الحصر الشامل لمركبات الشركة؛ يتضمن إدارة مواصفات السيارات، متابعة دورة حياة التراخيص الرسمية، فحص التأمين الدوري، وتوثيق الصور والمستندات.

4.1 جدول الأسطول والفلاتر التشغيلية

مسار الوصول: القائمة الجانبية < أسطول المركبات < جميع المركبات

عرض بدقة كاملة 🔍 سجل مركبات الأسطول وحالات التشغيل وتواريخ الوثائق

إدارة المركبات
إدارة المركبات المواصفات والمطابق

0% معدل الاستخدام
نسبة الإشغال الميداني

1 المركبات غير النشطة
10% احتياج لمراجعة

9 المركبات النشطة
90% من إجمالي الأسطول

10 إجمالي المركبات
9 مركبة مستقلة في الأسطول

جميع المركبات (10) الأسطول الداخلي مركبات الشركة

ابحث برقم اللوحة، الماركة، أو الموديل

المعرف	رقم اللوحة	المركبة والموديل	النوع	المالك والتسمية	المقاييد	الحالة	العمليات
#15	TYT123	Lexus ES 350	سيارات - لكزس ES	أحمد محمد محمد بخاري مركبة	4	نشط	عرض
#14	DGDD044	GMC TOH	جيس بنفو - عالي	أحمد محمد محمد بخاري مركبة	7	نشط	عرض
#13	ASS9859	GMC Yukon XL	جيس بوكل - عالي	أحمد محمد محمد بخاري مركبة	4	نشط	عرض
#10	V D R 1056	GMC Yukon	جيس بوكل - عالي	سائق محترف مركبة	7	نشط	عرض
#9	ACG535	Toyota Camry	سيارات - كامري	روافع عبدالله محمد الفلاح مركبة	4	نشط	عرض
#7	UNA 5237	Toyota Camry	سيارات - كامري	روافع عبد الله محمد الشيخ مركبة	4	نشط	عرض

الشكل (4-1): لوحة متابعة المركبات، السائق المعين، وصلاحية الاستمارة والفحص.

إجراء التشغيل: انقر على زر **إضافة مركبة جديدة** > تبويب: المواصفات الفنية (Specifications)

الشكل (4-2): الخطوة الأولى لإدخال بيانات المركبة الأساسية وتصنيفها الفئوي.

26/39

الحقل المطلوب	نوع الإدخال	مثال توضيحي	ملاحظات الضبط والربط
الفئة التابعة لها	قائمة منسدلة	VIP Sedan, Luxury SUV	يتم جلبها آلياً من فئات المركبات المعرفة في البيانات المرجعية.
رقم الهيكل (VIN)	نص (17 حرفاً ورقم)	WDB2221761A123456	رقم تعريف المركبة الفريد لدى المرور والشركة الصانعة.

4.3 تسجيل مركبة جديدة - الخطوة 2: الملكية والوثائق الرسمية

إجراء التشغيل: نموذج المركبة < تبويب: الملكية والوثائق الرسمية (Ownership & Documents)

عرض بدقة كاملة ▶ شاشة توثيق بيانات الملكية، رخصة السير، وتواريخ انتهاء الوثائق

إضافة مركبة جديدة

إضافة مركبة وربطها بسائق

تفاصيل إضافية

سنة الصنع *

2024

عدد المقاعد *

4

السائق المرابط (اختياري)

بحرول سائق

بيانات المركبة الأساسية

رقم اللوحة *

ABC 1234

نوع المركبة *

اللون

الموديل *

Camry T

Toyota M

المستندات والصور *

صورة التأمين *

صورة السيارة *

صورة داخلية (1) *

صورة داخلية (2) *

الشكل (3-4): متابعة الصلاحيات النظامية للتأمين والفحص الدوري وتفاصيل المالك.

ميزة التنبيه الاستباقي لانتهاء الوثائق: يقوم النظام بمراقبة تواريخ "انتهاء التأمين" و"الفحص الدوري" المدخلة هنا، ويرسل تنبيهاً تشغيلياً للمشرف قبل 30 يوماً و 7 أيام من تاريخ الانتهاء، ويقوم بتحويل حالة المركبة تلقائياً إلى "غير متاحة" إذا انتهت صلاحية التأمين حماية للمنشأة.

4.4 تسجيل مركبة جديدة - الخطوة 3: رفع الصور والمستندات

إجراء التشغيل: نموذج المركبة < تبويب: الصور والمستندات (Media & Approval)

عرض بدقة كاملة واجهة رفع صور السيارة، وثيقة التأمين، وصورة الاستثمار

إضافة مركبة جديدة

إضافة مركبة ويملأها سائق

تفاصيل إضافية

اللون *

سنة المصنع *

عدد المقاعد *

السائق المرتبط (اختياري)

بيانات المركبة الأساسية

مركبة شريك

رقم اللوحة *

نوع المركبة *

نوع اللون *

الموديل *

الماركة *

المستندات والصور

صورة التأمين *

صورة الاستثمار *

صورة داخلية (1) *

صورة خارجية (2) *

الشكل (4-4): رفع المستندات الثبوتية والصور الخارجية والداخلية للمركبة.

محرك قواعد التسعير والتجديد الدوري

5.1 استعراض قواعد التسعير بالعرض المجمع الذكي

عرض بدقة كاملة

شاشة تجميع قواعد التسعير حسب نوع الخدمة وفئة المركبة

إدارة التسعير

إدارة قواعد التسعير للمركبات والخدمات والمناطق

إضافة قاعدة تسعير +

تجديد للسنة

تصدير

50

مصفوفة

88

مصفوفة

دمج نفس التوليفة

الفلتر

إعادة تعيين

جميع الحالات

الحالة

جميع الخدمات

نوع الخدمة

جميع الأنواع

نوع المركبة

جميع المناطق

المحافظة

تسمية المنطقة

قاعدة 130

إيجار يومي 8 ساعات داخل المدن

تسعر زمني - 8 ساعة

قاعدة 136

خدمة الإيجار اليومي مع السواقي 12 ساعة

تسعر زمني - 12 ساعة

قاعدة 130

خدمة النقل بين المدن مع جولة - 12 ساعة

تسعر زمني - 12 ساعة

قاعدة 79

خدمة إيجار بالساعة داخل المدن

تسعر زمني - 6 ساعة

قاعدة 17

خدمة توصيل بين المدن

تسعر بالكيلومتر

قاعدة 15

مواصلات - خدمة توصيل داخل المدن

تسعر بالكيلومتر

30/39

5.2 تفاصيل ومعايير الاحتساب داخل المجموعة

إجراء التشغيل: انقر على بطاقة المجموعة المجمعة لتوسيع جدول تفاصيلها

عرض بدقة كاملة **تفاصيل قواعد التسعير: السعر الأساسي، سعر الكيلو، والانتظار**

إدارة التسعير
إدارة قواعد التسعير للمركبات والخدمات والمناطق

إضافة قاعدة تسعير | تجديد للسلة | تصدير

الصفحة 50 من 50 | مسطح

دمج نفس التوليفة | الفلترة

تصفية المنطقة | جميع المناطق | نوع المركبة | جميع الأنواع | نوع الخدمة | جميع الخدمات | الحالة | جميع الحالات | إعادة تعيين

المعرف	المنطقة	نوع المركبة	نوع الخدمة	السعر	من تاريخ	إلى تاريخ	الحالة	الإجراءات
#1568	الرياض	باص خوكشي 50 راكب	خدمة النقل بين المدن مع حافلة - 12 ساعة	3000 ريال (ثابت)	2023/01/01	2023/12/31	سارية الآن	
#1583	الرياض	سيارة - لكزيس E5	مواصلات - خدمة توصيل داخل المدن	350 ريال (ثابت)	2023/01/01	2023/12/31	سارية الآن	
#1545	حائل	باص هاس نوونوا	خدمة النقل بين المدن مع حافلة - 12 ساعة	1800 ريال (ثابت)	2023/01/01	2023/12/31	سارية الآن	
#1546	حائل	باص خوكشي نوونوا	خدمة النقل بين المدن مع حافلة - 12 ساعة	1800 ريال (ثابت)	2023/01/01	2023/12/31	سارية الآن	
#1576	حائل	باص خوكشي 50 راكب	خدمة النقل بين المدن مع حافلة - 12 ساعة	3000 ريال (ثابت)	2023/01/01	2023/12/31	سارية الآن	
#1581	حائل	سيارة - لكزيس E5	مواصلات - خدمة توصيل داخل المدن	350 ريال (ثابت)	2023/01/01	2023/12/31	سارية الآن	
#1547	بائع	باص هاس نوونوا	خدمة النقل بين المدن مع حافلة - 12 ساعة	1800 ريال (ثابت)	2023/01/01	2023/12/31	سارية الآن	
#1548	بائع	باص خوكشي نوونوا	خدمة النقل بين المدن مع حافلة - 12 ساعة	1800 ريال (ثابت)	2023/01/01	2023/12/31	سارية الآن	
#1577	بائع	باص خوكشي 50 راكب	خدمة النقل بين المدن مع حافلة - 12 ساعة	3000 ريال (ثابت)	2023/01/01	2023/12/31	سارية الآن	

الشكل (5-2): جدول التكلفة التفصيلية، فترات الصلاحية، وحالة النشاط.

5.3 نموذج إضافة قاعدة تسعير ذكية جديدة

إجراء التشغيل: النقر على زر **إضافة قاعدة تسعير جديدة**

نافذة ضبط معايير ومقاييس التسعير وتواريخ الصلاحية

عرض بدقة كاملة

إضافة قاعدة تسعير جديدة

المناطق

المناطق المحددة

المناطق

أنواع المركبات

أنواع المركبات المحددة

أنواع المركبات

نوع الخدمة

نوع الخدمة المحددة

السعر / كم (رسمي)

السعر / كم (رسمي)

0.00

0.00

إلى تاريخ

من تاريخ

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

حفظ

إلغاء

الشكل (5-3): نموذج تعريف مدخلات الأجرة، فترات السماح المجانية، وغرامة الإلغاء.

المعامل المالي	الوحدة	مثال	طريقة الحساب والأثر التشغيلي
الأجرة الأساسية (Base Fare)	ريال سعودي (SAR)	50 SAR	المبلغ الثابت الذي يبدأ به احتساب الرحلة بمجرد ركوب العميل وانطلاق الرحلة.
سعر الكيلومتر (Per KM)	SAR / كم	3.5 SAR	المبلغ المضاف عن كل كيلومتر يقطعه السائق وفق تتبع الـ GPS الفعلي.
سعر الدقيقة (Per Minute)	SAR / دقيقة	1.0 SAR	تكلفة وقت الرحلة أثناء السير وحالات التوقف المروري الميداني.
وقت الانتظار المجاني	دقائق	15 دقيقة	فترة سماح مجانية يمنحها النظام للراكب بعد وصول السائق إلى موقع الالتقاء.


المعامل المالي	الوحدة	مثال	طريقة الحساب والأثر التشغيلي
سعر دقيقة الانتظار الإضافي	SAR / دقيقة	1.5 SAR	يبدأ احتسابه تلقائياً فور استنفاد دقائق وقت الانتظار المجاني.
الحد الأدنى للأجرة (Minimum Fare)	SAR	75 SAR	أقل تكلفة يمكن أن يدفعها العميل للرحلة حتى وإن كانت المسافة قصيرة جداً.
رسوم الإلغاء (Cancellation Fee)	SAR	40 SAR	تخصم من العميل وتودع للسائق إذا تم إلغاء الرحلة بعد تحرك السائق أو تجاوزه مهلة الإلغاء.

□

نظام منع التضارب الذكي (Conflict Prevention Engine): يحتوي النظام على خوارزمية ذكية تفحص التواريخ والفئات فور الضغط على "حفظ". إذا وجدت قاعدة تسعير نشطة أخرى لنفس (الخدمة + الفئة + المنطقة) تتداخل في نطاق التواريخ، سيرفض النظام الحفظ ويظهر تنبيهاً يوضح رقم القاعدة المتداخلة لمنع حدوث أي فوضى سعرية في تطبيق العميل.

5.4 معالج التجديد السنوي والدوري لقواعد التسعير

إجراء التشغيل: النقر على زر تجديد القواعد السنوية (Renew Pricing)



بدلاً من تعديل عشرات القواعد واحدة تلو الأخرى في نهاية كل عام، تتيح هذه النافذة تحديد السنة الحالية كـ "مصدر"، وتحديد السنة الجديدة كـ "هدف"، مع خيار اختياري لتطبيق زيادة سنوية عامة (مثل 5% أو 10%)؛ ليقوم النظام بنسخ كافة القواعد وتعديل تواريخها وأسعارها تلقائياً خلال ثواني معدودة.

الفصل السادس

باقات الحجز والعروض المجدولة

تصميم باقات مسبقة الدفع وعروض رحلات مجمعة مخصصة للشركات، الفنادق الشريكة، وكبار الشخصيات؛ تسهم في رفع ولاء العملاء وتوفير تدفق نقدي مسبق للمنشأة.

6.1 سجل باقات الحجز والعروض المفعلة

مسار الوصول: القائمة الجانبية > باقات الحجز > جميع الباقات

عرض باقة كاملة ➔ شاشة عرض باقات الحجز النشطة وأسعارها وسعاتها

إدارة الباقات
إدارة باقات الحجز المتاحة للعملاء

إجمالي الباقات ٢٠ الباقات النشطة ٢٠ الباقات غير النشطة ٠ الباقات الشائعة ١٦

الصفحة ١ من ١ تصدير

ابحث عن الباقة بالعنوان أو الوصف...

المعرف	الصورة	العنوان	نوع الخدمة	نوع المركبة	السعر الفلجدي	الحالة	المميزات	الإجراءات
#1		توصيل بين المدن من جدة إلى مكة (سيارة) InterCity Transfer: Jeddah to Makkah (Sedan)	خدمة توصيل بين المدن	سيارة - كامري	٣٥٠	نشطة	★ شاحنة ★ سيارة	ⓘ ⚙
#2		استقبال مطار الملك خالد إلى مدينة الرياض (خدمة سائق خاص) Airport Pickup: Riyadh to Kingdom City (Chauffeur Service)	مواصلات - خدمة توصيل داخل المدن	سيارة - فورد تيس	٤٥٠	نشطة	★ شاحنة ★ سيارة	ⓘ ⚙
#3		توصيل مطار جدة إلى مكة المكرمة (توكس عالي) Airport Transfer: Jeddah Makkah (Early SUV)	خدمة توصيل بين المدن	جيبس توكس - عالي	٥٥٠	نشطة	★ شاحنة ★ سيارة	ⓘ ⚙
#4		توصيل داخل الرياض (سيارة كامري) City Transfer: Riyadh in City Ride (Sedan)	مواصلات - خدمة توصيل داخل المدن	سيارة - كامري	١٢٠	نشطة	★ شاحنة ★ سيارة	ⓘ ⚙
#5		استقبال مطار المدينة إلى الحرم النبوي (سيارة) Airport Pickup: Madinah Airport to Al-Masjid (Sedan)	مواصلات - خدمة توصيل داخل المدن	سيارة - كامري	٢٠٠	نشطة	★ شاحنة ★ سيارة	ⓘ ⚙
#6		إيجار توكس 8 ساعات في مكة (توكس عالي) Daily Rental: 8 Hours in Makkah (Early SUV)	إيجار توكس 8 ساعات داخل المدن	جيبس توكس - عالي	١,٢٠٠	نشطة	★ شاحنة ★ سيارة	ⓘ ⚙
#7		توصيل بين المدن الرياض إلى الدمام (سيارة) InterCity Riyadh to Dammam (Sedan)	خدمة توصيل بين المدن	سيارة - كامري	٨٠٠	نشطة	★ شاحنة ★ سيارة	ⓘ ⚙

الشكل (6-1): قائمة الباقات التسويقية المتاحة للعملاء في التطبيق والموقع الإلكتروني.

6.2 نموذج تصميم وإنشاء باقة حجز جديدة

إجراء التشغيل: النقر على زر إنشاء باقة جديدة (Create Package)

عرض بدقة كاملة

نموذج تحديد اسم الباقة، عدد الرحلات/الساعات، والتسعير الترويجي

إضافة باقة جديدة

إشعار باقة حجز جديدة للمعلم

المعلومات الأساسية

العنوان (عربي)*

اسم الباقة بالعربية

الوصف (عربي)

وصف تفصيلي للباقة بالعربية...

الوصف (إنجليزي)

Detailed description in English

الصورة الرئيسية للباقة

أو ارفع صورة من الجهاز

https://example.com/image.jpg

صور المركبات

أو ارفع صورة المركبة بدقة بالشكل

أو ارفع صور مركبات من الجهاز

الشكل (6-2): تعيين مدة الصلاحية، الخصم، وشروط الاستخدام للباقة.

اسم الحقل	النوع	الإلزامية	الوصف والأثر التشغيلي
اسم الباقة (عربي/ إنجليزي)	نصوص	إلزامي	مثال: "باقة رجال الأعمال الشهرية - 10 رحلات مطار فاخرة".
عدد الرحلات أو الساعات	رقم صحيح	إلزامي	الرصيد الذي يضاف لمحفظة العميل عند شراء الباقة ليتم خصم الرحلات منه مباشرة.
مدة الصلاحية (أيام)	أيام (Days)	إلزامي	فترة صلاحية رصيد الباقة (مثل 30 يوماً أو 90 يوماً من تاريخ الشراء).
السعر الإجمالي قبل وبعد الخصم	عملة SAR	إلزامي	يوضح القيمة الأصلية وقيمة التوفير للتشجيع على الشراء المسبق.

الفصل السابع

مركز الرسائل وقوالب الإشعارات SMS

محطة التحكم في الاتصالات الآلية للعملاء والسائقين؛ تتيح مراقبة أرصدة الرسائل النصية القصيرة (SMS)، ضبط بوابات الإرسال، وتخصيص قوالب التنبيهات باستخدام المتغيرات الذكية.

7.1 نظرة عامة على مركز الرسائل والأرصدة

مسار الوصول: القائمة الجانبية < مركز الرسائل < الرئيسية والإحصائيات

عرض بدقة كاملة

لوحة مراقبة معدلات إرسال الرسائل ورصيد بوابة SMS المتبقي


The screenshot displays the 'SMS Gateway Dashboard' with the following components:

- Header:** 'مركز الرسائل والإشعارات' (SMS Gateway and Notifications Center) with a subtitle 'إدارة قوالب SMS والخدمات الإعلانية مع MSEGAT'.
- Status Bar:** 'ONLINE' with a green dot and 'GoSumou - MSEGAT'.
- Balance Card:** 'رصيد رسائل SMS المتاح' (Available SMS Messages Balance) showing '4,994 رسالة / نقطة' (4,994 Messages / Point).
- Marketing Section:** 'الحملات الإعلانية' (Advertising Campaigns) with a description 'إنشاء وإرسال حملات إعلانية وعروض ترويجية لجميع العملاء بصفحة زر واحدة (إرسال)' (Create and send advertising campaigns and promotional offers for all customers with a single click (send)). It includes a link 'إدارة الحملات والتسويق' (Manage campaigns and marketing).
- System SMS Section:** 'الرسائل النصية والتنبيهات' (Text Messages and Notifications) with a description 'إدارة قوالب رسائل SMS الخاصة بالنظام، تعديل الهيكل، والتحكم الكامل بالمنفردات والشخصيات للإشعارات الآلية.' (Manage system SMS message templates, modify the structure, and have full control over individualities and personalities for automatic notifications). It includes a link 'دخول لمركز القوالب' (Enter the template center).
- Right Sidebar:** A vertical menu with icons for various functions like home, search, and settings.

الشكل (7-1): عدادات الرسائل المرسله بنجاح، حالات الفشل، والرصيد التشغيلي للبوابة.

7.2 قوالب الرسائل النصية القصيرة والمتغيرات التلقائية

مسار الوصول: مركز الرسائل < قوالب الرسائل (SMS Templates)



رمز المتغير البرمجي	ما يحل محله تلقائياً في الرسالة	مثال على نص الرسالة الفعلي
{{customer_name}}	اسم العميل المسجل في الحجز	"عزيزي {{customer_name}}، تم تأكيد حجزك رقم.."
{{booking_reference}}	رقم الحجز المرجعي الفريد	"...رقم الحجز: "{{booking_reference}}"
{{driver_name}}	اسم السائق المخصص لتنفيذ الرحلة	"كابتن الرحلة: {{driver_name}} في انتظارك"
{{car_plate}}	رقم لوحة المركبة ونوعها	"المركبة: مرسيدس S500 - لوحة: {{car_plate}}"

رمز المتغير البرمجي	ما يحل محله تلقائياً في الرسالة	مثال على نص الرسالة الفعلي
<code>{{otp_code}}</code>	رمز التحقق الأمني السريع لإنهاء الرحلة	"رمز بدء/إنهاء الرحلة هو: <code>{{otp_code}}</code> "

❑ **نصيحة لصياغة القوالب:** احرص دائماً على عدم تجاوز نص الرسالة المترجم شاملاً المتغيرات طول 70 حرفاً للرسالة العربية الواحدة أو 160 حرفاً للرسالة الإنجليزية لتجنب احتساب تكلفتين للرسالة الواحدة من رصيد المنشأة.

شركة سمو الذهبية لخدمات النقل الفاخر (Aldikka VIP)

وثيقة دليل المستخدم الرسمي - الإصدار الأول: مرحلة تهيئة وتأسيس النظام © 2026 جميع الحقوق محفوظة.

