NEURODATICS
GUÍA DE INSTALACIÓN

Cómo instalar, iniciar y detener la aplicación paso a paso

INTRODUCCIÓN

Esta guía explica cómo instalar y usar la versión general de **NeuroDatics** en Windows. El proceso tiene dos partes:

- **Instalación (una sola vez):** se ejecuta **INSTALAR**, que prepara Docker Desktop y los componentes de NeuroDatics. Puede tardar entre 20 y 40 minutos.
- **Uso diario:** se abre NeuroDatics con el icono del escritorio y se cierra con **DETENER**.

ANTES DE EMPEZAR

Comprueba que el equipo cumpla estos requisitos:


- **Windows 11** (23H2 o posterior) o **Windows 10 22H2**, de 64 bits, con procesador Intel o AMD.
- **8 GB de RAM** (mejor 16 GB) y **15 GB libres** en el disco.
- **Virtualización activada.** Normalmente ya lo está; si no, el instalador avisa.
- **Conexión a Internet** y una **cuenta de Google autorizada** por el responsable del proyecto.
- Poder aceptar una **solicitud de administrador** de Windows, o tener cerca a alguien que la autorice.
- **Tiempo:** la primera instalación puede tardar entre 20 y 40 minutos y es posible que pida reiniciar el equipo.

> **Nota:** el instalador descarga e instala **Docker Desktop**, que es gratuito para uso personal, educativo y para organizaciones pequeñas. No hace falta crear una cuenta de Docker.

INSTALACIÓN (UNA SOLA VEZ)

Paso 1. Ubica el archivo descargado

Abre el **Explorador de archivos** y entra a la carpeta **Descargas** (Downloads). Busca el archivo comprimido **NeuroDatics-App**: su ícono es una carpeta con cremallera y pesa unos 1,2 GB.



Paso 2. Desbloquea el archivo (recomendado)

Haz clic derecho sobre **NeuroDatics-App** y elige **Propiedades**. En la pestaña **General**, abajo, marca la casilla **Desbloquear** (Unblock) (1) y pulsa **Aceptar** (2). Así Windows no mostrará

avisos de seguridad al abrir los archivos de instalación. Si la casilla no aparece, continúa con el siguiente paso.





Imagen de referencia. El aspecto puede variar ligeramente según la versión y el idioma de Windows.

Paso 3. Descomprime el archivo en una ubicación fija

Haz clic derecho sobre **NeuroDatics-App** y selecciona **Extraer todo…** (Extract All…).



En la ventana que aparece, borra la ruta propuesta y escribe **C:\NeuroDatics** como carpeta de destino (1). Deja marcada la casilla **Mostrar los archivos extraídos al completar** y pulsa **Extraer** (2). La extracción tarda unos minutos.




Imagen de referencia. El aspecto puede variar ligeramente según la versión y el idioma de Windows.

> **Importante:** no ejecutes nada desde dentro del archivo .zip. Además, **no muevas ni renombres la carpeta después de instalar**: la instalación queda asociada a esa ubicación.

Paso 4. Abre la carpeta de la aplicación

Al terminar se abrirá la carpeta **C:\NeuroDatics**. Haz doble clic en la carpeta **NeuroDatics-App**.




Imagen de referencia. El aspecto puede variar ligeramente según la versión y el idioma de Windows.

Dentro verás la carpeta **_internal** y los archivos **.env**, **DETENER**, **INICIAR**, **INSTALAR** y **LEEME-PRIMERO**.

> **Importante:** no borres ni compartas el archivo **.env**, porque guarda las contraseñas de esta instalación. Tampoco modifiques la carpeta **_internal**.

Paso 5. Ejecuta el instalador

Haz doble clic en **INSTALAR**. Ábrelo desde tu propia sesión de Windows: no uses «Ejecutar como administrador» ni «Ejecutar como otro usuario».




Imagen de referencia. El aspecto puede variar ligeramente según la versión y el idioma de Windows.

Si aparece «Windows protegió su PC» (puede pasar si no desbloqueaste el .zip en el Paso 2): haz clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas**, igual que en la guía de la versión Estudiantes.





Imagen de referencia. El aspecto puede variar ligeramente según la versión y el idioma de Windows.

> **Nota:** si en cambio aparece el aviso del **Control Inteligente de Aplicaciones** (Smart App Control), sigue la **Opción B** de la guía de la versión Estudiantes para desactivarlo y luego vuelve a abrir **INSTALAR**.

Paso 6. La ventana de instalación comprueba el equipo

Se abre una ventana negra que muestra el avance. Primero revisa los archivos y el equipo; esto tarda uno o dos minutos. **No cierres esta ventana** hasta que termine la instalación.



Paso 7. Acepta el permiso de administrador

Windows pedirá permiso para preparar **WSL**, un componente que Docker necesita. Pulsa **Sí**. Si tu cuenta no es de administrador, alguien con permisos puede escribir su contraseña en esa ventana; NeuroDatics quedará instalada en tu cuenta de todas formas.





Imagen de referencia. El aspecto puede variar ligeramente según la versión y el idioma de Windows.

> **Nota:** si el equipo ya tenía WSL preparado, este paso y el siguiente no aparecen. En ese caso, continúa en el **Paso 9**.

Paso 8. Reinicia si te lo pide


Si la ventana pide reiniciar, guarda tu trabajo y reinicia Windows. Al volver a iniciar sesión, **la instalación continúa sola** y se abre otra vez la ventana negra. En algunos equipos puede

volver a pedir permiso de administrador y un segundo reinicio: acepta igual. Si tras reiniciar no se abre, haz doble clic otra vez en **INSTALAR**.



Paso 9. Espera la instalación de Docker Desktop

El instalador descarga e instala **Docker Desktop** automáticamente. Durante varios minutos la ventana puede parecer detenida: es normal, no la cierres. Luego se abrirá Docker Desktop por primera vez.



Paso 10. Omite la bienvenida de Docker Desktop

Si Docker Desktop muestra una pantalla de bienvenida o de inicio de sesión, pulsa **Skip** (Omitir): no hace falta crear una cuenta. Si después muestra una encuesta, pulsa **Skip** también.

Puedes minimizar Docker Desktop, porque seguirá funcionando en segundo plano. Luego vuelve a la ventana negra.





Imagen de referencia. El aspecto puede variar ligeramente según la versión de Docker Desktop.

> **Nota:** no inicies sesión en Docker Hub ni cambies ajustes de Docker Desktop. Las condiciones de uso de Docker se aceptan automáticamente.

Paso 11. Espera a que termine la instalación

La ventana carga los cuatro componentes de NeuroDatics y los inicia. Al final aparece un mensaje verde, se crea el icono **NeuroDatics** en el escritorio y se abre el navegador en **http://localhost:3000**. La ventana se cierra sola a los pocos segundos.



> **Nota:** al terminar, la carpeta **_internal** queda oculta. Es normal.

USO DIARIO

Iniciar NeuroDatics

Haz doble clic en el icono **NeuroDatics** del escritorio (o en **INICIAR**, dentro de la carpeta de la aplicación).





Imagen de referencia. El aspecto puede variar ligeramente según la versión y el idioma de Windows.

Una ventana muestra el progreso, enciende Docker si está apagado y abre el navegador. Se cierra sola cuando todo está listo, normalmente en menos de un minuto. No hace falta abrir Docker Desktop ni ser administrador.



> **Nota:** si NeuroDatics ya estaba encendida, solo verás «NeuroDatics ya estaba abierta. Abriendo http://localhost:3000». Si aparece la ventana de Docker Desktop, puedes minimizarla o cerrarla. Si la ventana negra queda abierta con un mensaje rojo, consulta **Si algo falla**.

Detener NeuroDatics

Cuando termines, haz doble clic en **DETENER**, en la carpeta **C:\NeuroDatics\NeuroDatics-App**. Tus datos se conservan.





Imagen de referencia. El aspecto puede variar ligeramente según la versión y el idioma de Windows.



Opcional: para liberar memoria, cierra Docker Desktop desde su icono junto al reloj y elige **Quit Docker Desktop**.

> **Importante:** en Docker Desktop **no borres** contenedores ni volúmenes, porque ahí se guardan los datos de NeuroDatics.

SI ALGO FALLA

Si la ventana negra muestra un mensaje en rojo, busca aquí qué hacer:

Mensaje	Qué hacer
«NeuroDatics no está instalado o la instalación quedó incompleta»	Abre **INSTALAR** y deja que termine.

Mensaje	Qué hacer
«La aplicación cargada en Docker no coincide con esta carpeta»	Pasa al recibir una versión nueva: abre **INSTALAR** una vez y luego sigue usando **INICIAR**.
«Activa virtualización Intel VT-x/AMD-V en BIOS/UEFI…»	Hay que activarla en la BIOS; pide ayuda a soporte técnico.
«Se necesitan al menos 8 GB de memoria RAM» / «Libera al menos 15 GB…»	El equipo no cumple los requisitos o falta espacio en el disco.
«El puerto 3000 está ocupado»	Cierra la otra aplicación que lo usa y vuelve a intentarlo.
«Docker Desktop no terminó de encenderse en 4 minutos»	Abre Docker Desktop desde Inicio, espera a que esté en marcha y repite **INICIAR**.
«Docker está en modo Windows containers»	En el menú de Docker Desktop elige **Switch to Linux containers** y repite.
«Esta ventana se abrió con otra cuenta de Windows»	Ciérrala y abre el archivo con doble clic desde tu propia sesión.
Google muestra **redirect_uri_mismatch** o rechaza el acceso	Usa **localhost** (no 127.0.0.1); si persiste, contacta al responsable del proyecto.
El icono del escritorio no aparece	Usa **INICIAR** de la carpeta; repetir **INSTALAR** vuelve a crearlo.

Encontrarás más ayuda en **_internal\SOLUCION-DE-PROBLEMAS.md**. La carpeta **_internal** está oculta: escribe **_internal** en la barra de direcciones del Explorador para abrirla.