#### ПРАКТИЧНА РОБОТА №8

**Тема:** Блоки та атрибути блоків

Мета: 1. Ознайомитися з поняттям блоку в графічному редакторі AutoCAD:

- 2. Навчитися створювати та редагувати блоки з атрибутами.
- 3. Виконати графічне завдання «Створення блоку розвідувальної свердловини»

## 1 Основні теоретичні відомості 1.1 Поняття блоку

У кресленнях фрагменти, які утворені певною кількістю примітивів, можуть неодноразово повторюватись, наприклад, структурні колонки, свердловини тощо. В таких випадках доцільно спочатку створити композицію, і спеціальною командою перетворити даний набір об'єктів у єдиний об'єкт, який називається блоком.

Блок – іменований об'єкт, який складається з довільної кількості примітивів. Для кожного блоку утворюється опис і зберігається у таблиці визначення блоків. Якщо блок вставляється в креслення, утворюється посилання на його опис і таким чином, вставка великої кількості екземплярів блоку не призводить до значного зростання об'єму файла. До блоку можна додавати атрибути — текст, заданий користувачем. Блок має базову точку, при його вставці можна задавати поворот і змінювати масштаб. Якщо виникає необхідність внести зміни в блок, то достатньо змінити лише початковий блок. Інші екземпляри вставлені в креслення при цьому зміняться автоматично. Для блоку можна визначити тип, колір і вагу ліній незалежно від шару в якому він міститься, а можна визначити дані властивості по шару. Можна створювати блоки, вкладені в інші блоки. Блок можна також зберегти як окремий файл і вставляти його в інші креслення.

# 1.2. Створення блоків

Першим етапом створення блоків є креслення примітивів, з яких він буде складатися. Другий етап — об'єднання об'єктів у блок командою **Блок** (**BLOCK**).

#### Способи введення команди:

- ▶ Набрати з клавіатури команду: Блок (BLOCK).
- ▶ Виклик з меню: Рисование ▶ Блок ▶ Создать.
- Кнопка на панелі інструментів

Команда відкриває діалогове вікно *Оппределение блока (Block Definition)*. Опис блоку розпочинають із введення імені блоку в полі *Имя (Name)*. Далі в області *Объекты (Objects)* натиснути кнопку *Выбрать объекты (Select objects)*, щоб повернутись у вікно креслення і показати об'єкти, з яких складатиметься блок. Завершити вибір і повернутись у вікно *Опис блоку (Block Definition)* необхідно натисненням клавіші **ENTER**.

Базова точка за умовчуванням має координати (0,0,0). Відмінну від даної точку можна задати, натиснувши кнопку *Базова точка (Pick point)*. Базовою точкою, як правило, вибирають один із кутів або центр об'єктів.

Перемикачі в області *Объекты* (*Objects*) задають дію над об'єктами після створення блоку:

- ✓ *Оставить (Retain)* зберегти об'єкти на кресленні в тому виді, який вони мали до створення блоку;
- ✓ Преобразовать в блок (Convert to block) об'єкти перетворюються у блок;




Рис. 8.1 - Діалогове вікно Оппределение блока

- ✓ *Удалить (Delete)* об'єкти вилучаються після створення опису блока;
- ✓ У списку *Единицы блока (Drag-and-drop units)* вибираються одиниці вимірювання блока при переміщенні в інші креслення. Завершується створення опису блока натисненням клавіші **ENTER**.

#### 1.3 Перевизначення блока

Якщо необхідно відредагувати блок, він розчленовується на окремі об'єкти командою Pacчленить (Explode) ( $Pedakmupoвать <math>\rightarrow Pacчленить$  або кнопка  $mathbb{m}$  на панелі Pedakmupoваниe). Відредагувавши об'єкти, викликати команду Enok (Block) і знову виконати опис блоку, увівши те саме ім'я.

#### 1.4 Вставка блока

Для блока, який вставляється в креслення, колір, тип і вага ліній встановлюються за правилами:

- 1. Колір, тип і вага ліній блоку, при кресленні якого поточним був шар 0, після вставки співпадають з кольором, типом і вагою ліній поточного шару.
- 2. Якщо колір, тип і вага ліній блоку визначені як ByBlock (По Блоку), то після вставки вони набувають характеристик поточного шару.
- 3. Якщо попередні умови не виконуються, то після вставки блоку об'єкти розміщуються на тих шарах, де вони були створені. Колір, тип і вага ліній будуть такими, як задано при створенні блоку.

#### Способи введення команди:

- ➤ Набрати з клавіатури команду: Вставить (INSERT).
- **>** Виклик з меню: **Рисование > Блок > Вставить.**
- Кнопка на панелі інструментів ...

Команда викликає діалогове вікно *Вставки блока (Insert)*, яке дозволяє вставити блоки описані в поточному кресленні або збережені як файли. Для блоку можна інтерактивно або у вікні визначити точку вставки, масштаб і кут повороту. Ім'я блоку вибирається у полі із списком *Имя (Name)*.

Кнопка *Обзор* (*Browse*) дозволяє здійснити вибір файла, шлях до якого буде відображати параметр *Выбор файла чертежа*.

В діалоговому вікні Вставка блока необхідно вказати точку вставки, а при необхідності Масштаб (Scale) вставки та кут повороту блока (рис. 8.2).




Рис. 8.2 - Діалогове вікно Вставки блока

Прапорець у полі *Равные масштаби* (*Uniform Scale*) означає, що достатньо задати значення масштабного коефіцієнту лише по одній осі X, і воно стане значенням масштабних коефіцієнтів по всіх трьох осях. Прапорець у полі *Расчленить* (*Explode*) сприяє тому, що блок вставляється як набір окремих об'єктів.

Задавши необхідні параметри, натиснути кнопку ОК.

## 1.5 Атрибути блока

Блок можна зв'язати з деяким текстом, що  $\varepsilon$  описом блоку або його міткою. Такий текст називається атрибутом блоку. Блок може мати декілька атрибутів, які включаються в блок при його утворенні. Атрибути містять текст, в якому описуються фрагменти блоку або номер деталі, ціна, назва виробника і т. ін.

В AutoCAD  $\epsilon$  примітив — *Определение атрибута (Attribute Definition*), який можна включити в опис блоку, а при вставці блоку буде створений текстовий рядок (атрибут), що входить до складу блоку (рис. 8.3).

Для створення опису атрибуту призначена команда **ATTDEF**.

### Способи введення команди:

- ▶ Набрати з клавіатури команду: **ATTDEF.**
- **▶** Виклик з меню: **Рисование ▶ Блок ▶ Определить атрибуты.**

Команда дозволяє задавати вирівнювання, кут повороту, висоту тексту атрибута, а також режими атрибута, які визначають спосіб вставки тексту Прихований (Invisible), Постійний (Constant), Контролюємий (Verify), Встановлений (Preset).

Увівши команду отримаємо доступ до діалогового вікна Определение атрибута (Attribute Definition).

Область *Режим (Mode)* призначена для визначення режиму вставки тексту:

 $\checkmark$  Скрытый (Invisible) — текст атрибута не відображається на екрані. Для включення видимості всіх невидимих атрибутів слід виконати  $Bu\partial \to Omoбражениe \to Ampuбуты \to Bkn (Omkn — вимкнення видимості всіх атрибутів).$ 

✓ Постоянный (Constant) — атрибут має постійне значення, яке не може змінюватись при вставці блока.

Контролируемы (Verify) — перевіряється коректність атрибута, що вставляється з командного рядка.




Рис. 8.3 - Діалогове вікно Определение атрибута

✓ *Установленый (Preset)* – встановлюється значення атрибута задане за умовчуванням, яке пізніше можна змінити командою ATTEDIT.

В області *Атрибут (Attribute)* задаються параметри:

- → Tez(Tag) ім'я атрибута (пробіли не допустимі).
- → *Подсказка (Prompt)* підказка, що видається як запит на значення атрибута.
- → Значение (Value) значення атрибута за замовчуванням.

Область *Точка вставки* (*Insertion Point*) — вказуються координати точки вставки в полях X, Y, Z, або точка задається натисненням лівої кнопки миші, якщо натиснути кнопку *Указать на экране* (*Pick Point*).

В області Параметры текста (Text Options) задається:

- → Вирівнювання (Justification);
- → Стиль тексту (Text Style);
- → Bucoma (Height);
- $\rightarrow$  Кут повороту (Rotation).

Прапорець у полі *Выровнять по предыдущему атрибуту (Align below attribute definition)*, означатиме, що параметри тексту вибираються з попереднього опису атрибута, і точка вставки вибирається так, що атрибут вставляється під попереднім.


Після вказівки точки вставки блоку, що містить атрибути, послідовно запитуються їх значення в командному рядку або в діалоговому вікні.

Після вставки блоку, положення всіх атрибутів можна змінювати за допомогою ручок виділення, що з'являються після виділення блоку.

Редагування значень атрибутів здійснюється *ATTEDIT* (Pедактирование 
ightharpoonup Oбъекты 
ightharpoonup Ampuбуты 
ightharpoonup По одному).

**Примітка** - Порядок завдання значень атрибутам відповідає порядку їх зазначення (виділення) при створенні блоку. При використанні рамки виділення порядок вказівки значень атрибутів встановлюється додатком.

Завдання: Створити блок «Пускач», задати атрибути блока для марки пускача, струму номінального та струмів уставок (див. рис. 8.4)



Puc. 8.4 – Умовне позначення пускача

#### 2 Порядок виконання роботи

- 1. Створити нове креслення.
- 2. Накреслити умовне позначення пускача:
  - $\Rightarrow$  діаметр кола 15 мм;
  - $\Rightarrow$  розміри прямокутника 15×6 мм;
  - ⇒ поєднати прямокутник та коло, користуючись прив'язкою Середина (в середній точці нижньої довгої сторони прямокутника) та прив'язкою Квадрант (у верхній точці кола);




Рис. 8.5 – Порядок викреслювання пускача

- ⇒ примітивом Відрізок або Полілінія провести лінію від середини короткої сторони прямокутника до середини протилежної короткої сторони (користуючись прив'язкою Середина).
- 3. Задати атрибути блока з підказаками (рис. 8.6):
  - ⇒ тег МАРКА (підказка марка пускача);
  - ⇒ тег струмном (струм номінальний);
  - ⇒ тег уставка (струми уставок).
- 4. Кожному атрибуту задати параметри тексту:
  - ⇒ вирівнювання по центру;
  - $\Rightarrow$  висота тексту 2,5.



Рис. 8.6 – Параметри атрибутів блоку

- 5. Створити блок з ім'ям Пускач (рис. 8.4).
- 6. Вказати параметри пускача (марка  $\Pi$ BI, номінальний струм 125; струми уставок 500).
- 7. Зберегти файл креслення, надавши йому назву Прізвище ПР8.

#### 3 Питання для самоконтролю

- 1. Що називають блоком в графічному редакторі AutoCAD?
- 2. Поясніть, що таке атрибути блоку?
- 3. Чи можна створений в кресленні блок вставляти в інші креслення?
- 4. Як виконати редагування блоку?