=Q

下载APP



20 | 删除数据后,为什么内存占用率还是很高?

2020-09-23 蒋德钧

Redis核心技术与实战

进入课程 >



讲述: 蒋德钧

时长 15:47 大小 14.47M



你好,我是蒋德钧。

在使用 Redis 时,我们经常会遇到这样一个问题:明明做了数据删除,数据量已经不大了,为什么使用 top 命令查看时,还会发现 Redis 占用了很多内存呢?

实际上,这是因为,当数据删除后,Redis 释放的内存空间会由内存分配器管理,并不会立即返回给操作系统。所以,操作系统仍然会记录着给Redis 分配了大量内存。

但是,这往往会伴随一个潜在的风险点:Redis 释放的内存空间可能并不是连续的,那公人,这些不连续的内存空间很有可能处于一种闲置的状态。这就会导致一个问题:虽然有空闲空间,Redis 却无法用来保存数据,不仅会减少 Redis 能够实际保存的数据量,还会降低 Redis 运行机器的成本回报率。

打个形象的比喻。我们可以把 Redis 的内存空间比作高铁上的车厢座位数。如果高铁的车厢座位数很多,但运送的乘客数很少,那么,高铁运行一次的效率低,成本高,性价比就会降低,Redis 也是一样。如果你正好租用了一台 16GB 内存的云主机运行 Redis,但是却只保存了 8GB 的数据,那么,你租用这台云主机的成本回报率也会降低一半,这个结果肯定不是你想要的。


所以,这节课,我就和你聊聊 Redis 的内存空间存储效率问题,探索一下,为什么数据已经删除了,但内存却闲置着没有用,以及相应的解决方案。

什么是内存碎片?

通常情况下,内存空间闲置,往往是因为操作系统发生了较为严重的内存碎片。那么,什么是内存碎片呢?

为了方便你理解,我还是借助高铁的车厢座位来进行解释。假设一个车厢的座位总共有60个,现在已经卖了57张票,你和2个小伙伴要乘坐高铁出门旅行,刚好需要三张票。不过,你们想要坐在一起,这样可以在路上聊天。但是,在选座位时,你们却发现,已经买不到连续的座位了。于是,你们只好换了一趟车。这样一来,你们需要改变出行时间,而且这趟车就空置了三个座位。

其实,这趟车的空座位是和你们的人数相匹配的,只是这些空座位是分散的,如下图所示:



我们可以把这些分散的空座位叫作"车厢座位碎片",知道了这一点,操作系统的内存碎片就很容易理解了。虽然操作系统的剩余内存空间总量足够,但是,应用申请的是一块连续地址空间的 N 字节,但在剩余的内存空间中,没有大小为 N 字节的连续空间了,那么,这些剩余空间就是内存碎片(比如上图中的"空闲 2 字节"和"空闲 1 字节",就是这样的碎片)。

那么, Redis 中的内存碎片是什么原因导致的呢?接下来,我带你来具体看一看。我们只有了解了内存碎片的成因,才能对症下药,把 Redis 占用的内存空间充分利用起来,增加存储的数据量。

内存碎片是如何形成的?

其实,内存碎片的形成有内因和外因两个层面的原因。简单来说,内因是操作系统的内存分配机制,外因是 Redis 的负载特征。

内因: 内存分配器的分配策略

内存分配器的分配策略就决定了操作系统无法做到"按需分配"。这是因为,内存分配器一般是按固定大小来分配内存,而不是完全按照应用程序申请的内存空间大小给程序分配。

Redis 可以使用 libc、jemalloc、tcmalloc 多种内存分配器来分配内存,默认使用 jemalloc。接下来,我就以 jemalloc 为例,来具体解释一下。其他分配器也存在类似的问 题。

jemalloc 的分配策略之一,是按照一系列固定的大小划分内存空间,例如 8 字节、16 字节、32 字节、48 字节、..., 2KB、4KB、8KB 等。当程序申请的内存最接近某个固定值时,jemalloc 会给它分配相应大小的空间。

这样的分配方式本身是为了减少分配次数。例如, Redis 申请一个 20 字节的空间保存数据, jemalloc 就会分配 32 字节, 此时, 如果应用还要写入 10 字节的数据, Redis 就不用再向操作系统申请空间了, 因为刚才分配的 32 字节已经够用了, 这就避免了一次分配操作。


但是,如果 Redis 每次向分配器申请的内存空间大小不一样,这种分配方式就会有形成碎片的风险,而这正好来源于 Redis 的外因了。

外因:键值对大小不一样和删改操作

Redis 通常作为共用的缓存系统或键值数据库对外提供服务,所以,不同业务应用的数据都可能保存在 Redis 中,这就会带来不同大小的键值对。这样一来,Redis 申请内存空间分配时,本身就会有大小不一的空间需求。这是第一个外因。


但是咱们刚刚讲过,内存分配器只能按固定大小分配内存,所以,分配的内存空间一般都会比申请的空间大一些,不会完全一致,这本身就会造成一定的碎片,降低内存空间存储效率。

比如说,应用 A 保存 6 字节数据, jemalloc 按分配策略分配 8 字节。如果应用 A 不再保存新数据,那么,这里多出来的 2 字节空间就是内存碎片了,如下图所示:



第二个外因是,这些键值对会被修改和删除,这会导致空间的扩容和释放。具体来说,一方面,如果修改后的键值对变大或变小了,就需要占用额外的空间或者释放不用的空间。 另一方面,删除的键值对就不再需要内存空间了,此时,就会把空间释放出来,形成空闲空间。

我画了下面这张图来帮助你理解。



一开始,应用 A、B、C、D 分别保存了 3、1、2、4 字节的数据,并占据了相应的内存空间。然后,应用 D 删除了 1 个字节,这个 1 字节的内存空间就空出来了。紧接着,应用 A 修改了数据,从 3 字节变成了 4 字节。为了保持 A 数据的空间连续性,操作系统就需要把 B 的数据拷贝到别的空间,比如拷贝到 D 刚刚释放的空间中。此时,应用 C 和 D 也分别删除了 2 字节和 1 字节的数据,整个内存空间上就分别出现了 2 字节和 1 字节的空闲碎片。如果应用 E 想要一个 3 字节的连续空间,显然是不能得到满足的。因为,虽然空间总量够,但却是碎片空间,并不是连续的。

好了,到这里,我们就知道了造成内存碎片的内外因素,其中,内存分配器策略是内因,而 Redis 的负载属于外因,包括了大小不一的键值对和键值对修改删除带来的内存空间变化。

大量内存碎片的存在,会造成 Redis 的内存实际利用率变低,接下来,我们就要来解决这个问题了。不过,在解决问题前,我们要先判断 Redis 运行过程中是否存在内存碎片。

如何判断是否有内存碎片?

Redis 是内存数据库,内存利用率的高低直接关系到 Redis 运行效率的高低。为了让用户能监控到实时的内存使用情况,Redis 自身提供了 INFO 命令,可以用来查询内存使用的详细信息,命令如下:

```
INFO memory

# Memory

used_memory:1073741736

used_memory_human:1024.00M

used_memory_rss:1997159792

used_memory_rss_human:1.86G

...

mem_fragmentation_ratio:1.86
```

这里有一个 mem_fragmentation_ratio 的指标,它表示的就是 Redis 当前的内存碎片率。那么,这个碎片率是怎么计算的呢?其实,就是上面的命令中的两个指标 used memory rss 和 used memory 相除的结果。

```
目 复制代码
1 mem_fragmentation_ratio = used_memory_rss/ used_memory
```

used_memory_rss 是操作系统实际分配给 Redis 的物理内存空间,里面就包含了碎片; 而 used memory 是 Redis 为了保存数据实际申请使用的空间。

我简单举个例子。例如,Redis 申请使用了 100 字节(used_memory),操作系统实际分配了 128 字节(used_memory_rss),此时,mem_fragmentation_ratio 就是 1.28。

那么,知道了这个指标,我们该如何使用呢?在这儿,我提供一些经验阈值:

mem_fragmentation_ratio 大于 1 但小于 1.5。这种情况是合理的。这是因为,刚才我介绍的那些因素是难以避免的。毕竟,内因的内存分配器是一定要使用的,分配策略都是通用的,不会轻易修改;而外因由 Redis 负载决定,也无法限制。所以,存在内存碎片也是正常的。

mem_fragmentation_ratio 大于 1.5。这表明内存碎片率已经超过了 50%。一般情况下,这个时候,我们就需要采取一些措施来降低内存碎片率了。

如何清理内存碎片?

当 Redis 发生内存碎片后,一个"简单粗暴"的方法就是**重启 Redis 实例**。当然,这并不是一个"优雅"的方法,毕竟,重启 Redis 会带来两个后果:

如果 Redis 中的数据没有持久化,那么,数据就会丢失;

即使 Redis 数据持久化了,我们还需要通过 AOF 或 RDB 进行恢复,恢复时长取决于 AOF 或 RDB 的大小,如果只有一个 Redis 实例,恢复阶段无法提供服务。

所以,还有什么其他好办法吗?


幸运的是,从 4.0-RC3 版本以后, Redis 自身提供了一种内存碎片自动清理的方法, 我们 先来看这个方法的基本机制。

内存碎片清理,简单来说,就是"搬家让位,合并空间"。

我还以刚才的高铁车厢选座为例,来解释一下。你和小伙伴不想耽误时间,所以直接买了座位不在一起的三张票。但是,上车后,你和小伙伴通过和别人调换座位,又坐到了一起。

这么一说,碎片清理的机制就很容易理解了。当有数据把一块连续的内存空间分割成好几块不连续的空间时,操作系统就会把数据拷贝到别处。此时,数据拷贝需要能把这些数据原来占用的空间都空出来,把原本不连续的内存空间变成连续的空间。否则,如果数据拷贝后,并没有形成连续的内存空间,这就不能算是清理了。

我画一张图来解释一下。



在进行碎片清理前,这段 10 字节的空间中分别有 1 个 2 字节和 1 个 1 字节的空闲空间, 只是这两个空间并不连续。操作系统在清理碎片时,会先把应用 D 的数据拷贝到 2 字节的 空闲空间中,并释放 D 原先所占的空间。然后,再把 B 的数据拷贝到 D 原来的空间中。 这样一来,这段 10 字节空间的最后三个字节就是一块连续空间了。到这里,碎片清理结束。

不过,需要注意的是:**碎片清理是有代价的**,操作系统需要把多份数据拷贝到新位置,把原有空间释放出来,这会带来时间开销。因为 Redis 是单线程,在数据拷贝时,Redis 只能等着,这就导致 Redis 无法及时处理请求,性能就会降低。而且,有的时候,数据拷贝还需要注意顺序,就像刚刚说的清理内存碎片的例子,操作系统需要先拷贝 D,并释放 D的空间后,才能拷贝 B。这种对顺序性的要求,会进一步增加 Redis 的等待时间,导致性能降低。

那么,有什么办法可以尽量缓解这个问题吗?这就要提到,Redis 专门为自动内存碎片清理功机制设置的参数了。我们可以通过设置参数,来控制碎片清理的开始和结束时机,以及占用的 CPU 比例,从而减少碎片清理对 Redis 本身请求处理的性能影响。

首先, Redis 需要启用自动内存碎片清理, 可以把 activedefrag 配置项设置为 yes, 命令如下:

目 复制代码 1 config **set** activedefrag yes 这个命令只是启用了自动清理功能,但是,具体什么时候清理,会受到下面这两个参数的控制。这两个参数分别设置了触发内存清理的一个条件,如果同时满足这两个条件,就开始清理。在清理的过程中,只要有一个条件不满足了,就停止自动清理。

active-defrag-ignore-bytes 100mb: 表示内存碎片的字节数达到 100MB 时,开始清理;

active-defrag-threshold-lower 10:表示内存碎片空间占操作系统分配给 Redis 的总空间比例达到 10% 时,开始清理。

为了尽可能减少碎片清理对 Redis 正常请求处理的影响,自动内存碎片清理功能在执行时,还会监控清理操作占用的 CPU 时间,而且还设置了两个参数,分别用于控制清理操作占用的 CPU 时间比例的上、下限,既保证清理工作能正常进行,又避免了降低 Redis 性能。这两个参数具体如下:

active-defrag-cycle-min 25: 表示自动清理过程所用 CPU 时间的比例不低于 25%,保证清理能正常开展;

active-defrag-cycle-max 75:表示自动清理过程所用 CPU 时间的比例不高于 75%,一旦超过,就停止清理,从而避免在清理时,大量的内存拷贝阻塞 Redis,导致响应延迟升高。

自动内存碎片清理机制在控制碎片清理启停的时机上,既考虑了碎片的空间占比、对 Redis 内存使用效率的影响,还考虑了清理机制本身的 CPU 时间占比、对 Redis 性能的影响。而且,清理机制还提供了 4 个参数,让我们可以根据实际应用中的数据量需求和性能要求灵活使用,建议你在实践中好好地把这个机制用起来。

小结

这节课,我和你一起了解了 Redis 的内存空间效率问题,这里面的一个关键技术点就是要识别和处理内存碎片。简单来说,就是"三个一":

info memory 命令是一个**好工具**,可以帮助你查看碎片率的情况;

碎片率阈值是一个好经验,可以帮忙你有效地判断是否要进行碎片清理了;

内存碎片自动清理是一个**好方法**,可以避免因为碎片导致 Redis 的内存实际利用率降低,提升成本收益率。

内存碎片并不可怕,我们要做的就是了解它,重视它,并借用高效的方法解决它。

最后,我再给你提供一个小贴士:内存碎片自动清理涉及内存拷贝,这对 Redis 而言,是个潜在的风险。如果你在实践过程中遇到 Redis 性能变慢,记得通过日志看下是否正在进行碎片清理。如果 Redis 的确正在清理碎片,那么,我建议你调小 active-defrag-cycle-max 的值,以减轻对正常请求处理的影响。

每课一问

按照惯例,我给你提一个小问题。在这节课中,我提到,可以使用 mem_fragmentation_ratio 来判断 Redis 当前的内存碎片率是否严重,我给出的经验阈值都是大于 1 的。那么,我想请你来聊一聊,如果 mem_fragmentation_ratio 小于 1 了,Redis 的内存使用是什么情况呢?会对 Redis 的性能和内存空间利用率造成什么影响呢?

欢迎你在留言区写下你的思考和答案,和我一起交流讨论,如果觉得今天的内容对你有所帮助,也欢迎分享给你的朋友或同事,我们下节课见。

提建议

更多课程推荐



© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 19 | 波动的响应延迟:如何应对变慢的Redis? (下)

下一篇 21 | 缓冲区: 一个可能引发"惨案"的地方

精选留言 (12)





Kaito

如果 mem fragmentation ratio 小于 1 了, Redis 的内存使用是什么情况呢? 会对 Redi s 的性能和内存空间利用率造成什么影响?

mem fragmentation ratio小于1, 说明used memory rss小于了used memory, 这意 味着操作系统分配给Redis进程的物理内存,要小于Redis实际存储数据的内存,也就是... 展开٧

> **⊡** 7 **L** 44



mem fragmentation ratio小于1,说明redis内存不够用了,换了一部分到swap中,会

严重影响性能。

...

1 3



bat2man

2020-09-27

启用碎片整理的时候报错

127.0.0.1:6379 > CONFIG SET activedefrag yes

3

<u></u> 2



dfuru

2020-10-08

分配的物理空间小于申请的空间,发生swap,严重降低读写性能

凸 1



可怜大灰狼

2020-09-23

老师您好, 4.0-RC3 版本之前没有自动清理, 是不是只能重启服务?

凸 1



青青子衿

2020-09-23

这篇写的很好, 感觉受益不小

展开~

凸 1



dfuru

2020-10-08

自动碎片整理是否可不在主线程中操作?

展开~

凸



star1988007

2020-09-28

执行save后碎片消失,这背后是什么原理呢

展开~







zhou

2020-09-27

CPU 时间占用控制如何做到呢

展开٧







为什么不说下内存整理具体是怎么实现的? jemalloc应该不能控制,那到底怎么处理?







树斌

2020-09-24

实际案例, redis-cluster三主三从, 检查所有节点的内存碎片率均小于1, 在0.7-0.9之 间, used memory基本每个节点都只有12m左右,但是检查swap确认是没有虚拟内存交 换的,不知道这种情况作何解释?一直没闹明白

展开٧







yeek

2020-09-23

小于的话,应该是发生了内存到磁盘的swap吧,这个影响就很大了,swap的数据访问效 率会严重降低



