經由實際操作深入體驗 Cisco 路由的強大效能

實作Cisco 路由器 與Linux的動態路由

文◎奇科電腦教育資深網路技術顧問 Ben 哥和 CCIE 講師群共同編撰



何謂路由(Routing)


路由就是由甲電腦傳輸資料到乙電腦,以OSI第三層 ——網路層 Network Laver (例如以 IP 為基準) 來轉送 封包(Packet)的一種機制。思科系統股份有限公司 (Cisco Systems, Inc.) 對路由的定義記載「http://www. cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/routina.ht m#xtocid2」網頁之中。

電腦與電腦之間的資料傳輸必須經由網路, 而網路可 以透過直接連接兩台電腦的方式,或是以一個或一個以 上的節點來構成。 OSI 的第三層 (網路層) 的定址就是 網路工程師所謂的邏輯定址(Logical Address),而資料 鏈結層(Data Link Layer)中的實體定址(Physical Address),在區域網路(LAN)中叫做 MAC 位址。以 目前的網路來說,在網路層的邏輯定址中主要的通訊協 定有 IP、 IPX 、 AppleTalk 等,其中又以 IP 通訊協定為 目前最大的主流,無庸置疑地, Cisco Systems, Inc.是 全球公認普及IP網路的最大推手。

IP 在網路世界中所扮演的角色,就好比日常生活中每 戶家庭的「住址」一樣,IP就是每台電腦的住址。有了 住址,發件者送出去的資料,才能根據地址送達收件 者,收件者也才能根據資料上內存的資料來源位址回傳 資料給發件者。

因此,經由路由(Routing)的機制,可以達成電腦 之間資料互相交換的目的。

為什麼需要路由



▲路中機制的運作

如果沒有路由的話,資料將無法有效率地被轉送。

我們可以從生活中的寄信流程,大致了解為什麼需要 路由機制。試想,在台灣的我們想要寄一封明信片給遠 在紐約布魯克林的朋友,必須在明信片上填寫「對方的 地址」和「自己的地址」。投入郵筒之後,郵局會根據 明信片上「收件者地址」經由不同的郵局轉送到紐約的 布魯克林郵局,最後送達朋友的家裡。

那麼問題就來了,郵件到達郵局後,該郵局可以轉送 的其他郵局相當的多,例如,我人在高雄左營,郵件到 達左營郵局後,內部的作業必須決定下一個郵局該是高 雄郵局、台南郵局或是屏東郵局呢?郵務系統本身就是 一個大型的網路系統,每間郵局身負轉送郵件的使命, 只要郵件一到某個郵局,其目標就是迅速準確地把郵件 送到下一個郵局,也就是郵件透過郵局的「路由」機制 順利有效地到達目的地。

網路的架構是由無數的特殊電腦相連而成的,這些特 殊的電腦有一個固定的名稱叫「路由器」。其實路由器 就像是郵局,以目的地位址(Destination IP)為根據來 轉送封包給下一個路由器,而下一個路由器也根據目的 地位址,來轉送封包到下下一個路由器,反覆以上的步 驟,封包就可以順利地到達目的地的位址。

淺談 Linux 的路由

Linux的路由表可以經由「route -n」命令輸出:

► ~/Linux_NAT_zebra_奇科電腦教育								
[root@Linux_NAT_zebra root]# route -n								
Kernel IP rout	ing table						П	
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use Iface	-	
192.168.6.0	0.0.0.0	255.255.255.0		0	Ø	0 eth1		
10.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0		0	0	0 eth1	ш	
211.72.111.0	0.0.0.0	255.255.255.0		Ø	Ø	0 eth0		
192.168.8.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0 eth2	н	
169.254.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0		0	Ø	0 eth2	ш	
127.0.0.0	0.0.0.0	255.0.0.0	U	0	0	Ø 1o	Н	
0.0.0	211.72.111.254	0.0.0.0	UG	0	Ø	0 eth0		
[root@Linux_NA	T_zebra root l# _						١,	

透過以下圖表就可以瞭解圖片中路由表每一項領域的涵義:

各領域名稱(field name)	目的(Objective)				
Kernel IP routing table	核心內的 IP 路由表				
Destination	目的地的 IP 網路位址 (Network Address)				
Gateway	閘道器的 IP 位址				
Genmask	Destination 的子網路遮罩				
Flag	旗標。用來代表此路由目前 的狀態				
Metric	需 要 經 過 幾 個 網 路 節 點(hops)才能到達路由的目標網路位址。通常被路由 daemon 所使用,好比 RIP等				
Ref	參考到此路由規則的數目。 通常被路由 daemon 所使 用,像是 RIP等				
Use	有幾個轉送封包參考到此筆 路 由 規 則 。 只 有 在 執 行 「route -C」或「route -F」 命令時才會顯示				
Iface	Interface(介面)				

每一列代表一筆路由規則,綜合每筆規則即成一個路由表。對於系統工程師來說,大部分只會參考Destination、Gateway、Iface,頂多再加上Genmask一項。每當封包到達Linux主機之後,會根據最長符合原理(Longest PreFix Match),對每一條路由規則進行比對(Matching)的動作,而每一條路由規則都包含了轉送介面(Iface),用來決定封包將從哪一個介面轉送出去。

路由的種類

一般來說,Linux上的路由都屬於靜態路由(Static route)。靜態路由的產生,是系統管理員使用「route」命令所加入的靜態路由規則,也就是藉手動輸入的方式來加入路由規則。

相對於靜態路由,另一種當然稱之為動態路由 (Dynamic Route)。動態路由就是無須手動輸入路由規 則,其路由規則是本機與不同機器彼此經由路由程式 (Routing daemon)相互交換路由規則而來。一般在網 路界常聽到的 RIPv1、 RIPv2、 IGRP、 EIGRP、 OSPF、 ISIS、 BGP等,都是路由的通訊協定。


可想而知,當網路上有數十或數百台以上的路由器時,如果我們使用靜態路由的話,就必須在每一台路由器上輸入數百條的路由規則,這不僅曠日費時,而且往後要更動IP位址時,更可能牽一髮而動全身,因此唯有靠動態路由的自動路由規則交換機制,才能有效率地交換數百條以上的路由規則。

動態路由通訊協定分為「Distance-Vector」和「Link State」兩大類。對這兩類路由通訊協定的差別有興趣的讀者,建議不妨進修 Cisco 的 CCNA 課程來實際了解網路路由的原理。

RIP(Routing Information Protocol) 路由通訊協定簡介

RIP是一個相當早期且屬於 Distance-Vector 類的路由通訊協定,以 UDP 的資料格式透過連接埠 520 來交換路由資料。 RIP 於西元 1982 年出現在美國加州柏克萊大學所發展的作業系統 BSD(Berkerly System Distribution)4.2 版中,繼而在網路和系統界逐漸流行。

實驗環境介紹



▲網路拓撲圖

建議讀者先研究一下這張網路拓撲圖,如果十分清楚 要將哪些路由規則加在哪些設備上,讓春嬌跟志明的電 腦可以交換資料,對瞭解網路的運行原理將有實質上的 幫助。同時,對接下來的實驗也會比較容易上手,並真 正瞭解其中的奧妙。

這裡先給各位一個提示,所有的設備在沒有額外設定 之前,春嬌是不能夠 ping 志明的電腦。

在實驗開始之前,請先把 Linux 機器上的 iptables 防火牆規則移除,執 行「iptables -F && iptables -X」命令即可。

以下是各台實驗設備的 IP 位址設定和路由表內容:

```
~/Cisco_2621_奇科電腦教育
nterface FastEthernet0/0
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
nterface FastEthernetØ/1
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
```

▲ Cisco_2621 的介面 IP 設定

```
_ 🗆 🛛
~/Cisco_2621_奇科電腦教育
 Co. 2621 H4 Marker

cs: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSFF, IA - OSFF inter area

NH - OSFF NSSA external type 1, N2 - OSFF NSSA external type 2

E1 - OSFF external type 1, E2 - OSFF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS sunmary, Li - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static rout

o - ODR, P - periodic downloaded static route
                of last resort is 192.168.10.1 to network 0.0.0.0
    192.168.18.8/24 is directly connected, FastEthernet8/9 192.168.28.8/24 is directly connected, FastEthernet8/9 8.8.8.8/0 [1/0] via 192.168.18.1  
.2621#
```


▲ Cisco_2621 的路由表

```
~/Linux_NAT_zebra_奇科電腦教育
              -
th1 Link encap:Ethernet HVaddr 00:08:A1:7B:74:6B
inet addr:192.168.10.1 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
root@localhost root]# netstat -nr
  rootellocalhost root | m net men | IF routing table estination Gateway | 12.168.10.0 0.0.0.0 | 0.1.32.0 0.0.0.0 | 0.9.254.0.0 0.0.0.0 | 0.9.254.0.0 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 | 0.0.0 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                MSS Window intt Iface
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         tt Iface
0 eth1
0 eth0
0 eth0
0 lo
0 eth0
```

▲ Linux_NAT 機器的設定



▲簡單的 NAT 設定



▲ Linux_router 機器的設定

至於交換器的設定,筆者在上一期(11期)已介紹 過了,這裡就不再贅述。

接下來,請讀者們使用「ping」這個指令來檢視各個 設備之間的連線是否正常。如果連線一切正常的話,再 試著直接從 Linux_NAT 機器上執行「ping」指令來檢查 與 Linux router 之間的連線狀況。

從圖片中的顯示結果發現,根本ping不到,這種結 果在原先的預期之中。

```
~/Linux_NAI_zebra_奇科電腦教育
                                                                                                              _ 🗆 ×
root@localhost root]# ping 192.168.20.1
ING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
  192.168.20.1 ping statistics ---
packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 16017ms
```

Linux 設備的設定

在 Linux 上有幾個相當有名的路由程式,包括 routed、 zebra、 gated等,在這一次的文章中,筆者 選用 zebra 為實驗中的路由程式,原因無他,只因業界在 Linux 為基礎的網路設備上,大都使用 zebra。 套一句筆者常跟學生說的話, zebra 是經過業界淬鍊過的程式,絕對可以信賴。 更重要的是, zebra 的介面與 Cisco 的 IOS 相似度極高,讓熟悉 Cisco 設備的工程師可以省下不少重新摸索的時間。另外, zebra 在 Fedora Core 4 及 CentOS 4 上已經是標準套件。

在此以 Red Hat 9 架構的 Linux 實驗平台,並使用檔名為 zebra-0.93b-1.i386.rpm 的 zebra rpm 套件,來介紹如何安裝 zebra。請先將 zebra 安裝好,然後繼續下面的操作說明。

從 zebra-0.93b-1.i386.rpm 內包裝的檔案清單中可以 看出 zebra 有那些組態檔和執行檔。

Zebra 的組態檔是「/etc/zebra/zebra.conf」,但是剛剛 安裝的「zebra.conf」並沒有什麼內容,因此必須將「/usr/share/doc/zebra-0.93b/zebra.conf.sample」範例檔 複製到「/etc/zebra」目錄內並更名為「zebra.confg」,就建立好「/etc/zebra/zebra.conf」組態檔。另外,在「/usr/share/doc/zebra-0.93b/」目錄下還有一些 sample 檔,請複製一份到「/etc/zebra/」目錄下,並且將副檔 名「.sample」刪除。

接下來,使用 root 的身分執行 zebra 路由程式,然後 檢查 zebra 是否在執行程序表中。



根據以上的指令輸出結果,確認 zebra 已經開始執行了。使用 zebra 的好處就是它那神似於 Cisco IOS 的控制介面。 zebra 的組態檔「/etc/zebra/zebra.conf」,不像平常設定其他應用程式一樣非得需要使用編輯器(如 vi)來手動編輯不可,直接透過 zebra 的控制介面就可以修改。 Zebra 一旦啟動之後就會開始聽取連接埠 2601 的要求,因此只要藉由「telnet」指令連線到本機(localhost)的 2601 連接埠,即可進入 zebra 的控制介面。登入時所需的密碼是「zebra」。

```
Typing 127.06.01...

Connected to localhost.
Escape character is '^1'.

Hello, this is zebra (version 0.93b).

Copyright 1996-2002 Kunihiro Ishiguro.

User Rocess Verification

Password:

Zebra 0.93b (1386-redhat-linux).

Copyright 1996-2002, Kunihiro Ishiguro.
```

如果看到以上畫面,就表示已成功進入 zebra 的命令介面。在命令提示字元下輸入問號「?」或命令「list」,就會列出所有可用的命令清單。如果想要儲存設定值,只須在 enable 模式下鍵入命令「write memory」即可。

```
Router (list enable enable enable exit
help
list
quit
show debugging zebra
show history
show interface [IFNGME]
show ip forwarding
show ip route
show ip route (Asplconnected!kernel!ospf!rip!static)
show ip route e.B.C.D.M
show ip route e.B.C.D.M
show ip route e.B.C.D.M longer-prefixes
show ip route supernets-only
show ipof route x:x:x:x
show nemory ospf
show nemory yop
show table
show version
terminal length (0-512)
```

接著,開始啟動動態路由。 Zebra 支援的路由通訊協 定有: RIPv1、 RIPv2、 RIPng、 OSPF、 OSPF6、 BGP4+和BGP4-,在此選定RIPv2當作實驗的路由通訊 協定。在 zebra 的套件中有一個名為「ripd」的 daemon,其組態檔為「ripd.conf」,在稍早之前我們已 經將「ripd.conf.sample」複製到「/etc/zebra」目錄 下,並更名為「ripd.conf」。「ripd」這支 daemon 同時 支援 RIPv1 和 RIPv2 , 因此, 我們只需啟動 ripd 即可以 開始實驗。

請注意,在啟動 ripd 之前必須先確認 zebra 的 daemon 已經事先啟動了,之後才可以啟動 ripd。 ripd本 身也是一個 daemon, 其控制介面接收的連接埠為 「2602」,登入密碼是「zebra」。 enable 模式無須密碼 輸入即可登入。

```
► ~/Linux_NAI_zebra_奇科電腦教育
ello, this is zebra (version 0.93b).
Copyright 1996-2002 Kunihiro Ishiguro.
 ser Access Verification
assvord:
ipd/ sn
ipd# sh ver
ebra 0.93b (i386-redhat-linux).
opyright 1996-2002, Kunihiro Ishiguro.
ipd#
```

然後,使用「sh run」命令(原意show running)來 **查看設定值為何。**

```
► ~/Linux_NAT_zebra_奇科電腦教育
                                                                                ipd(config)# end
ipd#(sh run
nterface lo
nterface eth0
nterface ethi
```

然後,依照以下的步驟啟動 RIPv2:

第1步■啟動 RIP version 2

輸入「conft」(原意 configure terminal)命令進入設 定模式,然後鍵入「router rip」命令即可啟動 RIP。雖 然在 zebra 中 RIP 預設的版本就是第二版,但為了保險 起見,還是建議輸入「version 2」命令來指定執行 RIPv2 通訊協定。

```
► ~/Linux NAI zebra 奇科電腦教育
 ripd#(conf t)
ripdKconfig(# router rip
ripdKconfig-router(# version 2)
 ipd(config-router)# end
 ind# sh run
 urrent configuration:
 ostname ripd
log stdout
 interface lo
interface eth0
interface ethi
 outer rip
line vty
 end
```

第2步■指定 RIP 所需交換的路由網路

同上一步驟,先進入「router rip」的命令模式,然後 執行「network」命令來指定 RIP 所需交換的網路位址 和介面。

```
► ~/Linux_NAT_zebra_奇科電腦教育
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            _ | x |
ipd# conf t
ipd{config(# router rip)
ipd(config(-router)#
default-information Condefault-metric Set
distance Adm
distribute-list Fil
                                                                                                                                Control distribution of default route
Set a metric of redistribute routes
Administrative distance
Filter networks in routing updates
End current mode and change to enable mode.
Exit current mode and down to previous mode
Description of the interactive help system
Print command list
Specify a neighbor router
Enable routing on an IP network
Negate a command or set its defaults
Modify RIP metric
Suppress routing updates on an interface
Exit current mode and down to previous mode
Redistribute information from another routing protocol
RIP static route configuration
Adjust routing timers
Set routing protocol version
Write running configuration to memory, network, or
terminal
     exit
help
list
      no
offset-list
passive-interface
quit
redistribute
      route
timers
version
write
```

```
~/Linux_NAT_zebra_奇科電腦教育
                                        network 10.1.32.0/24
network eth0
network 192.168.10.0/24
network eth1
             nfig-router/# exit
nfig-# router zebra
nfig-router/# redistribute rip
nfig-router/# end
        nt configuration:
 terface lo
 terface ethØ
outer rip
network 10.1.32.0/24
network 192.168.10.0/24
network eth0
network eth1
ine vtv
```

第 3 步■設定成功之後,就可以使用 ripd 中的「debug」模式來觀察 RIP 的各項行為了。首先使用「terminal monitor」命令啟動,debug 訊息便會顯示在讀者目前使用的終端機上,接著輸入「debug rip events」命令就可以看到 RIP 事件的運作狀況。



在 debug 訊息中,應該會看到一個 multicast 位址 224.0.0.9,很多路由通訊協定都有規定 multicast 位址 來傳送路由訊息。筆者在此特別提醒諸位,網路的運用 不僅僅只是設 IP 位址和路由而已,還有許多有趣的知識 隱含其中,期待大家去挖掘學習。

剛剛已經完成 Linux_NAT 機器的設定,因此請讀者自行設定好 Linux_router 這台機器,感受一下獨立操作時可能會遇到的問題和挫折。

Cisco 2621 路由器的設定

相較於設定 Linux 上的 RIP 路由通訊協定, Cisco 路由器上的設定相對簡單了許多。再者,經過剛剛在 zebra上練習過一連串的設定命令之後,再設定 Cisco 路由器就不會陌生了,其中的操作過程簡單介紹如下:

第1步■首先,啟動 RIP 路由通訊協定。

第2步■檢視路由表是否有以「R」為開頭的路由規則。如果有的話,表示 Cisco 的 2621 埠已經成功地經由RIP 路由通訊協定與 Linux NAT 機器交換路由資訊了。



從圖片中可以看出 Cisco_2621 已經透過 RIP 獲得 Linux_NAT 機器上「10.1.32.0」這筆路由規則,並且將 它加入到 Cisco 2621 自己的路由表中。

實驗應有結果

現在開始查看在所有機器上的路由表,與「實驗環境介紹」一節中所列出的各機器的路由表有何差異。首先,查看 Linux_NAT 機器。

```
= _Linux_NAI_rebm_#MillERRR

- □ X

TeventELinux_NB1_scher root N telnet localhost 2601

Trying 122.0.8.1...
Connected to localhost.
Escape character is '7'.

Hello, this is sebra (version 0.93b).
Coppright 1996-2802 Kunlhire Ishigure.

User Access Verification
Parsuord:
Bouters en
Passuord:
Bouters h is route.
Codes: K = kernel route.
Codes: K = kernel route.
Codes: K = kernel route.
S = 51B route

B = BGP, > = selected route. = - FIB route

N> = 0.8.0.8.08 via 18.1.32.1, eth8


O> = 18.1.32.02.41 is directly connected, selb8

K = 127.0.0.08 is directly connected. lo
Color 127.16.0.08 is directly connected. lo
Color 127.16.8.10.08 is directly connected. lo
Color 127.16.8.10.8.24 is directly connected. lo
Color 127.16.8.1
```

接著,檢查 Linux_router機器上的結果。

```
France route sets $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}
```

最後,查詢 Cisco 2621 路由器上的結果。



從以上幾張圖片的顯示結果發現,所有的機器上都有 RIP 加入的路由規則(也就是以 R 為開頭的路由規則), 因此 Linux_NAT 原本 ping 不到的 192.168.20.1 和 192.168.30.1, 現在就可以 ping 到了。

```
► ~/Linux_NAT_zebra_奇科電腦教育
root@Linux_N6T_sebra root]# ping 192.168.28.1 -c 5
!N6 192.168.20.1 (192.168.28.1) 56.084) bytes of data.
4 bytes fron 192.168.20.1: icom_seq=1 tt=63 time=0.525
4 bytes fron 192.168.20.1: icom_seq=2 tt]=63 time=0.535
4 bytes fron 192.168.20.1: icom_seq=3 tt]=63 time=0.537
4 bytes fron 192.168.20.1: icom_seq=4 tt]=63 time=0.537
                               ux_NAT_zebra rootl# ping 192.168.30.1
                            158.38.1 (192.158.38.1) 55(89) bytes of mata.

from 192.168.30.1: icnp_seq=1 ttl=63 time=0.638 ms

from 192.168.30.1: icnp_seq=2 ttl=63 time=0.489 ms

from 192.168.30.1: icnp_seq=3 ttl=63 time=0.480 ms

from 192.168.30.1: icnp_seq=4 ttl=63 time=0.523 ms

from 192.168.30.1: icnp_seq=5 ttl=63 time=0.518 ms
         192.168.30.1 ping statistics ---
ackets transnitted, 5 received, 0% packet loss, time 3996ms
nin/avg/max/ndev = 0.488/0.526/0.638/0.057 ms
ot@Linux_MAT_zebra root1#
```

而 Linux_router , 現在也能夠 ping 到位於 Internet 上 的機器了。

```
~/Linux_router_zebra_奇科電腦教育
ot@Linux_router_zebra zebral# ping 168.95.1.1 -c 5
168.95.1.1 ping statistics ---
uckets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4045ms
nin/avg/max/mdev = 40.902/42.598/47.065/2.262 ns
tt@Linux_pouter_zebra zebra]#
```

至此,網路拓撲圖中的春嬌與志明終於可以互通訊息 了,實驗預期的結果終於圓滿達成。

經過實際設定 Linux 與 Cisco 設備, 我們成功地讓 Cisco 2621 與 Linux 的機器作動態路由 RIP 的路由交換了,省 卻了手動設定靜態路由的麻煩。從練習中,不難看出 Linux 高度且全面化地支援各種路由通訊協定。礙於篇幅 有限,筆者此次還沒有機會帶大家實驗 OSPF、 BGP 等 進階的路由設定,不過要將這些進階的路由觀念和設定 交代清楚很部簡單。對一般的 Linux 使用者來說,想在 短時間內融會貫涌也不是件簡單的事。

Linux 本身就是一個相當完整的網路設備平台,在業界經 常可以看到以 Linux 為平台而衍生出來的產品。有些新 創立的公司(Startups)想出非常獨特的點子,藉其強大 的工程技術背景採用 Linux 平台來設計研發產品,以最 快的速度配合行銷上的市場區隔,創造出符合企業和客 戶所需要的設備,因此 Linux 平台的使用在 Time to Market 的層面上功不可沒。為數不少的 Startup 公司, 藉此成功地進入美國股票市場,短時間立即致富,享受 成功的榮耀。

作者簡介

奇科電腦教育資深顧問 Ben 哥,擁有物理學士以 及美國 Santa Clara Univ.電腦工程碩士學位,有豐 富的 UNIX 系統管理、程式設計、網路及深厚的教 育經驗,目前擔任資深網路安全顧問一職,專門替 國內外各大企業、政府提供網路安全諮詢及設計。

如果您有任何技術上的問題, 歡迎您隨時 Bne 哥 連絡:

E-mail: ask@geego.com.tw o