例:将 HLT 指令改为异或操作指令: XOR RS,RD; RD=RS⊕RD,

编码为: 0101 RS RD

微程序:

微地址	高 5 位	S3-S0	A 字段	B 字段	C字段	uA5-	说明
						uA0	
35H	00000	0000	001	010	000	011001	A<-RS
			(LDA)	(RS_B)			
19H	00000	0100	001	001	000	011010	A<-/A; (A=/RS)
		(F=/A)	(LDA)	(ALU_B)			
1AH	00000	0000	010	011	000	100001	B<-RD
			(LDB)	(RD_B)			
21H	00000	0010	011	001	000	100010	RD<-A*B;
		(AND)	(LDRi)	(ALU_B)			(RD=/RS*RD)
22H	00000	0001	001	001	000	100011	A<-B; (A=RD)
		(F=B)	(LDA)	(ALU_B)			
23H	00000	0100	001	001	000	100100	A<-/A (A=/RD)
		(F=/A)	(LDA)	(ALU_B)			
24H	00000	0000	010	010	000	100101	B<-RS
			(LDB)	(RS_B)			
25H	00000	0010	001	001	000	100110	A<-A*B; (A=RS*/RD)
		(AND)	(LDA)	(ALU_B)			
26H	00000	0000	010	011	000	100111	B<-RD; (B=/RS*RD)
			(LDB)	(RD_B)			
27H	00000	0011	011	001	000	000001	RD<-A+B.
		(OR)	(LDRi)	(ALU_B)			(RD=RS*/RD+/RS*RD)