${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

imbiente de

ferênciamento

Aninhamento

de

Métodos de

Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar

Subprograma: Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas

Suprograma Genéricos

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

Universidade Estadual de Londrina

October 9, 2013

Sumário

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

Ambiente de

referênciamento locais

Aninhamento de

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprograma

Sobrecarga de

Subprogra

- 1 Ambiente de referênciamento locais
- 2 Aninhamento de subprogramas
- 3 Métodos de Passagem de Parâmetros
- 4 Subprogramas Como Parâmetro
- 5 Chamar Subprogramas Indiretamente
- 6 Sobrecarga de Subprogramas
- 7 Suprogramas Genéricos
- 8 Questões de projetos referente a funções
- 9 Sobrecarga de operadores definidos pelo usuário
 - 10 Closure
- 11 Co-rotinas



Subprogramas

Ambiente de

ferênciamento locais

Variáveis locais estáticas

São vinculadas ao armazenamento antes da execução do programa e continuam até seu término.

- + Endereçamento direto na memória.
- + Não causam sobrecarga na alocação e desalocação.
- Não se comportam bem em programas recursivos.
- Representam um estado global.

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

Ambiente de

ferênciamento locais

Aninhamento

de

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como


Parâmetro


Chamar

Subprograma

Sobrecarga de Subprograma

Suprograma Genéricos





Subprogramas int sum (int arr[], int n) 2 3 static int result = 0; 4 if (n == 0)Ambiente de return result : ferênciamento 6 else { locais 7 result += arr[n-1];8 sum(arr, n-1);9 10 11 12 int main(void) { 13 int array $[5] = \{1,2,3,4,5\};$ printf("%d\n", sum(array, 3)); // 6 14 15 printf("%d\n", sum(array, 3)); // 12 printf("%d\n", sum(array, 3)); // 18 16 return 0: 18|}

Subprogramas

Ambiente de

ferênciamento locais

Variáveis locais dinâmicas na pilha

Variáveis dinâmicas na pilha, são vinculadas ao armazenamento quando o subprograma inicia sua execução e desvinculadas do armazenamento quando ele se encerra.

- + Maior flexibilidade (programas recursivos).
- Sobrecarga na alocação e desalocação.
- Endereçamento indireto.

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Ambiente de

referênciamento locais

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogram

Sobrecarga de Subprogramas

Exemplos

- ALGOL 60 e suas linguagens descendentes, possuem variáveis locais dinâmicas na pilha.
- Funções em C possuem variáveis são dinâmicas na pilha a menos que sejam especificamente declaradas como static.
- Subprogramas Pascal e Ada e métodos em C++, Java, C# têm somente variaveis dinâmicas na pilha.

Aninhamento de subprogramas

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Ambiente de re-

ferênciamento locais

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprogramas

Subprogram

Linguagens como ALGOL 68, Pascal e Ada, JavaScript, Python e Lua permitem aninhamento de subprogramas. Linguagens descententes de C não permitem aninhamento.

```
function hipotenusa(a, b) {
   function quadrado(x) {
     return x * x;
   }
   return Math.sqrt(quadrado(a) + quadrado(b));
}
```

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

Ambiente de referênciamento locais

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas

- Acesso a dados
- Apresentar e recuperar valores
- Parâmetros formais e parâmetros reais

Exemplo de parâmetros reais e parâmetros formais em C++

```
void soma(int a, int b) {
    cout << "Soma = " << a+b;
}
int main() {
    int x = 2;
    int y = 5;
    soma(x, y);
    return 0;
}</pre>
```

Modelos semânticos de passagem de parâmetros

Subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

modo entrada (in mode)

Os parâmetros formais recebem dados do parâmetro real.

modo saída (out mode)

Os parâmetros formais transmititem dados para o parâmetro real.

modo entrada/saída (inout mode)

Podem fazer ambos.

Passagem por valor

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

referênciamento

Aninhamento

de

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprograma Indiretamente

- Implementação para parâmetros em modo entrada
- O valor do parâmetro real é utilizado para inicializar o parâmetro formal que atua como uma variável local no subprograma.
- A transferência dos dados pode ser feita por cópia dos valores ou pela transmissão de um caminho de acesso (ponteiro ou referência) para o valor do parâmetro real.

Passagem por valor

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

Ambiente

referênciamento locais

Aninhamento de

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprograma

- O método de passagem por valor é rápida na vinculação e no tempo de acesso.
- Caminho de acesso: Proteção de célula contra escrita.
- Cópia: espaço adicional para armazenamento e as operações de transferência podem ser custosas se o parâmetro for grande.

Passagem por resultado

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Ambiente d

referênciamento locais

Aninhamento de

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprograma

- Implementação para parâmetros em modo saída
- Nenhum valor é transmitido na chamada do subprograma.
- Antes que o controle retorne para o chamador o valor do parâmetro formal é copiado para o parâmetro real.
- Dificuldade esta de garantir que o valor inicial do parâmetro real não seja utilizado no subprograma chamado.

Passagem por resultado

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Seai e Vinícius

Ambiente d

ferênciamento locais

Aninhamento de

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprograma:

Indiretamente

Subprograma

Colisão de parâmetros reais: Qual será o valor retornado para a?

Exemplo em C#

Passagem por resultado

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Ambiente de

referênciamento locais

Aninhamento de

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprograma

Indiretamente

Subprograma

```
■ Tempo para avaliar os endereços dos parâmetros reais.
```

■ Chamada list[21] ou no retorno list[5]?

Exemplo em C#

```
void subprograma(out int x, int index) {
    x = 23;
    index = 5;
}

sub = 21;
f.subprograma(list[sub], sub);
```

Passagem por valor-resultado

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Ambiente d

referênciamento locais

Aninhamento de

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Implementação para parâmetros em modo entrada-saída.
- Combinação da passagem por valor com a passagem por resultado.
- O valor do parâmetro real é usado para inicializar o parâmetro formal que atua como variável local.
- No termino do subprograma o valor do parâmetro formal é transmitido de volta para o parâmetro real.
- Partilha dos mesmos problemas da passagem por valor e passagem por resultado.

Passagem por referência

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Seai e Vinícius

Ambiente d

referênciamento locais

Aninhamento de

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprograms

- Implementação para parâmetros em modo entrada-saída.
- Transmissão de um caminho de acesso.
- Vantagem em relação a passagem por valor-resultado: não é necessário espaço duplicado e nem operações de cópia.
- Desvantagem: o acesso ao parâmetro formal é mais lento do que a passagem por valor devido ao endereçamento indireto.

Passagem por nome

Subprogramas

e Vinícius

referênciamento locais

de

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro


Chamar Subprogramas Indiretamente

- Implementação para parâmetros em modo entrada-saída.
- O parâmetro real é textualmente substituído pelo parâmetro formal em todas as suas ocorrências no subprograma.
- O parâmetro formal é vinculado a valores ou a endereços reais.
- A vinculação real é retardada até o momento que o parâmetro formal seja atribuído ou referenciado.
- Usado em tempo de compilação para parâmetros genéricos de subprogramas genéricos em C++, Java 5.0 e C# 2005.

Pilha em tempo de execução

Subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros



Function header: void sub (int a, int b, int c, int d) Function call in main: sub (w,x,y,z) (pass w by value, x by result, y by value-result, z by reference)

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

referênciamento

Aninhamento de

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas Indiretamente

Subprograma

- O C usa passagem por valor, porém obtêm a semântica da passagem por referência utilizando ponteiros (copiado do ALGOL 68).
- O C++ utiliza também a passagem por valor e garante a passagem por referência com ponteiros.
- O C++ ainda possui um tipo especial de ponteiro chamado tipo de referência que após sua inicialização não pode referenciar outra variável.

```
1 void fun(const int &p1, int p2, int &p3) { . . . }
```

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

referênciamento

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprogram

- Em Java os parâmetros também são passados por valor, porém como os objetos são apenas acessados por variáveis de referência os parâmetros são passados com a semântica de referência.
- Ada e Fortran 95+ permitem ao programador especificar o modo de cada parâmetro formal (entrada, saída e entrada-saída).

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Ambiente (

ferênciamento locais

Aninhamento de

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- O C# utiliza a passagem por valor como padrão, mas também permite ao programador utilizar passagem por refreferência se o prefixo ref for utilizado antes dos dois parâmetros (real e formal).
- Também suporta passagem de parâmetro em modo saída, passado por referência, com o modificador out antes do parâmetro formal.

```
void sumer(ref int oldSum, int newOne) { . . . }
. . .
sumer(ref sum, newValue);
```

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

referênciamento

Aninhamento de

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Em Python e Ruby é utilizado a passagem por atribuição em que todos os valores de dados são objetos.
- Se uma variável referenciada é acrescida de uma unidade então é criado um novo objeto com o valor da variável mais 1 e a variável referencia o novo objeto.
- No caso de vetor passado como parâmetro se houver uma atribuição ao parâmetro formal que referencia o vetor então não tem efeito no chamador.
- Se houve uma atribuição à um elemento do vetor passado então o correspondente parâmetro real será modificado.

Matrizes multidimencionais como parâmetro

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Seai e Vinícius

Ambiente :

referênciamento locais

Aninhamento de

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprograma Indiretament

- Quando uma matriz é passado como parâmetro o compilador deve ser capaz de construir uma função de mapeamento.
- Uma função de mapeamento simples mapeia valores inteiros (índices de elementos na matriz) para os endereços dos elementos da matriz.

Matrizes multidimencionais como parâmetro

Subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

```
Exemplo em C
```

```
void procedure(int *mat, int rows, int cols) {
2
3
  void main() {
5
      int mat[2][3];
6
7
      procedure(&mat, 2, 3); //ou procedure(mat[0][0],
           2, 3);
8
9
```

Matrizes multidimencionais como parâmetro

Subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

```
Exemplo em Ada
```

```
1 type Mat_Type is array (Integer range <>, Integer
     range <>) of Float;
2
 Mat_1 : Mat_Type (1..5, 1..30);
4
 function Sumer(Mat: in Mat_Type) return Float is
6
 end Sumer;
```

Subprogramas Como Parâmetro

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, iustavo, Sear e Vinícius

Ambiente d

referênciamento locais

Aninhamento de

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprograma

Subprograma Indiretamente

- Ideia simples, mas gera complicações.
- Type checking.
- referencing environment.

Referencing Environment

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

Ambiente de referênciament

ferênciamento locais

Aninhamento de

Métodos de Passagem de

Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprograma

Sobrecarga de Subprogramas Linguagens que permitem subprogramas aninhados.

- Shallow Binding
- Deep Binding
- Ad Hoc Binding

Exemplo

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Sustavo, Sean e Vinícius

Ambiente de

ferênciamento

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Channetro

Chamar Subprograma Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas

function sub1() { var x; function sub2() { 4 alert(x); 5 }; 6 function sub3() { var x; 8 x = 3: 9 sub4(sub2); 10 }; 11 function sub4(subx) { 12 var x; 13 x = 4;14 subx(); 15 }; 16 x = 1;17 sub3(); 18 };

Shallow Binding

Subprogramas

Subprogramas Como Parâmetro

O ambiente é o local onde o subprograma é chamado.



Shallow Binding

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

Ambiente de

ferênciamento

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Parâmetro

Subprograma Indiretament

```
function sub1() {
      var x;
      function sub2() {
4
        alert(x);
5
      };
6
      function sub3() {
        var x;
8
        x = 3:
9
        sub4(sub2);
10
      };
      function sub4(subx) {←
11
12
        var x;
13
        x = 4:
14
        subx();
15
      };
16
      x = 1:
17
      sub3();
18
    };
```

Deep Binding

Subprogramas

Subprogramas Como Parâmetro

O ambiente refere-se onde o subprograma foi definido.

Deep Binding

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

Ambiente d

ferênciamento

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar

Subprograma: Indiretamente

```
function sub1() <
      var x;
      function sub2() {
4
        alert(x);
5
      };
6
      function sub3() {
        var x;
8
        x = 3:
9
        sub4(sub2);
10
      };
11
      function sub4(subx) {
12
        var x;
13
        x = 4;
14
        subx();
15
      };
16
      x = 1;
17
      sub3();
18
    };
```

Ad Hoc Binding

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Justavo, Sear e Vinícius

Ambiente d ·e-

ferênciament locais

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogram

Sobrecarga de Subprogramas O ambiente condiz com o local que o subprograma foi passado por parâmetro. Nunca implementado.



Ad Hoc Binding

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

Ambiente de

ferênciamento locais

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar

Subprograma Indiretament

```
function sub1() {
      var x;
      function sub2() {
4
        alert(x);
5
      };
      function sub3() {
6
        var x:
8
        x = 3:
9
        sub4(sub2);
10
      };
11
      function sub4(subx) {
12
        var x;
13
        x = 4;
14
        subx();
15
      };
16
      x = 1;
17
      sub3();
18
    };
```

Chamar Subprogramas Indiretamente

Subprogramas

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Subprograma conhecido em tempo de execução.
- GUI e callback.
- C/C++ ponteiro para função.
- C# Delegate.

C/C++ - Ponteiro Para Função

Subprogramas

```
Guilherme,
Gustavo, Sean
e Vinícius
```

```
Ambiente de
```

```
ferênciamento
```

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de

Subprogramas

Como Parâmetro

Chamar Subprogramas

Subprogramas Indiretamente

```
Subprograma
```

```
//declaracao da funcao
  int sum(int a, int b)
3
  return a + b;
5
6
  //ponteiro para a funcao
  int (*sum_pointer)(int, int);
  sum_pointer = \∑
10
  //chamar a funcao
12 (* sum_pointer)(1,2);
```

C# - Delegate

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

```
re-
ferênciamento
locais
```

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas

```
//declarar um delegate
public delegate int SumDelegate(int a, int b);
...
//instanciar um delegate (funcao sum tem a mesma assinatura)
SumDelegate sumDelegate = new SumDelegate(sum);
//executar
sumDelegate(2,3);
```

Sobrecarga de Subprogramas

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Seai e Vinícius

Ambiente

ferênciamento locais

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprograma

Sobrecarga de Subprogramas

- Subprogramas (diferentes) com o mesmo nome.
- Parâmetros diferentes.
- Subprogramas relacionados.
- Exemplo: Sobrecarga de construtor.
- . Ada, Java, C++, C# e F#.

Suprogramas Genéricos

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

mbiente ه

ferênciamento locais

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como

Chamar Subprograma

Sobrecarga de

Suprogramas Genéricos

- Reuso de software é algo importante.
- Subprogramas com tipos genéricos.
- Exemplo: Ordenação independente de tipo.
- C++ Templates
- Java e C# Generics

C++ - Templates

```
Subprogramas
```

```
Guilherme,
iustavo, Sear
e Vinícius
```

referênciamento

Aninhamento

de

subprogramas

Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogram

Indiretament

Sobrecarga d Subprograma

Suprogramas Genéricos

```
//declarar funcao template
  template < class myType>
3 myType GetMax (myType a, myType b) {
4 return (a>b?a:b);
5
6
7 //exemplo de chamada para inteiro
  GetMax < int > (1,2);
9
10 //exemplo de chamada para float
11 GetMax<float > (1,2);
```

Java - Generics

Subprogramas 1 // declarar um metodo generico. public static <T> T dolt(T[] list) { 4 5 //chamar o metodo para String dolt < String > (myList); 8 9 //chamar o metodo para Integer dolt < Integer > (myList); 12 13 //isso causaria um erro (tipo primitivo) 15 dolt < int > (myList) ;

Sobrecarga de Subprograma

Questões de projetos referente a funções

${\sf Subprogram as}$

Guilherme, Gustavo, Seai e Vinícius

Ambiente

ferênciamento locais

Aninhamento de

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como

Chamar

Subprograma ndiretament

Sobrecarga de Subprogramas

Considerações

- Efeitos colaterais
- Tipos de valores retornados
- Quantidade de valores retornados

Efeitos colaterais

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Ambiente d

referênciamento

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como

Chamar Subprograma

Sobrecarga de

Suprogramas

Exemplo de aliasing

```
int x = 3;
...
... // se int* y = &x;
*y = 9;
```

Tipos de valores retornados

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Ambiente de referênciamento locais

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprograma

Sobrecarga de Subprogramas

Alguns exemplos

- C permite qualquer tipo ser retornado por suas funções exceto vetores e funções.
- C++ permite tipos definidos pelo usuário ou classes serem retornados.
- Java e C#, qualquer tipo ou classe podem ser retornados por seus métodos.

Quantidade de valores retornados

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

mbiente d

referênciamento locais

Aninhamento

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga d Subprograma

Linguagem Lua

Lua permite o retorno de múltiplos valores de suas funções. Por exemplo, a chamada da função:

a, b, c = fun()

Recebe três valores de retorno da função func():

return 3, sum, index

Sobrecarga de operadores

Subprogramas

```
Linguagens como Ada, Python, Ruby e C++ suportam
sobrecarga de operadores.
```

```
CVector CVector::operator+ (CVector param) {
    CVector temp:
    temp.x = x + param.x;
    temp.y = y + param.y;
     return (temp);
6
7
8
  int main () {
9
     CVector a (3,1);
10
     CVector b (1,2);
    CVector c:
11
    c = a + b:
     cout << c.x << "," << c.y;
13
14
     return 0:
15|}
```

Closure

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

Ambiente d

ferênciamento locais

Aninhamento de

Métodos de

Parâmetros Subprogramas

Como Parâmetro

Chamar Subprograma:

Sobrecarga o

Closure é uma variável local em uma função que é mantida viva (não é desalocada) após o retorno dessa função. Linguagens como C# e JavaScript possuem closure.

```
function foo(x) {
  var tmp = 3;
  return function (y) {
    alert(x + y + (++tmp));
  }
}

var bar = foo(2);
bar(10);
```

Co-rotinas

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

Ambiente de

referênciamento locais

de


Métodos de Passagem de

Subprogramas Como

Chamar Subprograma

Sobrecarga de Subprogramas

Co-rotinas são um tipo especial de subprogramas. A linguagem Lua é uma das linguagens que possui co-rotinas. Geralmente, corrotinas são criadas pela aplicação por uma unidade chamada de unidade mestre.



Co-rotinas

Subprogramas

