${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

undamentos

Ambiente de

ferênciamento

ferênciamento locais

An inhamento

de

subprograma

Passagem de

Subprograma: Como

Parâmetro

Chamar Subprograma

Sobrecarga de Subprogramas

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

Universidade Estadual de Londrina

October 9, 2013

Sumário

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

Fundamentos

Ambiente de

ferênciamento locais

Aninhamento de

Métodos de Passagem de

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas Indiretamente

- 1 Fundamentos
- 2 Ambiente de referênciamento locais
- 3 Aninhamento de subprogramas
- 4 Métodos de Passagem de Parâmetros
- 5 Subprogramas Como Parâmetro
- 6 Chamar Subprogramas Indiretamente
- 7 Sobrecarga de Subprogramas
- 8 Suprogramas Genéricos
- 9 Questões de projetos referente a funções
- 10 Sobrecarga de operadores definidos pelo usuário
- 11 Closure
- 12 Co-rotinas

Introdução

Subprogramas

Guilherme, Sustavo, Sear e Vinícius

Fundamentos

referênciamento locais

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Conceito muito importante nas linguagens de programação.
- Máquina análitica de Babbage
- Reuso, economia de tempo e abstração.
- Métodos nas linguagens orientadas a objeto também são subprogramas

Características comuns

Subprogramas

Guilherme, Sustavo, Sear e Vinícius

Fundamentos

referênciamento

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprograma: Indiretamente

- Cada subprograma tem um único ponto de entrada.
- Há apenas um subprograma em execução em um dado momento.
- O controle sempre retorna para a estrutura que chamou quando a execução do subprograma termina.

Cabeçalho de subprograma

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

Fundamentos

Ambiente de

ferênciamento locais

Aninhamento de

subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas Fornece um nome para o subprograma e especifica uma lista de parâmetros.

- Ruby e Python def funcao (parametros)
- C-based void funcao (parametros)

Corpo dos subprogramas

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Sustavo, Sear e Vinícius

Fundamentos

Ambiente de

ferênciamento

locais

de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas Os corpos dos subprogramas definem as computações.

- C-based. Delimitadas por chaves { }
- Python. Identação
- Ruby. Palavra-chave end

Peculiaridade de Ruby

```
Subprogramas
         1
           class Exemplo
         2
             def invocar_subprograma
Fundamentos
         3
                puts self.method(:invocar_subprograma).owner #
                    Exemplo
         4
                subprograma
         5
             end
         6
           end
         7
         8
           def subprograma
         9
             puts self.method(:subprograma).owner # Object
        10
           end
        11
           exemplo = Exemplo.new
           exemplo.invocar_subprograma
```



Parâmetros .

Subprogramas

Fundamentos

- Parâmetros Reais (Argumentos)
- Parâmetros Formais (Parâmetros)

Exemplos de parâmetros por palavras-chave

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Sustavo, Sear e Vinícius

Fundamentos

Ambiente de referênciamento locais

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Parâmetros Formais (Parâmetros) funcao (20, 10)
- Parâmetros Reais (Argumentos)
 void funcao(int param1, int param2)

Exemplos de parâmetros por palavras-chave

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Fundamentos

referênciamento

locais

de subprogramas

Métodos de Passagem d Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas

Sobrecarga de Subprogramas

Ada, Fortran 95+ e Python

```
def subprograma(param1, param2, param3):
    print param1 # 30
    print param2 # 20
    print param3 # 10

subprograma(param3 = 10, param2 = 20, param1 = 30)
```

Desvantagem: Cliente precisa saber o nome dos parâmetros

Exemplos de parâmetros com valores padrão

Subprogramas

Fundamentos

Python, Ruby, C++, Fortran 95+, Ada e PHP

```
def subprograma (param1, param2 = 20, param3 = 30):
    print param1 # 10
    print param2 # 20
    print param3 \# 30
5
```

Passagem de hash e listas como parâmetros

```
Subprogramas
```

Fundamentos

```
class Conta
    def transfere(argumentos, *valores)
      destino = argumentos[:para]
4
      data = argumentos[:em]
5
6
    end
 end
8
 conta = Conta.new
 conta.transfere({:para => :escola, :em => Time.now},
       [20.0, 30.0])
```

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

undamento

Ambiente de referênciamento locais

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas

Variáveis locais estáticas


São vinculadas ao armazenamento antes da execução do programa e continuam até seu término.


- + Endereçamento direto na memória.
- + Não causam sobrecarga na alocação e desalocação.
- Não se comportam bem em programas recursivos.
- Representam um estado global.

Subprogramas

Ambiente de

ferênciamento locais





```
Subprogramas
           int sum (int arr[], int n)
         2
         3
                static int result = 0;
         4
                if (n == 0)
                    return result :
Ambiente de
         6
               else {
         7
                    result += arr[n-1];
ferênciamento
locais
         8
                    sum(arr, n-1);
         9
        10
        11
        12
                main(void) {
           int
        13
                int array [5] = \{1,2,3,4,5\};
                printf("%d\n", sum(array, 3)); // 6
        14
        15
                printf("%d\n", sum(array, 3)); // 12
                printf("%d\n", sum(array, 3)); // 18
        16
                return 0:
        18
```

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Fundamento

T undamente

Ambiente de referênciamento locais

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas

Variáveis locais dinâmicas na pilha

Variáveis dinâmicas na pilha, são vinculadas ao armazenamento quando o subprograma inicia sua execução e desvinculadas do armazenamento quando ele se encerra.

- + Maior flexibilidade (programas recursivos).
- Sobrecarga na alocação e desalocação.
- Endereçamento indireto.

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Fundamento

Ambiente de referênciamento locais

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas

Exemplos

- ALGOL 60 e suas linguagens descendentes, possuem variáveis locais dinâmicas na pilha.
- Funções em C possuem variáveis são dinâmicas na pilha a menos que sejam especificamente declaradas como static.
- Subprogramas Pascal e Ada e métodos em C++, Java, C# têm somente variaveis dinâmicas na pilha.

Aninhamento de subprogramas

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

Ambiente de

referênciamento

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem d Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas Linguagens como ALGOL 68, Pascal e Ada, JavaScript, Python e Lua permitem aninhamento de subprogramas. Linguagens descententes de C não permitem aninhamento.

```
function hipotenusa(a, b) {
   function quadrado(x) {
     return x * x;
   }
   return Math.sqrt(quadrado(a) + quadrado(b));
}
```

Métodos de Passagem de Parâmetros

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

Fundamento

Ambiente de

ferênciamento locais

de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas

- Acesso a dados
- Apresentar e recuperar valores
- Parâmetros formais e parâmetros reais

Exemplo de parâmetros reais e parâmetros formais em C++

```
void soma(int a, int b) {
    cout << "Soma = " << a+b;
}
int main() {
    int x = 2;
    int y = 5;
    soma(x, y);
    return 0;
}</pre>
```

Modelos semânticos de passagem de parâmetros

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

undamento

Ambiente de

referênciamento locais

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas

Sobrecarga de

modo entrada (in mode)

Os parâmetros formais recebem dados do parâmetro real.

modo saída (out mode)

Os parâmetros formais transmititem dados para o parâmetro real.

modo entrada/saída (inout mode)

Podem fazer ambos.

Passagem por valor

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

undament

Ambiente de referênciamento locais

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Implementação para parâmetros em modo entrada
- O valor do parâmetro real é utilizado para inicializar o parâmetro formal que atua como uma variável local no subprograma.
- A transferência dos dados pode ser feita por cópia dos valores ou pela transmissão de um caminho de acesso (ponteiro ou referência) para o valor do parâmetro real.

Passagem por valor

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Sustavo, Sear e Vinícius

undamento

referênciamento locais

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- O método de passagem por valor é rápida na vinculação e no tempo de acesso.
- Caminho de acesso: Proteção de célula contra escrita.
- Cópia: espaço adicional para armazenamento e as operações de transferência podem ser custosas se o parâmetro for grande.

Passagem por resultado

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

-undament

Ambiente de referênciamento

de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Implementação para parâmetros em modo saída
- Nenhum valor é transmitido na chamada do subprograma.
- Antes que o controle retorne para o chamador o valor do parâmetro formal é copiado para o parâmetro real.
- Dificuldade esta de garantir que o valor inicial do parâmetro real não seja utilizado no subprograma chamado.

Passagem por resultado

${\sf Subprogram as}$

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

Fundamento

Ambiente de

referênciamento

locais

de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas

Sobrecarga de Subprogramas Colisão de parâmetros reais: Qual será o valor retornado para a?

Exemplo em C#

```
void atribuicao(out int x, out int y) {
    x = 29;
    y = 15;
}
...
f.atribuicao(out a, out a);
```

Passagem por resultado

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Fundamento

Ambiente de

ferênciamento locais

de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas

Sobrecarga de Subprogramas

- Tempo para avaliar os endereços dos parâmetros reais.
- Chamada list[21] ou no retorno list[5]?

Exemplo em C#

```
void subprograma(out int x, int index) {
    x = 23;
    index = 5;
}
...
sub = 21;
f.subprograma(list[sub], sub);
```

Passagem por valor-resultado

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

ındamento

Ambiente de referênciamento

Aninhamento

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Implementação para parâmetros em modo entrada-saída.
- Combinação da passagem por valor com a passagem por resultado.
- O valor do parâmetro real é usado para inicializar o parâmetro formal que atua como variável local.
- No termino do subprograma o valor do parâmetro formal é transmitido de volta para o parâmetro real.
- Partilha dos mesmos problemas da passagem por valor e passagem por resultado.

Passagem por referência

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

undament

Ambiente de referênciamento locais

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Implementação para parâmetros em modo entrada-saída.
- Transmissão de um caminho de acesso.
- Vantagem em relação a passagem por valor-resultado: não é necessário espaço duplicado e nem operações de cópia.
- Desvantagem: o acesso ao parâmetro formal é mais lento do que a passagem por valor devido ao endereçamento indireto.

Passagem por nome

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Fundamento

referênciamento locais

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Implementação para parâmetros em modo entrada-saída.
- O parâmetro real é textualmente substituído pelo parâmetro formal em todas as suas ocorrências no subprograma.
- O parâmetro formal é vinculado a valores ou a endereços reais.
- A vinculação real é retardada até o momento que o parâmetro formal seja atribuído ou referenciado.
- Usado em tempo de compilação para parâmetros genéricos de subprogramas genéricos em C++, Java 5.0 e C# 2005.

Pilha em tempo de execução

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

undamentos

Ambiente de

ferênciamento

Aninhamento

de


Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma: Como

Chamar

Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas



Function header: **void** sub (**int** a, **int** b, **int** c, **int** d)
Function call in main: sub (w,x,y,z)
(pass w by value, x by result, y by value-result, z by reference)

${\sf Subprogram as}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Fundament

Ambiente de

ferênciamento locais

de

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas Indiretamente

- O C usa passagem por valor, porém obtêm a semântica da passagem por referência utilizando ponteiros (copiado do ALGOL 68).
- O C++ utiliza também a passagem por valor e garante a passagem por referência com ponteiros.
- O C++ ainda possui um tipo especial de ponteiro chamado tipo de referência que após sua inicialização não pode referenciar outra variável.

```
1 void fun(const int &p1, int p2, int &p3) { . . . }
```

${\sf Subprogram as}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

undament

Ambiente de referênciamento

Aninhamento de subprograma:

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como

Chamar Subprograma: Indiretamente

Sobrecarga de

- Em Java os parâmetros também são passados por valor, porém como os objetos são apenas acessados por variáveis de referência os parâmetros são passados com a semântica de referência.
- Ada e Fortran 95+ permitem ao programador especificar o modo de cada parâmetro formal (entrada, saída e entrada-saída).

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Fundament

Ambiente de

ferênciamento locais

de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas Indiretamente

- O C# utiliza a passagem por valor como padrão, mas também permite ao programador utilizar passagem por refreferência se o prefixo ref for utilizado antes dos dois parâmetros (real e formal).
- Também suporta passagem de parâmetro em modo saída, passado por referência, com o modificador out antes do parâmetro formal.

```
void sumer(ref int oldSum, int newOne) { . . . }

sumer(ref sum, newValue);
```

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

Fundament

referênciamento

Aninhamento de

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Em Python e Ruby é utilizado a passagem por atribuição em que todos os valores de dados são objetos.
- Se uma variável referenciada é acrescida de uma unidade então é criado um novo objeto com o valor da variável mais 1 e a variável referencia o novo objeto.
- No caso de vetor passado como parâmetro se houver uma atribuição ao parâmetro formal que referencia o vetor então não tem efeito no chamador.
- Se houve uma atribuição à um elemento do vetor passado então o correspondente parâmetro real será modificado.

Matrizes multidimencionais como parâmetro

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

undamento

referênciamento

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Quando uma matriz é passado como parâmetro o compilador deve ser capaz de construir uma função de mapeamento.
- Uma função de mapeamento simples mapeia valores inteiros (índices de elementos na matriz) para os endereços dos elementos da matriz.

Matrizes multidimencionais como parâmetro

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

Fundamentos

Ambiente de

ferênciamento locais

de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar Subprograma

Sobrecarga de

Exemplo em C

Matrizes multidimencionais como parâmetro

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

undamento

Ambiente de referênciamento

ferênciamento locais

de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprograma Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de

Exemplo em Ada

```
type Mat_Type is array (Integer range <>>, Integer
    range <>>) of Float;

Mat_1 : Mat_Type(1..5, 1..30);

function Sumer(Mat : in Mat_Type) return Float is
    ...
end Sumer;
```

Subprogramas Como Parâmetro

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Sustavo, Sear e Vinícius

Fundamento

Ambiente de

referênciamento

locais

de

Métodos de Passagem de

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Ideia simples, mas gera complicações.
- Type checking.
- referencing environment.

Referencing Environment

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Sustavo, Sear e Vinícius

undamento

Ambiente de referênciamento locais

de subprogramas

Métodos de

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Linguagens que permitem subprogramas aninhados.
- Shallow Binding
- Deep Binding
- Ad Hoc Binding

Exemplo

```
{\sf Subprogramas}
```

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

undamentos

Ambiente de

ferênciamento locais

Aninhamento

de

subprograma

Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Parâmetro

Subprogramas Indiretamente

```
function sub1() {
      var x;
      function sub2() {
4
        alert(x);
5
      };
6
      function sub3() {
        var x;
8
        x = 3:
9
        sub4(sub2);
10
      };
11
      function sub4(subx) {
12
        var x;
13
        x = 4;
14
        subx();
15
      };
16
      x = 1;
17
      sub3();
18
    };
```

Shallow Binding

Subprogramas

Subprogramas Como

Parâmetro

O ambiente é o local onde o subprograma é chamado.



Shallow Binding

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

undamentos

Ambiente de

ferênciamento locais

Aninhamento

ge subprogramas

Métodos de Passagem de

Subprogramas Como

Parâmetro

Subprogramas Indiretamente

```
function sub1() {
      var x;
      function sub2() {
4
        alert(x);
5
      };
6
      function sub3() {
        var x;
8
        x = 3:
9
        sub4(sub2);
10
      };
      function sub4(subx) {←
11
12
        var x;
13
        x = 4:
14
        subx();
15
      };
16
      x = 1:
17
      sub3();
18
```

Deep Binding

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

undamentos

Ambiente de

ferênciamento locais

Aninhamento de

ge subprogramas

Métodos de Passagem d Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas O ambiente refere-se onde o subprograma foi definido.



Deep Binding

Subprogramas

Subprogramas Como

Parâmetro

```
function sub1() <
      var x;
      function sub2() {
4
        alert(x);
5
      };
6
      function sub3() {
        var x;
8
        x = 3:
9
        sub4(sub2);
10
      };
11
      function sub4(subx) {
12
        var x;
13
        x = 4:
14
        subx();
15
      };
16
      x = 1:
17
      sub3();
18
    };
```

Ad Hoc Binding

Subprogramas

Guilherme, Sustavo, Sear e Vinícius

undamentos

Ambiente de referênciamento

Aninhamento de

subprogramas

Métodos de Passagem d

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas O ambiente condiz com o local que o subprograma foi passado por parâmetro. Nunca implementado.



Ad Hoc Binding

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

undamentos

Ambiente de

ferênciamento locais

Aninhamento

de

subprograma

Passagem de

Subprogramas Como

Parâmetro

Subprogramas Indiretamente

```
function sub1() {
      var x;
      function sub2() {
4
        alert(x);
5
      };
      function sub3() {
6
        var x:
8
        x = 3:
9
        sub4(sub2);
10
      };
11
      function sub4(subx) {
12
        var x;
13
        x = 4:
14
        subx();
15
      };
16
      x = 1:
17
      sub3();
18
```

Chamar Subprogramas Indiretamente

${\sf Subprogram as}$

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

undamento

Ambiente de referênciamento

locais

de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Subprograma conhecido em tempo de execução.
- GUI e callback.
- C/C++ ponteiro para função.
- C# Delegate.

C/C++ - Ponteiro Para Função

```
Subprogramas
```

Chamar Subprogramas Indiretamente

```
1 //declaracao da funcao
  int sum(int a, int b)
3
4 return a + b:
5
6
  //ponteiro para a funcao
  int (*sum_pointer)(int, int);
  sum_pointer = \∑
10
  //chamar a funcao
12 (* sum_pointer)(1,2);
```

C# - Delegate

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

```
Fundamento
```

Ambiente de referênciamento

ferênciamento locais

de subprogramas

Métodos de Passagem de

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas Indiretamente

```
1  // declarar um delegate
2  public delegate int SumDelegate(int a, int b);
3  ...
4  // instanciar um delegate (funcao sum tem a mesma assinatura)
5  SumDelegate sumDelegate = new SumDelegate(sum);
6  // executar
7  sumDelegate(2,3);
```

Sobrecarga de Subprogramas

Subprogramas

Guilherme, Sustavo, Sear e Vinícius

Fundamento

Ambiente de

ferênciamento

Aninhamento de

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Subprogramas (diferentes) com o mesmo nome.
- Parâmetros diferentes.
- Subprogramas relacionados.
- Exemplo: Sobrecarga de construtor.
- Ada, Java, C++, C# e F#.

Suprogramas Genéricos

Subprogramas

Guilherme, Sustavo, Sear e Vinícius

Fundamento

Ambiente de

ferênciamento

Aninhamento de

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

- Reuso de software é algo importante.
- Subprogramas com tipos genéricos.
- Exemplo: Ordenação independente de tipo.
- C++ Templates
- Java e C# Generics

C++ - Templates

```
Subprogramas
```

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius

A ... la

referênciamento

Aninhamento de

subprogramas

Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas

Subprogramas Indiretamente

```
//declarar funcao template
  template < class myType>
3 myType GetMax (myType a, myType b) {
4 return (a>b?a:b);
5
6
7 //exemplo de chamada para inteiro
  GetMax < int > (1,2);
9
10 //exemplo de chamada para float
  GetMax < float > (1,2);
```

Java - Generics

```
Subprogramas
            12
            13
```

```
1 // declarar um metodo generico.
 | public static <T> T dolt(T[] list) {
3
4
5
 //chamar o metodo para String
 dolt < String > ( myList );
8
9
 //chamar o metodo para Integer
 dolt < Integer > (myList);
  //isso causaria um erro (tipo primitivo)
 dolt < int > (myList);
```

Questões de projetos referente a funções

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

Fundament

Ambiente de

ferênciamento locais

Aninhamento

de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas

Sobrecarga de Subprogramas

Considerações

- Efeitos colaterais
- Tipos de valores retornados
- Quantidade de valores retornados

Efeitos colaterais

Subprogramas

Exemplo de aliasing

```
int x = 3;
\dots // se int* y = &x;
*y = 9;
```

Tipos de valores retornados

${\sf Subprogram as}$

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

undament

Ambiente de referênciamento

Aninhamento de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas

Alguns exemplos

- C permite qualquer tipo ser retornado por suas funções exceto vetores e funções.
- C++ permite tipos definidos pelo usuário ou classes serem retornados.
- Java e C#, qualquer tipo ou classe podem ser retornados por seus métodos.

Quantidade de valores retornados

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sea e Vinícius

undament

Ambiente de

referênciamento locais

de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas

Linguagem Lua

Lua permite o retorno de múltiplos valores de suas funções. Por exemplo, a chamada da função:

Recebe três valores de retorno da função func():

return 3, sum, index

Sobrecarga de operadores

```
Subprogramas
```

Guilherme, Gustavo, Sean e Vinícius Linguagens como Ada, Python, Ruby e C++ suportam sobrecarga de operadores.

```
CVector CVector::operator+ (CVector param) {
     CVector temp:
    temp.x = x + param.x;
    temp.y = y + param.y;
5
     return (temp);
6
7
8
  int main () {
     CVector a (3,1);
     CVector b (1,2);
10
11
     CVector c:
     c = a + b:
     cout << c.x << "," << c.y;
13
14
     return 0:
15|}
```

Closure

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

Fundamento

Ambiente de re-

ferênciamento locais

de subprogramas

Métodos de Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como

Chamar Subprogramas

Sobrecarga de

Closure é uma variável local em uma função que é mantida viva (não é desalocada) após o retorno dessa função. Linguagens como C# e JavaScript possuem closure.

```
function foo(x) {
  var tmp = 3;
  return function (y) {
    alert(x + y + (++tmp));
  }
}

var bar = foo(2);
bar(10);
```

Co-rotinas

Subprogramas

Guilherme, Gustavo, Sear e Vinícius

Fundamento

Ambiente de

ferênciamento locais

Aninhamento de


Métodos de

Passagem de Parâmetros

Subprogramas Como Parâmetro

Chamar Subprogramas Indiretamente

Sobrecarga de Subprogramas Co-rotinas são um tipo especial de subprogramas. A linguagem Lua é uma das linguagens que possui co-rotinas. Geralmente, corrotinas são criadas pela aplicação por uma unidade chamada de unidade mestre.



Co-rotinas

${\sf Subprogramas}$

Guilherme, Sustavo, Sean e Vinícius

Fundamentos

Ambiente de

ferênciamento

Aninhamento

de

subprograma

Métodos de Passagem d

Subprogramas Como

Parâmetro

Chamar Subprogramas

