计算机科学概论——第六章

大纲

1、操作系统的定义与发展

定义,功能,主流操作系统

2、操作系统的功能

进程:概念,进程状态,进程调试方法,进程与程序区别,中断,同步与互斥;

内存管理:功能,内存分配方法,虚拟内存

文件管理: 分配方式,管理方法

设备管理: 主机与外设的数据交换方式, 驱动

磁盘驱动: 调度算法

1.操作系统的定义与发展

操作系统是位于硬件层之上、其他软件层之下的系统软件

1.定义:

操作系统(Operating System, OS)是指控制和管理整个计算机系统的硬件和软件资源,并合理地组织调度计算机的工作和资源的分配,以提供给用户和其他软件方便的接口和环境的程序集合。是系统软件的核心。

2.作用

- (1) 方便性。如果未配置操作系统,用户与计算机交流必须使用机器指令,输入数据或打印数据必须自己启动并控制相应的外部设备;
- (2) 有效性。如果未配置操作系统,CPU会经常处于闲置状态,操作系统通过合理 地组织计算机的工作流程,改善系统的资源利用率并提高系统的吞吐量;

(3)提供应用软件的运行环境。应用软件的兼容性通常由硬件和操作系统共同定义 ——软硬件平台。

3.特征(并发性与共享性是最基本的特征)

并发性

同一个时间段之内,操作系统能够运行两个到多个任务; 操作系统分时策略。

共享性

并行执行的多个进程可以共同使用系统的资源 互斥访问方式和同时访问管理;

虚拟性

通过某种技术把一个物理实体变为若干个逻辑上的对应物;包括虚拟处理机、虚拟内存、虚拟外部设备和虚拟信道等。

不确定性

运行时间、运行顺序也具有不确定性;

外部输入的请求、运行故障发生的时间难以预测。

4.主流操作系统

DOS系统

英文Disk Operating System的缩写,意思是"磁盘操作系统"

组成和优点

由引导程序、基本输入输出程序、文件管理和系统功能调用程序以及命令处理程序组成

文件处理能力比较强,对外设支持良好、小巧灵活和应用程序众多。

UNIX系统

具有多任务、多用户特征的一种电脑操作系统

组成

其系统结构可以分为操作系统内核和Shell两个部分 Shell是解释用户命令的程序,内核是操作系统的核心

优点:

系统的实现十分紧凑,简洁 树状目录结构,安全性更高,保密性更好,可维护性也得到了很大的提高 进程对换(Swapping)的内存管理机制

LINUX系统

Linux 应用领域:

企业服务器:企业

嵌入式: 手机、平板电脑、消费性电子产品及航空航天等领域中

桌面- 个人电脑

Windows系统

Mac OS操作系统

一套运行于苹果Macintosh系列电脑上的操作系统,衍生于Linux系统

5.其他类型的操作系统

移动终端操作系统

Android操作系统

是Google开发的基于Linux平台的开源手机操作系统

iOS操作系统

由苹果公司为iPhone开发的移动操作系统

Symbian操作系统

BlackBerry操作系统

Windows Phone操作系统

鸿蒙操作系统

嵌入式操作系统

特点:系统内核小;专用性强;系统精简;高实时性;多任务操作系统

2、操作系统的功能

1.进程

进程管理和CPU调度

进程是操作系统标准的执行单位,可执行程序在需要被调用时,作为一个标准的进程单位被操作系统加载在内存中由处理器执行。

CPU调度的主要任务是对处理器进行分配,把不同的时间片分配给不同的进程使用,以提高处理器的利用率,减少其空闲时间。

进程状态:有**新建、运行、等待、就绪和终止**五个状态。

进程调试: 进程控制的过程就是为程序创建进程,撤销已经结束的进程,以及控制进程在各个状态之间的切换

进程和程序之间的关系:

进程是可并发执行的程序在一个数据集合上的运行过程。进程是运行中的程序,是程序的一次运行活动,是资源分配的最小单位。

进程——动态,程序——静态

中断:

中断——唤醒操作系统的唯一方式。操作系统的常态是睡眠,只有发生中断的时候,操作系统才被唤醒并处理事务。

在程序执行的过程中,遇到需要紧急处理的事件时,暂时终止CPU正在执行的程序,转去执行相应的事件处理程序,处理完成后再返回原程序被中断处或调度其他程序执行的过程。

引起中断的事件称为中断源(根据中断源的不同,中断分为硬件中断,软件中断, 异常中断),中断源向CPU提出处理的请求称为中断请求,CPU暂停现行程序而转 为响应中断请求的过程称为中断响应

2.内存管理

一个程序必须装入一片连续的内存空间才能执行。

功能:可以提高存储器的利用率以及系统的性能

内存分配方法: 固定分区法和动态分区法

固定分区:

每个分区可以相等,也可以不等;使用分区表来记录分区使用情况

优势:实现简单,只需要极少的操作系统开销

缺点: 有内部碎片,对内存的使用不充分,活动进程的最大数目是固定的

动态分区:

根据程序装入时的实际需要,动态地分配内存空间,创建一个新的分区。使用空闲分区表来记录每个空闲分区的情况

有效地克服了固定分区方式中,由于分区内部剩余内存空置造成浪费的问题。

在动态分区方式中,当系统中有多个空闲分区时,要把一个新的程序装入内存运行,选定哪一个分区分配给该程序,常用的方法有三种:

最先匹配: 优先分配空闲表中第一个足够容纳程序的分区

最佳匹配: 优先分配空闲表中最小的且能容纳程序的分区

最差匹配: 优先分配空闲表中最大的能够容纳程序的分区

虚拟内存:

虚拟存储技术可以在不增加物理内存的前提下,实现内存扩充,让更大更多的程序可以运行。

虚拟存储器的基本思想是把外存(一般是硬盘)

和内存结合起来管理,为用户提供一个容量比实际内存大得多的虚拟存储器。

在程序执行过程中,只将当前要执行的一部分程

序和数据装入内存,将那些暂时不需要的页面调出内存,放在硬盘上的一个后备存储区中,通常称为交换区,即虚拟内存,实际是硬盘上的一个文件。只有需要的时候才交换到内存中

3.文件管理

分配方式:一般把文件存放在不同的文件夹里,所有文件夹以树结构组织,最顶层的 文件夹称为根文件夹。

管理方法: 建立文件, 撤销、读写、修改和复制文件, 对文件进行存取控制。

4.设备管理: 主机与外设的数据交换方式,驱动

主机与外设的数据交换方式:程序I/O方式;中断方式

驱动:操作系统通过设备驱动程序实现和设备控制器之间的通信,实现设备管理。

设备驱动程序由生产设备的厂商提供,每一个设备都配有一个驱动程序。

系统中的I/O设备分为常用设备和非常用设备

常用设备包括键盘、鼠标、显示器等,其驱动程序包含在BIOS中(系统启动时已驻留内存),实现计算机系统的基本输入输出功能;

计算机系统中安装的其它设备都称为非常用设备,使用前需要安装专门的设备 驱动程序