1. 整数在内存中的存储

整数的2进制表示方法有三种,即原码、反码和补码

三种表示方法均有符号位和数值位两部分,符号位都是用0表示"正",用1表示"负",而数值位最高位的一位是被当做符号位,剩余的都是数值位。

正整数的原、反、补码都相同。负整数的三种表示方**法各不相同。**

原码:直接将数值按照正负数的形式翻译成二进制得到的就是原码。

反码:将原码的符号位不变,其他位依次按位取反就可以得到反码。

补码: 反码+1就得到补码。


对于整形来说:数据存放内存中其实存放的是补码。

为什么呢?

在计算机系统中,数值一律用补码来表示和存储。原因在于,使用补码,可以将符号位和数值域统一处理;同时,加法和减法也可以统一处理(**CPU只有加法器**)此外,补码与原码相互转换,其运算过程是相同的,不需要额外的硬件电路。

2. 大小端字节序和字节序判断

我们先来看一个细节:



调试的时候,我们可以看到在a中的 0x11223344 这个数字是按照字节为单位,倒着存储的。这是为什么呢?

2.1 什么是大小端?

其实超过一个字节的数据在内存中存储的时候,就有存储顺序的问题,按照不同的存储顺序,我们分为大端字节序存储和小端字节序存储,下面是具体的概念:

大端 (存储)模式:是指数据的低位字节内容保存在内存的高地址处,而数据的高位字节内容,保存在内存的低地址处。

小端 (存储)模式:是指数据的低位字节内容保存在内存的低地址处,而数据的高位字节内容,保存在内存的高地址处。

2.2 **为什么有**大小端?

这是因为在计算机系统中,我们是以字节为单位的,每个地址单元都对应着一个字节,一个字节为8bit位,但是在C语言中除了8bit的 char 之外,还有16bit的 short 型,32bit的 long 型(要看具体的编译器),另外,对于位数大于8位的处理器,例如16位或者32位的处理器,由于寄存器宽度大于一个字节,那么必然存在着一个如何将多个字节安排的问题。因此就导致了大端存储模式和小端存储模式。

例如:一个 16bit 的 short 型 x ,在内存中的地址为 0x0010 , x 的值为 0x1122 ,那么0x11 为高字节,0x22 为低字节。对于大端模式,就将 0x11 放在低地址中,即 0x0010 中,0x22 放在高地址中,即 0x0011 中。小端模式,刚好相反。我们常用的 X86 结构是小端模式,而**KEIL C51** 则为大端模式。很多的ARM,DSP都为小端模式。有些ARM处理器还可以由硬件来选择是大端模式还是小端模式。

3. 浮点数在内存中的存储

在了解浮点数在内存中的存储之前先看一下这段代码的输出:

```
#include
int main()
{
    int n = 9;
    float *pFloat = (float *)&n;


    printf("n的值为: %d\n",n);
    printf("*pFloat的值为: %f\n",*pFloat);

    *pFloat = 9.0;

    printf("num的值为: %d\n",n);
    printf("*pFloat的值为: %f\n",*pFloat);

    return 0;
}
```

结果:



直接看肯定是看不懂的,我们先了解浮点数是如何在内存存储的。

根据国际标准IEEE (电气和电子工程协会) 754, 任意一个二进制浮点数V可以表示成下面的形式:

$$V = (-1)^S * M * 2^E$$

- (-1)S 表示符号位, 当S=0, V为正数; 当S=1, V为负数
- M表示有效数字, M是大于等于1, 小于2的
- 2E 表示指数位

举例来说:

十进制的5.0,写成二进制是 101.0,相当于 1.01×2²。那么,按照上面V的格式,可以得出S=0, M=1.01, E=2。

十进制的-5.0,写成二进制是-101.0,相当于-1.01×2^2。那么,S=1,M=1.01,E=2

IEEE754规定:

对于32位的浮点数,最高的1位存储符号位S,接着的8位存储指数E,剩下的23位存储有效数字M对于64位的浮点数,最高的1位存储符号位S,接着的11位存储指数E,剩下的52位存储有效数字M

3.1 具体存储过程:

IEEE754对有效数字M和指数E,还有一些特别规定。

前面说过,1≤M<2 ,也就是说,m可以写成 1.xxxxxx 的形式,其中 xxxxxx 表示小数部ieee754规定,在计算机内部保存m时,默认这个数的第一位总是1,因此可以被舍去,只保存后面xxxxxx部分。比如保存1.01的时候,只保存01,等到读取的时候,再把第一位的1加上去。这样做的目

的,是节省1位有效数字。以32位浮点数为例,留给M只有23位,**将第一位的1舍去**以后,等于可以保存24位有效数字。

至于指数E,情况就比较复杂

首先, E为一个无符号整数 (unsigned int)

这意味着,如果E为8位,它的取值范围为0~255;如果E为11位,它的取值范围为0~2047。但是,我们知道,科学计数法中的E是可以出现负数的,所以IEEE754规定,存入内存时E的真实值必须再加上一个中间数,**对于8位的E,这个中间数是127;对于11位的E,这个中间数是1023**。比如,2^10的E是10,所以保存成32位浮点数时,必须保存成10+127=137,即10001001。

3.2 浮点数读取过程

指数E从内存中取出还可以再分成三种情况:

E不全为0或不全为1

这时,浮点数就采用下面的规则表示,即指数E的计算值减去127(或1023),得到真实值,再将有效数字M前加上第一位的1。

比如: 0.5的二进制形式为0.1,由于规定正数部分必须为1,即将小数点右移1位,则为1.0*2^(-1),其 阶码为-1+127(中间值)=126,表示为01111110,而尾数1.0去掉整数部分为0,补齐0到23位 0000000000000000000000

则其二进制表示形式为:

E全为0

这时,浮点数的指数E等于1-127 (或者1-1023) 即为真实值,有效数字M不再加上第一位的1,而是还原为0.xxxxxx的小数。这样做是为了表示±0,以及接近于0的很小的数字。

0 00000000 001000000000000000000000

E全为1

这时,如果有效数字M全为0,表示±无穷大(正负取决于符号位s)

本期博客到这里就结束了,如果有什么错误,欢迎指出,如果对你有帮助,请点个赞,谢谢!