数据结构_非常方便的链表

链表是线性表的一种,是一种物理存储结构上非连续、非顺序的存储结构,数据元素的逻辑顺序是通过链表中的指针链接次序实现的。

和顺序表差不多,用结构体定义一个节点,包括存储的数据和下一个节点的地址。

这里我们写几个接口: 尾插, 头插, 尾删, 头删, 查找元素, 指定位置插入, 指定位置删除, 销毁。

SList.h

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<assert.h>
typedef int SList_Datatype;
typedef struct SList_Node
   SList_Datatype Data;
   struct SList_Node* Next;
}STL_Node;
void SLTPrint(STL_Node* phead);
//尾插
void SLTPushBack(STL_Node** pphead, SList_Datatype x);
void SLTPushFront(STL_Node** pphead, SList_Datatype x);
//尾删
void SLTPopBack(STL_Node** pphead);
//头删
void SLTPopFront(STL_Node** pphead);
//查找
STL_Node* SLTFind(STL_Node* phead, SList_Datatype x);
//在指定位置之前插入数据
void SLTInsert(STL_Node** pphead, STL_Node* pos, SList_Datatype x);
//在指定位置之后插入数据
void SLTInsertAfter(STL_Node* pos, SList_Datatype x);
//删除pos节点
void SLTErase(STL_Node** pphead, STL_Node* pos);
//删除pos之后的节点
void SLTEraseAfter(STL_Node* pos);
```

```
//销毁链表
```

void SListDesTroy(STL_Node** pphead);

SList.c

打印:

(不改变实参)传一级指针,新建立一个头节点pur,用while循环每次循环打印pur里面的数据,并将pur->next赋给pur。以pur!= NULL为循环终止条件。

新建节点:

创建一个newnode指针指向一个新开辟的节点,将数据x放进data,将next置空。

尾插:

(要改变实参) 传一个二级指针,用新建节点函数新建一个newnode。这里分情况:

- (1) 如果*pphead为空,即这个链表没有节点就直接将newnode赋给pphead。
- (2) 这里要先找尾,定义一个ptail指针首先指向*pphead,之后用whlie循环进行找尾。将ptail->next指向 newnode。

头插:

头插比较简单(因为不需要找尾),**传一个二级指针**,新建一个节点将newnode的next指向*pphead,将*pphead 指向newnode。就完成了头节点的替换。

尾删:

传二级指针,尾删和尾插差不多的,只是在找尾的时候需要两个指针,最后分别指向尾节点和尾节点的前一个节点。这里就不多叙述了。

头删:

传二级指针,新建一个指针指向第二个节点,将第一个节点释放掉后,将*pphead指向先前备份好的第二个节点。

查找元素:

传一级指针,新建一个指针指向phead循环遍历链表里面的数据,得到结果返回相应节点的指针,否则返回空指针。

在指定位置前/后插入数据:

因为前插比较复杂,这里只讲前插。

- **传二级指针, **先新建一个节点将数据放进去, 分两种情况
- (1) pos为头指针:这里直接调用头插的函数。
- (2) pos不为头指针:新建指针prev,这里还是用while循环找pos前一个节点的指针,循环结束条件为prev->next!= pos、之后将prev的next指向新节点,新节点的next指向pos;

删除pos节点/删除pos之后的节点(第二个我觉得没必要):

这里讲第一个, **传二级指针, **分两种情况

- (1) pos == *pphead: 直接调用头插。
- (2) pos! = *pphead:新建指针prev用while循环找尾节点的前一个节点(不多讲)将prev的next指向pos的 next,此时pos就不在链表里面了,只需要将它的空间释放掉,将指针置空就ok了。

销毁链表:

传二级指针,用while在循环里面将当前*pphead指向的空间释放,再将*pphead指向,下一个节点,结束条件为 pphead!= NULL,循环结束后记得将pphead置空(这是个好习惯)

下面参考代码附上:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include"SList.h"
void SLTPrint(STL_Node* phead)
    STL_Node* pur = phead;
    while (pur)
        printf("%d->", pur->Data);
        pur = pur->Next;
    printf("NULL\n");
}
STL_Node* SLTBuyNode(SList_Datatype x)
    STL Node* newnode = (STL Node*)malloc(sizeof(STL Node));
    if (newnode == NULL)
        perror("malloc is fail!");
        exit(1);
    newnode->Data = x;
    newnode->Next = NULL;
    return newnode;
}
void SLTPushBack(STL_Node** pphead, SList_Datatype x)
```

```
assert(pphead);
    STL_Node* newnode = SLTBuyNode(x);
    if (*pphead == NULL)
        *pphead = newnode;
    }
    else
    {
        STL_Node* ptail = *pphead;
        while (ptail->Next)
            ptail = ptail->Next;
        ptail->Next = newnode;
    }
}
void SLTPushFront(STL_Node** pphead, SList_Datatype x)
    assert(pphead);
    STL_Node* newnode = SLTBuyNode(x);
    newnode->Next = *pphead;
    *pphead = newnode;
}
void SLTPopBack(STL_Node** pphead)
    assert(pphead&&*pphead);
    if ((*pphead)->Next == NULL)
        free(pphead);
        pphead = NULL;
    STL_Node* prve = *pphead;
    STL_Node* ptail = *pphead;
    while (ptail->Next)
    {
        prve = ptail;
        ptail = ptail->Next;
    free(ptail);
    ptail = NULL;
    prve->Next = NULL;
}
void SLTPopFront(STL_Node** pphead)
{
    assert(pphead&&*pphead);
    STL_Node* tmp = (*pphead)->Next;
    free(*pphead);
    *pphead = tmp;
}
STL Node* SLTFind(STL Node* phead, SList Datatype x)
```

```
STL_Node* pur = phead;
   while (pur)
        if (pur->Data == x)
        {
            return pur;
        pur = pur->Next;
    }
    return NULL;
}
//在指定位置之前插入数据
void SLTInsert(STL_Node** pphead, STL_Node* pos, SList_Datatype x)
    assert(pphead&&*pphead);
    assert(pos);
    STL_Node* newnode = SLTBuyNode(x);
    if (*pphead == pos)
    {
        SLTPushFront(pphead,x);
        free(newnode);
        newnode = NULL;
    }
   else
    {
        STL_Node* prve = *pphead;
        while (prve->Next != pos)
            prve = prve->Next;
        prve->Next = newnode;
        newnode->Next = pos;
   }
}
//在指定位置之后插入数据
void SLTInsertAfter(STL_Node* pos, SList_Datatype x)
{
    assert(pos);
    STL Node* newnode = SLTBuyNode(x);
    newnode->Next = pos->Next;
    pos->Next = newnode;
}
//删除pos节点
void SLTErase(STL_Node** pphead, STL_Node* pos)
{
    assert(pphead&&*pphead);
    assert(pos);
    if (pos == *pphead)
        SLTPopFront(pphead);
    else
    {
        STL Node* prev = *pphead;
```

```
while (prev->Next != pos)
            prev = prev->Next;
        prev->Next = pos->Next;
        free(pos);
        pos = NULL;
    }
}
//删除pos之后的节点
void SLTEraseAfter(STL_Node* pos)
{
    assert(pos&&pos->Next);
    STL_Node* del = pos->Next;
    pos->Next = del->Next;
    free(del);
    del = NULL;
}
//销毁链表
void SListDesTroy(STL_Node** pphead)
{
    assert(pphead && *pphead);
    while (*pphead)
        STL_Node* next = (*pphead)->Next;
        free(*pphead);
        *pphead = next;
    *pphead = NULL;
}
```

本期博客到这里就结束了,如果有什么错误,欢迎指出,如果对你有帮助,请点个赞,谢谢!