定义与实例化一个Struct

• 首先,很直观的定义一个struct:

```
struct User{
   active: bool,
   username: String,
   email: String,
   sign_in_count: u64
}
```

• 在实例化一个struct的时候,我们可以设置它为mutable的,但这个mutable是对于整个struct的, 而不能仅针对其中一个元素

```
fn main() {
    let mut user1 = User{
        email: String::from("119010249@link.cuhk.edu.cn"),
        username: String::from("qpr"),
        active: true,
        sign_in_count: 1,
    };

    user1.email = String::from("1905873179@qq.com");
}
```

• 我们也可以用一个函数,来简化实例化的输入:

```
fn build_user(email: String, username: String) -> User{
    User{
        email,
        username,
        active: true,
        sign_in_count: 1,
    }
}
```

• 我们也可以用另一个struct的值来实例化一个struct:

- 。 这里很神奇地做到了, user2有自己地email, 但其他field的值完全和user1相同。
- 但! 非常重要的是,这里相当与是copy了user1的除了email之外的值。对于username这个属性,它是一个&String,这意味着ownship发生了转换。所以这样赋值以后,user1就不能invalid了。

■ 除非,user2的email和username这两个属性都用的自己的值。active和sign_in_count 这两个不用担心ownship转换,因为他们都是u64或bool

Tuple Struct

• Tuple Struct与Tuple不同的是: tuple是一个变量,而Tuple Struct是一个Struct,其是可以声明+实例化的。

```
struct Color(i32, i32, i32);
struct Point(i32, i32, i32);

let black = Color(0, 0, 0);
let origin = Point(0, 0, 0);
```

Unit-Like Structs

• 甚至可以定义并实例化没有任何fields的struct (可能之后会有奇用):

```
struct AlwaysEqual;
let subject = AlwaysEqual;
```

一个应用Struct的例子

- 其实应用Struct很多情况下是为了代码的可读性。比如,如果不用struct而用一个tuple来表示一个数据结构,我们就必须提前知道tuple的每个index代表的什么,这样非常不直观。但struct就可以避免这个问题。
- 一个简单的例子:

```
struct Rectangle{
   width: u32,
    height: u32,
}
fn main() {
   let rect1 = Rectangle{
        width: 30,
        height: 50,
   };
    println!(
        "The area of the rectangle is {} square pixels.",
        area(&rect1)
   );
}
fn area(rectangle: &Rectangle) -> u32{
    rectangle.width * rectangle.height
```

o 注意这里的 area(&rect1)。我们只想borrow这个rect1, 所以这样用。

Struct debug

• 我们是否可以尝试打印出来一个struct呢?看下面的代码:

```
fn main() {
    let rect1 = Rectangle{
        width: 30,
        height: 50,
    };

    println!("rect1 is {}", rect1);
}
```

会产生以下的报错:

- 。 这里, 我们可以关注报错信息中几个有趣的点:
 - = help: the trait std::fmt::Displayis not implemented for Rectangle:实际上我们用println!这个macro的时候,它的打印是以 Display 为格式的。对于primitive type,它们都implement了这个格式。但对于自己定义的struct而言并没有。所以我们需要使用其他的打印方法
 - = note: in format strings you may be able to use {:?} (or {:#?} for pretty-print) instead:报错信息给了我们一个其他的解决方案: {:?}。我们尝试使用这个
- 将打印部分改成:

```
println!("rect1 is {:?}", rect1);
```

报错信息如下:

- o Rust提示 Debug 这个trait并没有在Rectangle这个struct中实现(什么是 strait 应该以后会讲)。所以如果要使用 {:?} 的话,我们要做的是给Rectangle加上Debug这个strait。
- 加上#[derive(Debug)]:

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle{
```

```
width: u32,
height: u32,
}

fn main() {
  let rect1 = Rectangle{
      width: 30,
      height: 50,
    };

  println!("rect1 is {:?}", rect1);
}
```

。 成功打印:

```
rect1 is Rectangle { width: 30, height: 50 }
```

• 另外, 我们还可以尝试下之前报错信息里提到的 {:#?}:

```
println!("rect1 is {:#?}", rect1);
```

打印结果为:

```
rect1 is Rectangle {
    width: 30,
    height: 50,
}
```

。 这个格式上就更加舒服了。

dgb!

- 另外,我们也可以不用 println! 这个macro而使用 dbg! 这个macro(一听名字就很像是为调试而生的macro)。
 - 注意以下 println! 和 dbg! 的区别:
 - println! 是将信息打印到standard output console stream(stdout)
 - dgb!则是将信息打印到standart error console stream(stderr)
- 用例:

```
fn main() {
    let scale = 2;
    let rect2 = Rectangle{
        width: dbg!(30 * scale),
        height: 50,
    };

    dbg!(rect2);
}
```

输出:

```
[src/main.rs:23] 30 * scale = 60
[src/main.rs:27] rect2 = Rectangle {
    width: 60,
    height: 50,
}
```

- 。 非常方便! dbg! 还打印出了文件名和打印的位置在哪一行
- o 注意, width: dbg!(30 * scale).可以正常用,因为dbg!(30 * scale)返回了30*scale 这个expression的值的ownership
- 注意,要想让 dbg!(rect2)正常工作,还是需要在Rectangle这个struct上方加上# [derive(Debug)]的

Method

- 我们也可以为struct实现method。method和function的相同在于,它们都是接受参数,然后 return value。但method不同的点在于,methods are defined within the context of a struct(or an enum, a trait)。并且method获取参数的方法永远是self
- 看以下的代码:

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle{
   width: u32,
    height: u32,
}
impl Rectangle{
   fn area(&self) -> u32{
        self.width * self.height
   }
}
fn main() {
   let rect1 = Rectangle{
       width: 30,
        height: 50,
   };
    println!(
        "The area of rect1 is {} square pixels",
        rect1.area()
   );
}
```

- o 可以看到,rust中实现methods主要是通过 impl struct_name 然后里面再包裹 fn 的方式。 并且里面 fn 取参的方法都是通过 self
- o 另外,我们可以看到 fn 的参数: fn area(&self) -> u32: &self 是 self: &self 的简写。用上 & 说明我们是borrow这个ownship的。(绝大多数method中的函数都是需要borrow这个self的)
- 另外,method中的 fn 除了&self这个参数还能携带其他的参数。比如以下的例子:

```
impl Rectangle{
   fn can_hold(&self, another_rect: &Rectangle) -> bool{
```

```
return self.width > another_rect.width && self.height >
another_rect.height;
    }
}
fn main() {
   let rect1 = Rectangle{
       width: 30,
       height: 50,
   };
    let rect2 = Rectangle{
       width: 10,
       height: 40,
    };
    let rect3 = Rectangle{
       width: 60,
       height: 45,
    };
    println!("Can rect1 hold rect2? {}", rect1.can_hold(&rect2));
    println!("Can rect1 hold rect3? {}", rect1.can_hold(&rect3));
}
```

o can_hold 是比较一个Rectangle能否放得下另一个Rectangle

output:

```
Can rect1 hold rect2? true
Can rect1 hold rect3? false
```

Where is the -> Operator

• 我们知道,再C++中是有 -> 这个operator的,它是 * 和 . operator的结合。但Rust中并没有 -> ,因为rust有一个特性叫**automatic referencing**. 它会自动给objects加上 & , & mut , 或者 * 。所以以下的两个是等效的:

```
p1.distance(&p2);
(&p1).distance(&p2)
```

Association Function

- 所有再 imp1 中实现得 fn 都称之为associated functions.
- 我们也可以实现不带 &self 的associated function。 比如下面的例子:

```
impl Rectangle{
    fn square(size: u32) -> Rectangle{
        Rectangle{
            width: size,
            height: size,
        }
}
```

```
fn main() {
    let sq = Rectangle::square(3);
    dbg!(sq);
}
```

输出:

```
[src/main.rs:50] sq = Rectangle {
   width: 3,
   height: 3,
}
```

- 特别注意的是,对于这类不带 &self 的associated functions,我们调用的方法是: let sq= Rectangle::sqaure(3)。
 - :: 是跟namespace有关的。后面的章节会讲到