

# Datawhale 开源社区

# 深入理解计算机系统(6)

Computer Systems A Programmer's Perspective

CSAPP

李岳昆、易远哲 realyurk@gmail.com、yuanzhe.yi@outlook.com

2021年9月25日



第一部分

# 程序的机器级表示-II

# 加载有效地址



• 首先我们看一下指令 leaq,它实现的功能是加载有效地址,q 表示地址的长度是四个字,由于 x86-64 位处理器上,地址长度都是 64 位,因此不存在 leab、 leaw 这类有关大小的变种。

 $\mathsf{leaq} \quad \mathsf{S}, \, \mathsf{D} \to \mathsf{Load} \,\, \mathsf{Effective} \,\, \mathsf{Address}$ 

- 例如下面的这条指令,它表示的含义是把有效地址复制到寄存器 rax 中。 leaq 7(%rdx,%rdx,4),%rax
- 这个源操作数看上去与内存引用的格式类似,有效地址的计算方式与之前讲到的内存地址的计算方式一致,可以通过下列中的公式计算得到.

$$Imm(r_b, r_i, s) \to Imm + R[r_b] + R[r_i] \cdot s$$

#### 加载有效地址



假设寄存器 rdx 内保存的数值为 x,那么有效地址的值为 7 + %rdx + %rdx \* 4 = 7 + 5x。注意,对于 leaq 指令所执行的操作并不是去内存地址 (5x+7) 处读取数据,而是将有效地址 (5x+7) 这个值直接写入到目的寄存器 rax。

除了加载有效地址的功能, leaq 指令还可以用来表示加法和有限的乘法运算:

```
leaq

1 long scale(long x, long y, long z){
2    long t = x + 4 * y + 12 * z;
3    return t;
4 }
```



经过编译后,这段代码是通过三条 leaq 指令来实现。

#### scale:

```
leaq (%rdi, %rsi, 4), %rax
leaq (%rdx, %rdx, 2), %rdx
leaq (%rax, %rdx, 4), %rax
ret
```



接下来我们看一下,如何通过 leaq 指令实现算术运算。

根据寄存器的使用惯例,参数 x, y, z 分别保存在寄存器 rdi、rsi 以及 rdx 中,还是根据内存引用的计算公式,第一条指令的源操作数就对应于 x+4\*y,具体过程如图所示。

```
t = x + 4 * y + 12 * z;

scale:

x in %rdi, y in %rsi, z in %rdx

leaq (%rdi, %rsi, 4), %rax \rightarrow %rdi + 4*%rsi = x + 4*y

leaq (%rdx, %rdx, 2), %rdx \rightarrow %rdx + 2*%rdx = z + 2*z

leaq (%rax, %rdx, 4), %rax \rightarrow %rax + 4*%rdx

ret = (x + 4*y)
```

指令 leag 将该数值保存到目的寄存 rax 中。



接下来关于 z\*12 的乘法运算会有一些复杂, 需要分成两步:

- ① 首先计算 3\*z 的数值. 第二条的 leaq 指令执行完毕,此时寄存器 rdx 中保存的值是 3z。
- ② 把 3z 作为一个整体乘以 4。

```
t = x + 4 * y + 12 * z;

scale:

x in %rdi, y in %rsi, z in %rdx

leaq (%rdi, %rsi, 4), %rax \rightarrow %rdi + 4*%rsi = x + 4*y

leaq (%rdx, %rdx, 2), %rdx \rightarrow %rdx + 2*%rdx = z + 2*z

leaq (%rax, %rdx, 4), %rax \rightarrow %rax + 4*%rdx

ret = (x + 4*y)
```



为什么不能使用下列这条指令,直接一步得到我们期望的结果?

leaq (%rax, %rdx, 12), %rax 
$$\rightarrow$$
 %rax  $+$  12 \* %rdx  $=$  ( $x$  + 4 \*  $y$ ) + 12 \*  $z$ 

这里主要是由于比例因子取值只能是 1,2,4,8 这四个数中的一个,因此要把 12 进行分解。

#### 一元和二元操作



一元操作指令只有一个操作数,因此该操作数既是源操作数也是目的操作数,操作数可以是寄存器,也可以是内存地址。

指令	影响	描述
INC D DEC D NEG D NOT D	$\begin{aligned} D &\leftarrow D + 1 \\ D &\leftarrow D - 1 \\ D &\leftarrow -D \\ D &\leftarrow \sim D \end{aligned}$	加 1 减 1 取负 取补

### 二元操作




二元操作指令包含两个操作数,第一个操作数是源操作数,这个操作数可以是立即数、寄存器或者内存地址;第二个操作数既是源操作数也是目的操作数,这个操作数可以是寄存器或者内存地址,但不能是立即数。

指令	影响	描述
ADD S, D $SUB S, D$ $IMUL S, D$ $XOR S, D$	$\begin{array}{c} D \leftarrow D + S \\ D \leftarrow D - S \\ D \leftarrow D ^* S \\ D \leftarrow D ^{\smallfrown} S \end{array}$	加减乘或异或
OR S, D $AND S, D$	$\begin{array}{c} D \leftarrow D S \\ D \leftarrow D\&S \end{array}$	或与

### 内存与寄存器中



下面看一个例子,一开始,内存以及寄存器中所保存的数据如图所示。




### 内存与寄存器中



① 加法指令 addq 是将内存地址 0×100 内的数据与寄存器 rcx 相加,二者之和再存储到内存地址 0×100 处,该指令执行完毕后,内存地址 0×100 处所存储的数据由 0×FF 变成 0×100。

	0x100	0x108	0x110	0x118	
•••	0x100	0xAB	0x13	0x11	•••
	%rax ← 0x100	%rcx ·	← 0x1	%rdx ← 0x3	


② 减法指令 subq 是将内存地址 0×108 内的数据减去寄存器 rdx 内的数据,二者 之差在存储到内存地址 0×108 处,该指令执行完毕后,内存地址 0×108 处所存储的数据由 0×AB 变成 0×A8。




### 内存与寄存器中



③ 对于加一指令 incq,就是将内存地址  $0 \times 110$  内存储的数据加 1,结果是内存地址  $0 \times 110$  处所存储的数据由  $0 \times 13$  变成  $0 \times 14$ 。



④ 最后一条加法指令是将寄存器 rax 内的值减去寄存器 rdx 内的值,最终寄存器 rax 的值由 0x100 变成 0xFD。






左移指令有两个,分别是 SAL 和 SHL,二者的效果是一样的,都是在右边填零;右移指令不同,分为算术右移和逻辑右移,算术右移需要填符号位,逻辑右移需要填零,这与 C 语言中所讲述的移位操作是一致的。

指令	影响	描述
,	$D \leftarrow D << k$ $D \leftarrow D << k$ $D \leftarrow D >>_A k$ $D \leftarrow D >>_L k$	左移 左移,等同于 SAL 算数右移 逻辑右移


# 移位操作



• 对于移位量 k, 可以是一个立即数, 或者是放在寄存器 cl 中的数, 对于移位指 令只允许以特定的寄存器 cl 作为操作数,其他寄存器不行,这里需要特别注意 一下。




• 由于寄存器 cl 的长度为 8, 原则上移位量的编码范围可达 28 - 1 (255), 实际 上,对于 w 位的操作数进行移位操作,移位量是由寄存器 cl 的低 m 位来决定, 也就是说,对于指令 salb, 当目的操作数是 8 位,移位量由寄存器 cl 的低 3 位 来决定。



## 移位操作



• 对于指令 salw, 移位量则是由寄存器 cl 的低 4 位来决定。



以此类推,双字对应的是低 5 位,四字对应的是低 6 位。



接下来,我们通过一个例子来讲述一下移位指令的用途,下面的代码涉及了多种操作。

```
示例代码

1 long arith(long x, long y, long z){
2 long t1 = x ^ y;
3 long t2 = z * 48;
4 long t3 = t1 & 0xF0F0F0F;
5 long t4 = t2 - t3;
6 return t4;
7 }
```



我们重点看一下 z\*48 这行代码所对应的汇编指令。

$$long t2 = z * 48;$$

leag (%rdx, %rdx, 2), %rax salq \$4, %rax

#### 这个计算过程被分解成了两步:

① 第一步,首先计算 3\*z,指今 leag 来实现,计算结果保存到寄存器 rax。

leaq (%rdx, %rdx, 2), %rax  
R[%rdx] + R[%rdx] \* 2 = 3 \* z 
$$\rightarrow$$
 %rax



② 第二步,将寄存器 rax 进行左移 4 位,左移 4 位的操作是等效于乘以 2 的四次 方,也就是乘以16。

salq \$4, %rax 
$$2^4 * R[\%rax] = 16 * (3 * z) = 48 * z$$

通过一条 leag 指令和一条左移指令,来实现乘法操作。

为什么编译器不直接使用乘法指令来实现这个运算呢? 主要是因为乘法指令的执行 需要更长的时间,因此编译器在生成汇编指令时,会优先考虑更高效的方式。

# 移位操作




此外,还有一些特殊的算术指令,对于汇编指令学习,最关键的是了解指令相关的基本概念,并不需要去记指令的细枝末节,学会查阅指令手册,能够找到需要的信息即可。

描述
有符号全乘法
无符号全乘法
转换为八字
有符号除法
无符号除法



ALU 除了执行算术和逻辑运算指令外, 还会根据该运算的结果去设置条件码寄存器。



接下来、我们详细介绍一下条件码寄存器的相关知识。



条件码寄存器它是由 CPU 来维护的、长度是单个比特位、它描述了最近执行操作 的属性。



假如 ALU 执行两条连续的算术指令。

t1: addg %rax, %rbx t2: subq %rcx, %rdx

### 条件码



t1 和 t2 表示时刻, t1 时刻条件码寄存器中保存的是指令 1 的执行结果的属性, t2 时刻,条件码寄存器的内容被下一条指令所覆盖。



CF —— Carry Flag (进位标志)

ZF —— Zero Flag (零标志)

SF — Sign Flag(符号标志)

OF — Overflow Flag (溢出标志)

- 进位标志, 当 CPU 最近执行的一条指令最高位产生了进位时, 进位标志 (CF) 会被置为 1. 它可以用来检查无符号数操作的溢出。
- 零标志, 当最近操作的结果等于零时, 零标志 (ZF) 会被置 1。
- 符号标志, 当最近的操作结果小于零时, 符号标志 (SF) 会被置 1



条件码寄存器的值是由 ALU 在执行算术和运算指令时写入的,下图中的这些算术和逻辑运算指令都会改变条件码寄存器的内容。

Unary Operations	Binary Operations	Shift Operations
INC D DEC D NEG D	$ADD \ S, D$ $SUB \ S, D$ $IMUL \ S, D$ $OR \ S, D$ $XOR \ S, D$	$SAL \ k, D$ $SHL \ k, D$ $SAR \ k, D$ $SHR \ k, D$
	AND S, D	



对于不同的指令也定义了相应的规则来设置条件码寄存器。例如逻辑操作指令 xor, 进位标志 (CF) 和溢出标志 (OF) 会置 0; 对于加一指令和减一指令会设置溢出标志 (OF) 和零标志 (ZF), 但不会改变进位标志 (CF)。

除此之外,还有两类指令可以设置条件码寄存器: cmp 指令和 test 指令。

- cmp 指令是根据两个操作数的差来设置条件码寄存器。cmp 指令和减法指令 (sub) 类似,也是根据两个操作是的差来设置条件码,二者不同的是 cmp 指令 只是设置条件码寄存器,并不会更新目的寄存器的值。
- test 指令和 and 指令类似,同样 test 指令只是设置条件码寄存器,而不改变目的寄存器的值。




```
条件码的使用
int comp(long a, long b){
    return (a == b);
```

```
comp:
        %rsi, %rdi
 comq
 sete %al
 movzbl %al, %eax
 ret
```

图: 对应汇编指令



根据寄存器使用的惯例,参数 a 存放在寄存器 rdi 中,参数 b 存放在寄存器 rsi 中。





```
条件码的使用

int comp(long a, long b){
    return (a == b);
    }
```

```
comp:
comq %rsi, %rdi
sete %al
movzbl %al, %eax
ret
```

图: 对应汇编指令



接下来的这条指令 sete 看起来就有点费解了,这是因为通常情况下,并不会直接去 读条件码寄存器。其中一种方式是根据条件码的某种组合,通过 set 类指令,将一 个字节设置为 0 或者 1。在这个例子中, 指令 sete 根据需标志 (ZF) 的值对寄存器 al 进行赋值, 后缀 e 是 equal 的缩写。如果零标志等于 1. 指令 sete 将寄存器 al 置 为 1; 如果零标志等于 0. 指令 sete 将寄存器 al 置为 0。



```
comp:
 a in %rdi, b in %rsi
          %rsi, %rdi → a-b
  comq
          %al
  sete
  if ZF=1, %al=1
  if ZF=0, %al=0
  movzbl %al, %eax
  ret
```

然后 mov 指令对寄存器 al 进行零扩展,最后返回判断结果。



#### 下面看一个复杂的例子。

```
另一个例子
1 int comp(char a, char b){
     return (a < b);</pre>
```

#### 转成汇编指令如下。

```
comp:
          %sil, %dil
 comb
          %a1
  sete
 movzbl %al, %eax
 ret
```



对比前面相等的情况,可以发现指令有些不同。sete 变成了指令 setl,指令 setl 的含义是如果 a 小于 b,将寄存器 al 设置为 1,其中后缀 l 是 less 的缩写,表示"在小于时设置",而不是表示大小 long word,这里特别注意一下。

相对于相等的情况,判断小于的情况要稍微复杂一点。需要根据符号标志 (SF) 和溢出标志 (OF) 的异或结果来判定。

两个有符号数相减,当没有发生溢出时,如果 a 小于 b, 结果为负数, 那么符号标志 (SF) 被置为 1; 如果 a>b, 结果为正数, 那么符号标志 (SF) 就不会被置 1。

 $a < b \rightarrow SF^{\circ}OF$ t = a - b

Case 1: a < b t < 0 SF=1 SF^OF=1

Case 2: a>b t>0 SF=0 SF^OF=0



那么是不是根据符号标志 (SF) 就能够给出判断结论了呢? 我们来看一个例子。

溢出后,符号标志 SF 不会置一,但溢出标志 OF 会置一。因此仅仅通过符号标志 无法判断 a 是否小于 b。

当 a=1, b=-128, 由于发生了正溢出, 结果 t=-127, 虽然 a>b, 但是由于溢出导致 了结果 t 小于 0, 此时符号标志 (SF) 和溢出标志 (OF) 都会被置为 1。



综合上述所有的情况,根据符号标志 (SF) 和溢出标志 (OF) 的异或结果,可以对 a 小于 b 是否为真做出判断。

对于其他判断情况,都可以通过条件码的组合来实现。

指令	影响	描述
$\begin{array}{c} {\rm setge}\ D \\ {\rm setl}\ D \end{array}$	$D \leftarrow \sim (SF^{}OF)\& \sim ZF$ $D \leftarrow \sim (SF^{}OF)$ $D \leftarrow SF^{}OF$ $D \leftarrow (SF^{}OF) ZF$	Greater(signed >) Greater or equal(signed >=) Less(signed <) Less or equal(signed <=)

虽然看上去相对复杂一点,不过原理都是一致的。



对于无符号数的比较情况,需要注意一下,指令 cmp 会设置进位标志,因而针对无符号数的比较,采用的是进位标志和零标志的组合,具体的条件码组合如图所示。

指令	影响	描述
seta $D$	$D \leftarrow \sim CF\& \sim ZF$	Above(unsigned $>$ )
setae ${\cal D}$	$D \leftarrow \sim CF$	Above or equal(unsigned $>=$ )
$setb\ D$	$D \leftarrow CF$	Below(unsigned <)
$setbe\ D$	$D \leftarrow CF ZF$	Below or equal(unsigned $<=$ )

关于这些条件码的组合并不需要去记住,了解条件语句的底层实现,这对我们深入 理解整个计算机系统会有一定的帮助。



# 跳转指令 long absdiff\_se(long x, long y){ long result; $if(x < y){result = y - x;} else{result = x - y;}$ return result; 5

```
absdiff se:
          %rsi, %rdi
  cmpq
 il .L4
          %rdi, %rax
  mova
           %rsi, %rax
  subq
  ret
```



条件语句  $\times$  小于 y 由指令 cmp 来实现,指令 cmp 会根据 ( $\times$ -y) 的结果来设置符号标志 (SF) 和溢出标志 (OF)。图中的跳转指令 jI,根据符号标志 (SF) 和溢出标志 (OF) 的异或结果来判断究竟是顺序执行,还是跳转到 L4 处执行。当  $\times$  大于 y 时,指令顺序执行,然后返回执行结果,L4 处的指令不会被执行;当  $\times$  小于 y 时,程序跳转到 L4 处执行,然后返回执行结果,跳转指令会根据条件寄存器的某种组合来决定是否进行跳转。

指令	跳转条件	描述
jg Label	$\sim (SF^{}OF)\& \sim ZF$	Greater(signed >)
jge Label	$\sim (SF\widehat{\ }OF)$	Greater or equal(signed $>=$ )
jl Label	$SF^{}OF$	Less(signed <)
jle Label	$(SF\widehat{\ }OF) ZF$	Less or equal(signed <=)

# 跳转指令的编码



对于代码中的 if-else 语句,当满足条件时,程序洽着一条执行路径执行,当不满足条件时,就走另外一条路径。这种机制比较简单和通用,但是在现代处理器上,它的执行效率可能会比较低。

针对这种情况,有一种替代的策略,就是使用数据的条件转移来代替控制的条件转 移。还是针对两个数差的绝对值问题,给出了另外一种实现方式,具体如下所示。

#### 代码实现

```
long comvdiff_se(long x, long y){
long rval = y - x; long eval = x - y;
long ntest = x >= y;
if(ntest){rval = eval;} return rval;
}
```



我们既要计算 y-x 的值,也要计算 x-y 的值,分别用两个变量来记录结果,然后再判断 x 与 y 的大小,根据测试情况来判断是否更新返回值。这两种写法看上去差别不大,但第二种效率更高。第二种代码的汇编指令如下所示。

```
long cmovdiff se(long x, long y)
                                     cmovdiff se:
  long rval = y - x;
                                                %rsi, %rdx
                                       mova
  long eval = x - y:
                                       suba
                                                %rdi, %rdx
  long ntest = x >= v;
                                              %rdi, %rax
                                       mova
  if (ntest)
                                       suba
                                                %rsi, %rax
    rval = eval:
                                       cmpq
                                                %rsi, %rdi
  return rval:
                                                %rdx, %rax
                                       cmovge
                                       ret
```

# 跳转指令的编码



前面这几条指令都是普通的数据传送和减法操作。cmovge 是根据条件码的某种组合来进行有条件的传送数据,当满足规定的条件时,将寄存器 rdx 内的数据复制到寄存器 rax 内。在这个例子中,只有当 x 大于等于 y 时,才会执行这一条指令。

cmpq %rsi, %rdi  $\rightarrow$  compare x:y

cmovge %rdx, %rax  $\rightarrow \sim (SF \hat{\ } OF)$ 



更多条件传送指令如下表所示。

指令	移动条件	描述
$cmovl\ S,R$	$SF^{}OF$	Greater(signed >) Greater or equal(signed >=) Less(signed <)
$cmovle\ S,R$	$(SF\widehat{\ }OF) ZF$	Less or equal(signed $<=$ )

为什么基于条件传送的代码会比基于跳转指令的代码效率高呢?这里涉及到现代处理器通过流水线来获得高性能。当遇到条件跳转时,处理器会根据分支预测器来猜测每条跳转指令是否执行,当发生错误预测时,会浪费大量的时间,导致程序性能严重下降。



C 语言中提供了三种循环结构,即 do-while、while 以及 for 语句,汇编语言中没有定义专内的指令来实现循环结构,循环语句是通过条件测试导跳转的结合来实现的。

接下来, 我们分别用这三种循环结构来实现 N 的阶乘。

```
fact do:
                                %rdi
long fact do(long n){
                           n in
                                  $1, %eax
  long result = 1;
                          movl
                         .L2:
  do{
                                  %rdi, %rax
   result *= n:
                           imula
                           suba
                                  $1, %rdi
   n = n - 1;
                                  $1, %rdi
  \} while (n > 1);
                           cmpq
                          jg.L2
  return result;
```



我们可以发现指令 cmp 与跳转指令的组合实现了循环操作。

```
fact do:
 n in %rdi
 movl $1, %eax
.L2:
 imulg
         %rdi, %rax
 subq $1, %rdi
          $1, %rdi
 cmpq
 jg.L2
      ret
 rep
```

当 n 大于 1 时, 跳转到 L2 处执行循环, 直到 n 的值减少到 1, 循环结束。



对比 do-while 循环和 while 循环的实现方式,我们可以发现这两种循环的差别在于,N 大于 1 这个循环测试的位置不同。

do-while 循环是先执行循环体的内容,然后再进行循环测试,while 循环则是先进行循环测试,根据测试结果是否执行循环体内容。



#### 我们将这个 for 循环转换成 while 循环。

```
long fact for(long n){
                                   long fact for while(long n){
  long i;
                                      long i = 2;
  long result = 1;
                                      long result = 1;
  for (i=2; i<=n; i++) {
                                      while (i<=n) {
    result *= i;
                                        result *= i;
    return result;
                                        i++;
                                       return result;
```



对比 for 循环和 while 循环产生的汇编代码,可以发现除了这一句跳转指令不同,其他部分都是一致的。

```
fact for while:
fact for:
 movl
          $1, %eax
                             movl
                                     $1, %eax
 mov1
          $2, %edx
                             movl
                                     $2, %edx
 jmp .L2
                            jmp .L2
.L3
                           .L3
 imula
          %rdx, %rax
                             imula
                                     %rdx, %rax
 addq
          $1, %rdx
                             adda
                                     $1, %rdx
.L2
                           .L2
                                            %rdx
          %rdi.
                 %rdx
                                      %rdi.
 cmpq
                             cmpq
 ile .L3
                            il .L3
 rep ret
                             rep ret
```

- 这两个汇编代码是采用-Og 选项产生的。
- 综上所述, 三种形式的循环语句都是通过条件测试和跳转指令来实现。

```
switch
void switch eg(long x, long n, long *dest){
      long val = x;
      switch(n){
      case 0: val *= 13; break;
4
      case 2: val += 10; break;
      case 3: val += 11; break;
      case 4:
      case 6: val += 11; break;
      default: val = 0:
10
11
      *dest = val:
12 }
```



在针对一个测试有多种可能的结果时,switch 语言特别有用,vitch 语句通过跳转表这种数据结构,使得实现更加的高效。接下来我们通看看所对应的汇编指令。

```
switch eg:
n in %rsi
 cmpq $6, %rsi compare n:6
 ja .L8
  leag .L4(%rip), %rcx
 movslq (%rcx, %rsi, 4), %rax
  addq %rcx %rax
 imp *%rax
```



指令 cmp 判断参数 n 与立即数 6 的大小、如果 n 大于 6、程序跳转到 default 对应 的 L8 程序段。case0 case6 的情况,可以通过跳转表来访问不同分支。代码将跳转 表声明为一个长度为 7 的数组,每个元素都是一个指向代码位置的指针,具体对应 关系如图所示。

#### .L4:

- .long: .L3-.L4 $\rightarrow$  Case 0
- .long: .L8-.L4 $\rightarrow$  Case 1
- .long: .L5-.L4 $\rightarrow$  Case 2
- .long: .L6-.L4 $\rightarrow$  Case 3
- .long: .L7-.L4 $\rightarrow$  Case 4
- .long:  $.L8-.L4 \rightarrow Case 5$
- .long: .L7-.L4 $\rightarrow$  Case 6



数组的长度为 7、是因为需要覆盖 Case0 Case6 的情况,对重复的情况 case4 和 case6,使用相同的标号。

```
.L4:
    .long: .L3-.L4\rightarrow Case 0
    .long: .L8-.L4 \rightarrow Case 1
    .long: .L5-.L4\rightarrow Case 2
    .long: .L6-.L4\rightarrow Case 3
    .long: L7-.L4 \rightarrow Case 4
    .long: .L8-.L4\rightarrow Case 5
```



#### 对于缺失的 case1 和 case5 的情况,使用默认情况的标号。

```
.L4:
    .long: .L3-.L4\rightarrow Case 0
    .long: .L8-.L4 \rightarrow Case 1
    .long: .L5-.L4\rightarrow Case 2
    .long: .L6-.L4\rightarrow Case 3
    .long: .L7-.L4 \rightarrow Case 4
    .long: .L8-.L4 \rightarrow Case 5
    .long: .L7-.L4 \rightarrow Case 6
```



在这个例子中,程序使用跳转表来处理多重分支,甚至当 switch 有上百种情况时,虽然跳转表的长度会增加,但是程序的执行只需要一次跳转也能处理复杂分支的情况,与使用一组很长的 if-else 相比,使用跳转表的优点是执行 switch 语句的时间与case 的数量是无关的。因此在处理多重分支的时,与一组很长的 if-else 相比,switch 的执行效率要高。