文件内容查阅

一、、 cat指令

cat 查看文件内容,是以只读的方式打开。

1、基本语法

cat [选项] 要查看的文件

2、常用选项

-n: 显示行号

3、使用细节

cat 只能浏览文件,而不能修改文件,为了浏览方便,一般会带上 管道命令 | more

cat 文件名 | more

[分页浏览]

二、 more指令

more指令是一个基于 VI编辑器的文本过滤器,它以全屏幕的方式按页显示文本 文件的内容。more指令中内置了若干快捷键,详见操作说明

1、基本语法

more 要查看的文件

2、快捷键

操作	功能说明
空白键 (space)	代表向下翻一页:
Enter	代表向下翻『一行』:
q	代表立刻离开 more, 不再显示该文件内容。
Ctrl+F	向下滚动一屏
Ctrl+B	返回上一屏
=	輸出当前行的行号
:f	输出文件名和当前行的行号

三、 less指令

less指令用来分屏查看文件内容,它的功能与 more指令类似,但是比 more指令更加强大,支持各种显示终端。less指令在显示文件内容时,并不是一次将整个文件加载之后才显示,而是根据显示需要加载内容,对于显示大型文件具有较高的效率。

1、基本语法

less 要查看的文件

2、快捷键

功能说明
向下翻动一页:
向下翻动一页
向上翻动一页:
向下搜导「字串」的功能: n: 向下查找; N: 向上查找;
向上搜寻「字串」的功能: n: 向上查找; N: 向下查找;
离开 less 这个程序:

四、head(取出前几行)

head用于显示文件的开头部分内容,默认情况下 head指令显示文件的前 10行内容

1、基本语法

head 文件(功能描述: 查看文件头 10行内容)

head -n 5 文件 以是任意行数)

五、tail (取出后面几行)

tail用于输出文件中尾部的内容,默认情况下 tail指令显示文件的后 10行内容。

(功能描述: 查看文件头 5行内容, 5可

- 1、基本语法
- 1) tail 文件 (功能描述: 查看文件后 10行内容)
- 2) tail -n 5 文件 (功能描述: 查看文件后 5行内容,5可以是任意行数)
- 3) tail -f 文件 (功能描述:实时追踪该文档的所有更新,工作经常使用) 六、echo指令

echo输出内容到控制台。

1、基本语法

echo [选项] [输出内容]

七、od (输出文件内容)

1、语 法: od [-abcdfhilovx][-A 〈字码基数〉][-j 〈字符数目>][-N 〈字符数目>][-s 〈字符串字符数〉][-t 〈输出格式〉][-w 〈每列字符数〉][--help][--version][文件...]

2、补充说明: od指令会读取所给予的文件的内容,并将其内容以八进制字码呈现出来。

3、参数:

- -a 此参数的效果和同时指定"-ta"参数相同。
- -A<字码基数> 选择要以何种基数计算字码。
- -b 此参数的效果和同时指定"-toC"参数相同。
- -c 此参数的效果和同时指定"-tC"参数相同。
- -d 此参数的效果和同时指定"-tu2"参数相同。
- -f 此参数的效果和同时指定"-tfF"参数相同。
- -h 此参数的效果和同时指定"-tx2"参数相同。
- -i 此参数的效果和同时指定"-td2"参数相同。
- -j<字符数目>或--skip-bytes=<字符数目> 略过设置的字符数目。
- -1 此参数的效果和同时指定"-td4"参数相同。
- -N<字符数目>或--read-bytes=<字符数目> 到设置的字符数目为止。
- -o 此参数的效果和同时指定"-to2"参数相同。
- -s<字符串字符数>或--strings=<字符串字符数> 只显示符合指定的字符数目的字符串。
 - -t<输出格式>或--format=<输出格式> 设置输出格式。
 - -v或--output-duplicates 输出时不省略重复的数据。
 - -w〈每列字符数〉或--width=〈每列字符数〉 设置每列的最大字符数。
 - -x 此参数的效果和同时指定"-h"参数相同。
 - --help 在线帮助。
 - --version 显示版本信息。