

Mémo plateaux — Travail au fauteuil

Fiche récap rapide · tous les plateaux du fascicule 12 en un coup d'œil

Rôle clé de l'AD : assurer l'isolation salivaire (asepsie, visibilité, protection des matériaux, confort patient).
Cumul fréquent **aspiration + isolation**.

Isolation salivaire

Plateau isolation

Indications : Tout acte conservateur, endodontique, prothétique

Étape	Matériel
Par aspiration	Pompe à salive · grosse aspiration (canules usage unique ou stérilisables) · aspiration chirurgicale
Par isolation	Rouleaux de coton · écrans salivaires · digue (la plus efficace)
Pose de la digue	Feuille de digue · pince d'Ainsworth (perforation) · clamps/crampons · pince de Brewer · cadre de Young

PID — Porte-Instruments Dynamiques

Vitesses & instruments

Indications : À connaître par cœur : bagues, vitesses, usages

Étape	Matériel
Turbine	350 000 à 450 000 tr/min · fraises diamantées ou carbure de Tungstène · mandrin court et lisse
Contre-angle bague verte	8 000 tr/min · démultiplicateur
Contre-angle bague bleue	40 000 tr/min · instruments endo · mandrin court ou long
Contre-angle bague rouge (CAR)	200 000 tr/min · mandrin avec gorge et méplat · CA surmultiplié
Pièce à main (PAM)	Petite vitesse · fraises résine/risque/meulette · mandrin long gros, lisse, rond

Fraises — codes couleur granulométrie

Diamantées : noir (extra-gros 151-213) · vert (gros 107-181) · bleu/blanc (standard 66-126) · **rouge (fine 27-76)** · jaune (extra-fine 10-36) · blanc (ultra-fine 4-14). Norme ISO de 494 à 544.

Plateaux OCR (Odontologie conservatrice restauratrice)

Soin de carie standard

Indications : Toute lésion carieuse à restaurer

Étape	Matériel
Anesthésie (si besoin)	Porte-carpule (avec/sans aspiration) · carpule tiédie + embout désinfecté · aiguille · anesthésique de contact
Éviction tissu carieux	Turbine + fraise diamantée (émail) · CA bague bleue + fraise carbure de Tungstène (dentine) · excavateur
Fond de cavité	CVI · eugénate · vernis · biomatériau · hydroxyde de calcium
Obturation provisoire	Ciment prêt à l'emploi ou eugénate (Cavit, Eugénate...)
Obturation définitive	Amalgame (capsule pré-dosée) OU composite + adhésif + lampe à photopolymériser
Aides à l'obturation	Matrice + porte-matrice · coin de bois inter-dentaire
Ancrages	Tenons dentinaires (dent vivante) · tenons radiculaires (dent dépulpée)

Plateaux Prévention

Fluoruration (remboursée < 9 ans à risque)

Indications : Renforcement de l'émail par fluor topique

Étape	Matériel
Nettoyage de l'arcade	Contre-angle · brossettes
Séchage	Souffleur d'air · rouleaux de coton
Application solution fluorée	Solution fluorée (Duraphat...) · pinceau ou tip

Scellement des puits et fissures (remboursé < 16 ans, 1res et 2es molaires)

Indications : Comblement des anfractuosités pour réduire la rétention de plaque

Étape	Matériel
Nettoyage	Contre-angle · brossettes
Mordançage	Acide orthophosphorique
Scellement	Résine de scellement · lampe à photopolymériser

Plateaux Chirurgie

Avulsion simple

Indications : Dent mobile, cassée, de lait, dent de sagesse sur arcade, dent saine pour ODF

Étape	Matériel
Anesthésie	Plateau anesthésie (cf. OCR)
Syndesmotomie	Syndesmotome
Luxation	Élévateur (droits = maxillaire / coudés = mandibule)
Avulsion	Davier adapté à la dent
Nettoyage alvéole	Curette de Lucas ou de Hemingway
Hémostase	Compresse · éponge hémostatique · fils de suture si besoin

Extraction avec alvéolectomie

Indications : Dent fracturée, racines résiduelles, dent incluse, accès difficile

Étape	Matériel
Lambeau	Bistouri · décolleurs · précelles à lambeau
Ablation table osseuse	Fraise Zekrya + contre-angle bague rouge
Mobilisation	Élévateur fin
Avulsion	Davier racine ou élévateur (mouvements de bascule)
Sutures	Porte-aiguille · fils + aiguille · ciseaux

À retenir : tout plateau chirurgical commence par **anesthésie** et se termine par **hémostase + conseils post-op**. Toujours préparer compresses et aspiration chirurgicale.