

Installation de l'agent GLPI (GLPI Agent) sur Windows et Linux

Cette documentation explique le processus d'installation de l'agent GLPI (GLPI Agent) sur un poste Windows et sur un serveur Linux, ainsi que la vérification de la remontée d'inventaire dans GLPI.

AUTEUR	Pommet-Gravier Quentin
FONCTION / SERVICE	Etudiant au CCI de Vaucluse
PROJET	Installation de l'agent GLPI (Windows / Linux)
DATE	15/09/2026
VERSION	1.0

Sommaire

- Prérequis
- Installation de l'agent GLPI sur Windows
- Installation silencieuse (ligne de commande) sur Windows
- Installation de l'agent GLPI sur Linux
- Méthodes alternatives sur Linux (paquets .deb/.rpm, ApplImage)
- Vérifier que l'agent remonte bien l'inventaire dans GLPI

Prérequis

Avant d'installer l'agent GLPI, il faut s'assurer des points suivants :

- Un serveur GLPI fonctionnel et accessible depuis le poste/serveur cible (voir la documentation « Installation et paramétrage de GLPI sur Debian 13 »).
- Le plugin/la fonctionnalité d'inventaire native de GLPI activée, et l'URL du endpoint d'inventaire connue, sous la forme :

```
https://IPDUSERVEUR/glpi/front/inventory.php
```

- Les droits administrateur sur le poste Windows, ou les droits root (sudo) sur le serveur Linux.
- Un accès réseau (HTTP/HTTPS) entre la machine à inventorier et le serveur GLPI.
- Le package d'installation de GLPI Agent, téléchargé depuis la page officielle des releases :

```
https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases
```

Installation de l'agent GLPI sur Windows

Sur Windows, GLPI Agent s'installe via un paquet .msi (assistant graphique). Il existe une version pour chaque architecture (x64 dans cet exemple).

Étape 1 — Télécharger l'installateur

Se rendre sur la page des releases GitHub du projet GLPI Agent et télécharger le fichier correspondant à l'architecture du poste, par exemple :




Fig. 1 — Page d'accueil de l'assistant d'installation

Étape 2 — Lancer l'assistant d'installation

Double-cliquer sur le fichier .msi téléchargé. L'assistant graphique s'ouvre. Cliquer sur « Suivant ».




Fig. 2 — Acceptation du contrat de licence

Étape 3 — Choisir le type d'installation

L'assistant propose une installation « Complète » ou « Personnalisée ». L'installation personnalisée permet de sélectionner uniquement les tâches nécessaires (Inventory, NetInventory, Deploy, Collect, WakeOnLan), si vous souhaitez tout avoir, cliquez sur Complète ou selon la langue de Windows "Complete".




Fig. 3 — Choix du type d'installation

Étape 4 — Renseigner l'adresse du serveur GLPI

Dans le champ prévu à cet effet, indiquer l'URL du endpoint d'inventaire du serveur GLPI, par exemple :

```
https://IPDUSERVEUR/glp/ front/inventory.php
```




Fig. 4 — Saisie de l'URL du serveur GLPI

Étape 5 — Sélectionner les tâches à installer (Si installation personnalisée)

Cocher les tâches souhaitées. Par défaut, seule la tâche « Inventory » (remontée d'inventaire) est indispensable puis une fois fait, cliquer sur "Net" :

- Inventory : remontée de l'inventaire matériel/logiciel (obligatoire)
- NetInventory : découverte et inventaire réseau (SNMP)
- Deploy : déploiement de paquets à distance
- Collect : collecte d'informations personnalisées
- WakeOnLan : réveil des postes à distance




Fig. 5 — Sélection des tâches à installer

Étape 6 — Lancer l'installation

Cliquer sur « Installer » puis patienter le temps de la copie des fichiers et de l'enregistrement du service Windows.




Fig. 6 — Progression de l'installation

Étape 7 — Terminer l'installation

Une fois l'installation terminée, cliquer sur « Terminer ». Le service « GLPI Agent » est automatiquement créé et démarré.




Fig. 7 — Fin de l'installation

Étape 8 — Vérifier le service Windows

Ouvrir la console des services (services.msc) et vérifier que le service « GLPI Agent » est bien présent et démarré en mode automatique :




Fig. 8 — Service GLPI Agent démarré dans services.msc

Installation silencieuse (ligne de commande) sur Windows

Pour déployer l'agent sur plusieurs postes sans passer par l'assistant graphique (déploiement de masse via GPO, script, etc.), il est possible d'utiliser une installation silencieuse en ligne de commande :

```
GLPI-Agent-1.8-x64.msi /quiet SERVER=https://IPDUSERVEUR/glpi/front/inventory.php
```

Ou de manière équivalente avec msiexec :

```
msiexec /i GLPI-Agent-1.8-x64.msi /quiet  
SERVER=https://IPDUSERVEUR/glpi/front/inventory.php
```

Quelques options utiles pouvant être ajoutées à la commande :

- RUNNOW=1 : force l'exécution immédiate d'une tâche d'inventaire après l'installation
- TAG=<valeur> : attribue un tag personnalisé à l'agent (utile pour trier les machines par site, service, etc.)
- FEATURES=ALL : installe toutes les tâches disponibles (Inventory, NetInventory, Deploy, Collect, WakeOnLan)

Exemple complet :

```
msiexec /i GLPI-Agent-1.8-x64.msi /quiet ^  
SERVER=https://IPDUSERVEUR/glpi/front/inventory.php ^  
TAG=DSI ^  
RUNNOW=1
```

Installation de l'agent GLPI sur Linux

Sur Linux, la méthode recommandée par le projet GLPI Agent est l'installateur universel en Perl (glpi-agent-X.X-linux-installer.pl), compatible Debian/Ubuntu et RedHat/CentOS.

Étape 1 — Télécharger le script d'installation

Se connecter en SSH sur le serveur/poste Linux cible, puis télécharger le script correspondant à la version souhaitée depuis la page des releases GitHub :

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.8/glpi-agent-1.8-linux-installer.pl
```

Étape 2 — Lancer le script d'installation

Exécuter le script avec les droits root en précisant l'URL du serveur GLPI via l'option --server :

```
sudo perl glpi-agent-1.8-linux-installer.pl \
  --server=https://IPDUSERVEUR/glpi/front/inventory.php
```

Si le script est exécuté sans option, il pose les questions de configuration de manière interactive (mode assistant en ligne de commande).

Étape 3 — Répondre aux questions de configuration

En mode interactif, le script demande successivement :

- L'adresse du serveur GLPI (endpoint d'inventaire)
- Un éventuel chemin d'inventaire local (à laisser vide dans la majorité des cas)
- Un tag optionnel permettant de classer la machine (peut être laissé vide)

Étape 4 — Fin de l'installation

Le script installe les dépendances nécessaires (Perl et modules requis), copie l'agent dans /usr/local/bin, crée la configuration dans /etc/glpi-agent/ et enregistre le service systemd.

Étape 5 — Vérifier le service

Vérifier que le service glpi-agent est actif :

```
sudo systemctl status glpi-agent
```

Pour forcer l'exécution immédiate d'une tâche d'inventaire (sans attendre le prochain cycle programmé) :

```
sudo glpi-agent --server=https://IPDUSERVEUR/glpi/front/inventory.php
```

Méthodes alternatives sur Linux

Paquets .deb (Debian / Ubuntu)

Si le dépôt du paquet est disponible, ou après téléchargement manuel du .deb depuis la page des releases :

```
sudo dpkg -i glpi-agent_1.8-1_all.deb
sudo apt-get install -f # résolution des dépendances si besoin
```

Une fois installé, la configuration se fait dans le fichier :

```
/etc/glpi-agent/conf.d/agent.cfg
```

en y renseignant la ligne :

```
server = https://IPDUSERVEUR/glpi/front/inventory.php
```

Paquets .rpm (RedHat / CentOS / Rocky Linux)

```
sudo rpm -ivh glpi-agent-1.8-1.noarch.rpm
```

AppImage

L'AppImage fonctionne sur la plupart des distributions récentes sans dépendance particulière :

```
chmod +x glpi-agent-1.8-x86_64.AppImage
sudo ./glpi-agent-1.8-x86_64.AppImage --install --server
https://IPDUSERVEUR/glpi/front/inventory.php
```

Sur Ubuntu 22.04 et versions plus récentes, le paquet libfuse2 est requis pour exécuter l'AppImage :

```
sudo apt install libfuse2
```

Vérifier que l'agent remonte bien l'inventaire dans GLPI

Quelques minutes après l'installation (ou immédiatement après une exécution forcée de l'agent), se connecter à l'interface GLPI et vérifier que le poste apparaît dans l'inventaire :

- Se rendre dans le menu « Parc » puis « Ordinateurs » (ou « Matériel réseau » selon le type de tâche installée)
- Le nouvel élément doit apparaître avec le nom de la machine et la date de dernier inventaire




Fig. 14 — Nouvel ordinateur remonté dans l'inventaire GLPI

Si l'élément n'apparaît pas, vérifier :

- Que le serveur GLPI est bien joignable depuis le poste (test réseau / pare-feu)
- Que l'URL du endpoint d'inventaire est correcte et se termine bien par /front/inventory.php
- Que le composant natif d'inventaire est bien activé dans GLPI (Configuration > Générale > Assets)
- Les journaux de l'agent, situés dans /var/log/glpi-agent/ (Linux) ou C:\Program Files\GLPI-Agent\ (Windows)