DOCUMENTATION

Installation de Proxmox VE 9

Cette documentation explique le processus d'installation de Proxmox VE 9 ainsi que la procédure pour configurer les dépôts.

AUTEUR	Pommet-Gravier Quentin
FONCTION / SERVICE	Étudiant au CCI de Vaucluse
PROJET	Installation de Proxmox VE 9
DATE	25/10/2026
VERSION	1.2

© 2026 – POMMET-GRAVIER Quentin. qpommetgravier@campus-cci84.fr

SOMMAIRE

Table des matières

01 Prérequis

02 Créer la clé USB d’installation

03 Installer Proxmox VE

04 Accéder à l’interface web

05 Configurer les dépôts et mettre à jour

© 2026 – POMMET-GRAVIER Quentin

ÉTAPE 01

Prérequis

Proxmox VE 9 est basé sur **Debian 13 « Trixie »** (dernière version mineure : 9.1). Le serveur doit disposer de :

- Un processeur 64 bits avec la **virtualisation activée dans le BIOS/UEFI** (Intel VT-x ou AMD-V)
- **2 Go de RAM minimum** pour l'hyperviseur, plus la mémoire nécessaire aux machines virtuelles
- Un disque SSD de préférence, 32 Go minimum
- Une carte réseau et une clé USB de 8 Go minimum

L'image ISO se télécharge sur le site officiel :


https://www.proxmox.com/en/downloads

ÉTAPE 02

Créer la clé USB d'installation

Utiliser Rufus pour écrire l'ISO sur la clé USB. Lorsque Rufus le propose, choisir le mode **« Image DD »** :

https://rufus.ie




ÉTAPE 03

Installer Proxmox VE


Démarrer le serveur sur la clé USB et choisir **« Install Proxmox VE (Graphical) »** :




Accepter le contrat de licence (**« I agree »**), puis choisir le **disque cible**. Le bouton « Options » permet de changer le système de fichiers (ext4 par défaut, ZFS possible) puis **Next** :




Renseigner le pays (**France**), le fuseau horaire (**Europe/Paris**) et la disposition du clavier (**French**) :




Définir le **mot de passe root** et une adresse e-mail (utilisée pour les notifications) puis **Next** :



Configurer le réseau de gestion : l'interface, le **nom d'hôte complet** (par exemple pve01.local), l'**adresse IP en CIDR** (par exemple 192.168.1.10/24), la passerelle et le DNS :



Vérifier le récapitulatif puis cliquer sur **« Install »**. À la fin, le serveur redémarre : retirer la clé USB.



ÉTAPE 04

Accéder à l'interface web

Depuis un autre poste du réseau, ouvrir l'interface web de Proxmox sur le **port 8006** :


```
https://IPDUSERVEUR:8006
```

Se connecter avec :

Utilisateur : root

Mot de passe : celui défini pendant l'installation

Realm : Linux PAM standard authentication



Remarque : une fenêtre « No valid subscription » s'affiche à chaque connexion tant qu'aucune licence n'est enregistrée. Le certificat est également auto-signé : l'avertissement du navigateur est normal.

ÉTAPE 05

Configurer les dépôts et mettre à jour

Par défaut, Proxmox utilise les dépôts « enterprise » qui nécessitent un abonnement. Pour un laboratoire, on les désactive et on active le dépôt **no-subscription**. Ouvrir la console du nœud (**« Shell »**) puis saisir :

```
mv /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources
/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources.disabled
mv /etc/apt/sources.list.d/ceph.sources
/etc/apt/sources.list.d/ceph.sources.disabled
```

Créer ensuite le fichier du dépôt no-subscription :

```
cat > /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.sources << 'EOF'
Types: deb
URIs: http://download.proxmox.com/debian/pve
Suites: trixie
Components: pve-no-subscription
Signed-By: /usr/share/keyrings/proxmox-archive-keyring.gpg
EOF
```

Puis mettre à jour le système :

```
apt update
apt full-upgrade -y
reboot
```

> **Remarque :** la même opération est possible depuis l'interface, dans **Nœud > Mises à jour > Dépôts**. Le dépôt no-subscription n'est pas recommandé pour un environnement de production.

© 2026 – POMMET-GRAVIER Quentin