HAProxy

一.安装haproxy

```
1 # 安装lua
2 cd /1ib
 3 curl -R -O http://www.lua.org/ftp/lua-5.4.4.tar.gz
 4 tar zxf lua-5.4.4.tar.gz
 5 cd lua-5.4.4
 6 make all test
 7 rm -rf ../lua-5.4.4.tar.gz
8 # 下载压缩包
9 cd /opt
10 wget http://www.haproxy.org/download/2.6/src/haproxy-
   2.6.5.tar.gz
11 # 解压
12 tar -xf haproxy-2.6.5.tar.gz
13 # 编译
   make -i PREFIX=/usr/local/haproxy TARGET=linux-glibc
14
   USE_PCRE=1 USE_OPENSSL=1 USE_ZLIB=1 USE_SYSTEMD=1
   USE_CPU_AFFINITY=1 USE_LUA=1 LUA_INC=/lib/lua-
   5.4.4/src LUA_LIB=/lib/lua-5.4.4/src
15 # 移动文件夹
16 mv haproxy-2.6.5 /usr/local/haproxy
17 # 创建目录
18 | mkdir -p /usr/local/haproxy/conf/
19 mkdir -p /usr/local/haproxy/logs/
20 # 创建用户haproxy
21 useradd -s /sbin/nologin haproxy
22 # 赋予权限
23 | chown -R haproxy:haproxy /usr/local/haproxy
24 chmod -R 666 /usr/local/haproxy/logs/
25 # 创建配置文件
26 cat > /usr/local/haproxy/conf/haproxy.cfg << eof
27 | global
28 # maxconn: 设定每个haproxy进程可接受的最大并发连接数,此选项等
   同于Linux命令行选项"ulimit -n"。
```

```
29
    maxconn
               100000
30
    chroot
               /usr/local/haproxy
    stats socket /var/lib/haproxy/haproxy.sock mode 600
31
  level admin
  # 设置运行haproxy进程的用户id和组id
32
33
    uid 1002
34
    gid 1002
35
  # 设置haproxy进程进入后台运行。这是推荐的运行模式。
    daemon
36
37
  # 设置haproxy启动时可创建的进程数
   #nbproc 1
38
39
   #cpu-map 1 0
40
   #cpu-map 2 1
   #cpu-map 3 2
41
   #cpu-map 4 3
42
  # 指定haproxy进程的pid文件。启动进程的用户必须有访问此文件的权
43
  限。
               /usr/local/haproxy/pid/haproxy.pid
44
    pidfile
  # 全局的日志配置, localo是日志设备, info表示日志级别。其中日志
45
  级别有err、warning、info、debug。
    log 127.0.0.1 local3 info
46
47
  48
  控模块
  49 # 分通过listen关键字定义了一个名为"admin_status"haproxy的监
  控页面。
50
  listen admin_status
    bind 127.0.0.1:9999
51
52
  mode http
    log 127.0.0.1 local0 err
53
  # 设置haproxy监控统计页面自动刷新的时间。
54
    stats refresh 15s
55
56
  # 设置haproxy监控统计页面的URL路径,可随意指定。例如,指
   定"stats uri /haproxy-status", 就可以通过http://IP:91
  88/haproxy-status 查看。
57
    stats uri /haproxy-status
58 # 设置登录haproxy统计页面时密码框上的文本提示信息。
59
    stats realm welcome login\ haproxy
```

```
60 | # 设置登录haproxy统计页面的用户名和密码。用户名和密码通过冒号分
  割。可为监控页面设置多个用户名和密码,每行一个。
   stats auth admin:admin~!@
61
62 # 用来隐藏统计页面上haproxy的版本信息。
   stats hide-version
63
  # 通过设置此选项,可以在监控页面上手工启用或禁用后端真实服务器,
64
  仅在haproxy1.4.9以后版本有效。
65
    stats admin if TRUE
66
67
  检测
  defaults
68
69 # 设置haproxy实例默认的运行模式,有tcp、http、health三个.
70 mode http
71 # 设置成功连接到一台服务器的最长等待时间,默认单位是毫秒,但也可
  以使用其他的时间单位后缀。
72
    timeout connect 15s
  # 设置连接客户端发送数据时最长等待时间,默认单位是毫秒,也可以使
73
  用其他的时间单位后缀。
74
    timeout client 20s
75
  # 设置服务器端回应客户度数据发送的最长等待时间,默认单位是毫秒,
  也可以使用其他的时间单位后缀。
76
   timeout server 30s
  # 设置对后端服务器的检测超时时间,默认单位是毫秒,也可以使用其他
77
  的时间单位后缀。
    timeout check 5s
78
79
  eof
80 #创建启动脚本
81 cat > /usr/lib/systemd/system/haproxy.service <<'eof'
82
  [Unit]
83 Description=haproxy
84 | After=network.target
85
  [Service]
86 PIDFile=/usr/local/haproxy/pid/haproxy.pid
  Type=forking
87
  ExecStart=/usr/local/haproxy/haproxy -f
88
  /usr/local/haproxy/conf/haproxy.cfg
```

```
89 ExecStop=/usr/bin/kill \usr/bin/cat
  /usr/local/haproxy/logs/haproxy.pid`
90 ExecReload=/usr/local/haproxy/haproxy -f
  /usr/local/haproxy/conf/haproxy.cfg -st `/usr/bin/cat
  /usr/local/haproxy/logs/haproxy.pid`
91 | PrivateTmp=true
92
  [Install]
93
  WantedBy=multi-user.target
94
  eof
95
  # 启动haproxy并将haproxy加入开机自启动
96
  systemctl start haproxy
97
98
  systemctl enable haproxy
99
10
  ########### haproxy优化
10
  1
  maxconn: #最大连接数,根据应用实际情况进行调整,推荐使用10
10
2
  240
10
   daemon: #守护进程模式, haproxy可以使用非守护进程模式启动, 建
  议使用守护进程模式启动
3
  nbprod: #负载均衡的并发进程数,建议与当前服务器CPU核数相等或为
10
4 其2倍
  retries: #重试次数,主要用于对集群节点的检查,如果节点多,且并
10
  发量大,设置为2次或3次
5
  option http-server-close: #主动关闭http请求选项,建议在生
10
  产环境中使用此选项
6
   timeout http-keep-alive: #长连接超时时间,设置长连接超时时
10
7
  间,可以设置为10s
  timeout http-request: #http请求超时时间,建议将此时间设置为
10
  5~10s,增加http连接释放速度
8
  timeout client: #客户端超时时间,如果访问量过大,节点响应慢,
10
  可以将此时间设置短一些,建议设置为1min左右
9
11
10
  #################################### socat工具使用
  1
yum install -y socat
12
3
```


```
11
   #利用管道符把help传给socat,进而标准重输入重定向到sockt文件
4 中。实际为在此socket文件中输入help,获得帮助,只是获得此socket
   的帮助,不同socket的帮助不同,用法不同,不是所有socket都支持多
   种用法。
11 echo "help" | socat stdio
5 /var/lib/haproxy/haproxy.sock
11 # 查看后端backend参数信息
16 echo "show backend" | socat stdio
7 /var/lib/haproxy/haproxy.sock
11 echo "show info" | socat stdio
8 /var/lib/haproxy/haproxy.sock
11 echo "show servers state" | socat stdio
 9 /var/lib/haproxy/haproxy.sock
12 # 查询backend的后端服务器权重,未设置,默认是1
10 echo "get weight nginx_test1/nginx1" | socat stdio
1 /var/lib/haproxy/haproxy.sock
12 echo "get weight nginx_test1/nginx2" | socat stdio
2 /var/lib/haproxy/haproxy.sock
12 # 修改weight,注意只针对单进程有效,因为socket发送消息,可能发
 3 到不同的进程,显示的效果就不一样,因此只适合与单进程。多进程的话除
   非每个进程都设置相同的值, 否则每次就会返回不同的值, 因此可以代用多
   进程配合多个socket文件,进行绑定,就能确保一一对应。
12 echo "set weight nginx_test1/nginx1 5" | socat stdio
4 /var/lib/haproxy/haproxy.sock
12 echo "get weight nginx_test1/nginx1" | socat stdio
 5 /var/lib/haproxy/haproxy.sock
12 5 (initial 1)
1B # 将后端服务器禁用,注意只针对单进程有效,多进程需要绑定socket,
7 分别执行
12 echo "set weight nginx_test1/nginx1 0" | socat stdio
8 /var/lib/haproxy/haproxy.sock
12 echo "set weight nginx_test1/nginx2 0" | socat stdio
 9 /var/lib/haproxy/haproxy.sock
13 # 设置开启两个socket,并进行绑定,然后就能一对一的操作了
   [root@superbox2 conf]# vim /etc/haproxy/haproxy.cfg
18
13 global
      maxconn 100000
13
13
      chroot /apps/haproxy
13
      #stats socket /var/lib/haproxy/haproxy.sock mode
 5 600 level admin
```

```
stats socket /var/lib/haproxy/haproxy.sock1 mode
6 600 level admin process 1
stats socket /var/lib/haproxy/haproxy.sock2 mode
7 600 level admin process 2
13 # 通过对权重都设置为0,实现下线,这样比用交互式命令,直接使用命
8 令,可以方便的脚本实现,这都是临时效果,服务重启这些修改都会丢失。
```

二.haproxy监控页

```
1 # 配置文件中的以下选项为开启监控页
2 listen admin_status
   bind 127.0.0.1:9999
3
4 mode http
5
    log 127.0.0.1 local0 err
  # 设置haproxy监控统计页面自动刷新的时间。
7
   stats refresh 15s
  # 设置haproxy监控统计页面的URL路径,可随意指定。例如,指
  定"stats uri /haproxy-status", 就可以通过http://IP:91
  88/haproxy-status 查看。
    stats uri /haproxy-status
9
  # 设置登录haproxy统计页面时密码框上的文本提示信息。
10
    stats realm welcome login\ haproxy
11
12
  # 设置登录haproxy统计页面的用户名和密码。用户名和密码通过冒号分
  割。可为监控页面设置多个用户名和密码,每行一个。
13
    stats auth admin:admin~!@
14 # 用来隐藏统计页面上haproxy的版本信息。
   stats hide-version
15
  # 通过设置此选项,可以在监控页面上手工启用或禁用后端真实服务器,仅
16
  在haproxy1.4.9以后版本有效。
17
    stats admin if TRUE
18
19
  ############## 拓展
  pid = 3698 (process #2, nbproc = 2, nbthread = 2) #pid
20
  为当前pid号,process为当前进程号,nbproc和nbthread为一共多少
  进程和每个进程多少个线程
  uptime = 0d 0h00m08s #启动了多长时间
21
  system limits: memmax = unlimited; ulimit-n = 131124 #
22
  系统资源限制: 内存/最大打开文件数/
```

23 maxsock = 131124; maxconn = 65536; maxpipes = 0 #最大 socket连接数/单进程最大连接数/最大管道数 24 maxpipes current conns = 1; current pipes = 0/0; conn rate = 25 1/sec #当前连接数/当前管道数/当前连接速率 Running tasks: 1/9; idle = 100 % #运行的任务/当前空闲率 26 27 active UP: #在线服务器 28 backup UP: #标记为backup(后端)的服务器 active UP, going down: #监测未通过正在进入down过程 29 backup UP, going down: #备份服务器正在进入down过程 30 active DOWN, going up: #down的服务器正在进入up过程 31 32 backup DOWN, going up: #备份服务器正在进入up过程 active or backup DOWN: #在线的服务器或者是backup的服务器已经 33 转换成了down状态 34 not checked: #标记为不监测的服务器 35 active or backup DOWN for maintenance (MAINT) #active或 者backup服务器人为下线的 36 active or backup SOFT STOPPED for maintenance #active或 者backup被人为软下线(人为将weight改成0)



backend server信息:

session rate(每秒的连接会话信 息):	Errors(错误统计信息):
cur:每秒的当前会话数量	Req:错误请求量
max:每秒新的最大会话数量	conn:错误链接量
limit:每秒新的会话限制量	Resp:错误响应量
sessions(会话信息):	Warnings(警告统计信息):
cur:当前会话量	Retr:重新尝试次数
max:最大会话量	Redis:再次发送次数
limit: 限制会话量	
Total:总共会话量	Server(real server信息):
LBTot:选中一台服务器所用的总时间	Status:后端机的状态,包括UP和 DOWN
Last:和服务器的持续连接时间	LastChk:持续检查后端服务器的 时间
Wght:权重	
Bytes(流量统计):	Act:活动链接数量
In:网络的字节输入总量	Bck:备份的服务器数量
Out:网络的字节输出总量	Chk:心跳检测时间
Dwn:后端服务器连接后都是 DOWN的数量	
Denied(拒绝统计信息):	Dwntme:总的downtime时间
Req:拒绝请求量	Thrtle:server 状态
Resp:拒绝回复量	

三.haproxy日志

1) haproxy支持5种日志格式:

- 1.默认格式: 这是非常基本的, 很少使用。它只提供关于当前传入连接的非常基本的信息它接受。
- 2.TCP格式: 这是更先进的格式。这种格式在 "option tcplog "时启用。然后haproxy会等待连接结束后再进行记录。
- 3.HTTP格式,这是最先进的HTTP代理。这种格式当在前端设置了 "选项httplog "时被启用。它提供的信息与它提供了与TCP格式相同的信息,以及一些HTTP特定的字段,如请求,状态代码,以及头文件和cookies的捕获。
- 4.CLF HTTP格式,等同于HTTP格式,但其字段的排列顺序与HTTP格式相同。字段的排列顺序与CLF格式相同。在这种模式下,所有在这种模式下,所有的定时器、捕捉器、标志等都会在普通字段的末尾出现,每一个字段的顺序都是一样的。在这种模式下,所有的定时器、捕捉器、标志等都在每个字段的末尾出现,与它们在标准HTTP格式中出现的顺序一样,都是普通字段。
 - 5.自定义日志格式,允许你制作你自己的日志行。

默认haproxy的日志是输出到系统的syslog中,查看起来不是非常方便,为了更好的管理haproxy的日志,我们在生产环境中一般单独定义出来。需要将haproxy的info及notice日志分别记录到不同的日志文件中。

日志级别:

- 0: emerg, 系统不可用;
- 1: alert, 必须马上采取行动的事件;
- 2: crit, 关键的事件;
- 3: err, 错误事件;
- 4: warning, 警告事件;
- 5: notice, 普通但重要的事件;
- 6: info, 有用的信息;
- 7: debug, 调试信息。
- 1 # 定义日志配置
- 2 # 全局的日志配置,localO是日志设备,info表示日志级别。其中日志级别有err、warning、info、debug。
- 3 vim /usr/local/haproxy/conf/haproxy.cfg
- 4 log /dev/log localO notice
- 5 log /dev/log local0 err
- 6 log /dev/log local0 warning


```
log /dev/log local0 info
8
     log /dev/log local0 debug
9 # 打开TCP日志端口
10 # Provides TCP syslog reception
   $ModLoad imtcp
11
12
   $InputTCPServerRun 514
13
   # 编辑日志配置文件
   local3.*
14
   /var/log/haproxy/haproxyerr.log
15 local4.*
   /var/log/haproxy/haproxywarning.log
   local6.*
16
   /var/log/haproxy/haproxyinfo.log
   local7.*
17
   /var/log/haproxy/haproxydebug.log
18 # 创建日志文件夹
19 mkdir /var/log/haproxy
20 # 重启haproxy服务和日志服务
21 systemctl restart haproxy.service
22 systemctl restart rsyslog.service
23
```

四.haproxy代理


```
`+-+-+ 做7层代理(http)1 +-+-
  listen nginx_test1
3
   bind 192.168.3.120:80-84,:8080-8090
   mode http
4
   log global
6
7
   balance roundrobin
   server nginx1 192.168.3.94:80 weight 1 check
8
  inter 3000 fall 2 rise 5
    server nginx2 192.168.3.94:8080 weight 1 check
  inter 3000 fall 2 rise 5
  `+-+-+ 做7层代理(http)2 +-+-
10
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
11 # 该写法现在不推荐
```

```
12 # 前端 frontend
13 frontend nginx_test1
    bind 192.168.3.120:80-84,:8080-8090
14
   mode http
15
   log global
16
   use_backend test
17
   # 后端 backend
18
   backend test
19
    balance roundrobin
20
21
    server nginx1 192.168.3.94:80 weight 1 check
   inter 3000 fall 2 rise 5
    server nginx2 192.168.3.94:8080 weight 1 check
22
   inter 3000 fall 2 rise 5
23
    `+-+-+- 4层代理(tcp)代理
   MySQL +-+-+-+-+-+-+-+-
  # 代理数据库为tcp4层代理
24
25 # 前端 frontend
26 frontend mysql_3307
   bind
27
                 :33080
   mode
28
                tcp
29 # 后端 backend
30 use backend
                db
31 backend db
32
    mode
                tcp
33
                mysql 127.0.0.1:3307 check inter
   server
   3000 fall 2 rise 5
```


查看数据库代理是否启动:



尝试连接数据库:



发现可以成功连接



五.haproxy调度算法

```
1
  `#+-+-+-+ 动态算法1 +-+-+
  +-+-+-+-+-+-+-+-+--+-
2
  # roundrobin算法基于权重进行轮叫调度的算法,在服务器的性能分布比
  较均匀时,这是一种最公平合理,常用的算法。此算法使用较为频繁
  listen nginx_gou
3
    bind 192.168.3.120:80-84,:8080-8090
4
5
   mode http
       global
6
    log
7
    balance roundrobin
8
          nginx1 192.168.3.94:80
                               weight 1 check
    server
  inter 3000 fall 2 rise 5
9
          nginx2 192.168.3.94:8080
                               weight 1 check
    server
  inter 3000 fall 2 rise 5
10
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-
11
  # static-rr算法基于权重进行轮叫调度的算法,不过此算法为静态方
  法,在运行时调整期服务器权重不会生效,需要重启haproxy服务生效
  listen nginx_che
12
    bind 192.168.3.120:80
13
14
    mode http
```

```
log global
15
16
    balance static-rr
   server nginx3 192.168.3.94:80 weight 1 check
17
  inter 3000 fall 2 rise 5
    server nginx4 192.168.3.94:8080 weight 1 check
18
  inter 3000 fall 2 rise 5
  `#+-+-+ first算法 +-+-
19
  +-+-+-+-+-+-+
20 # first算法根据服务器在列表中的位置,自上而下进行调度,但是其只会
   当第一台服务器的连接数达到上限,新请求才会分配给下一台服务,因此会
  忽略服务器的权重设置。
  listen nginx_che
21
   bind 192.168.3.120:80
22
23 mode http
24 log global
25 balance first
26
   server nginx3 192.168.3.94:80 maxconn 2 weight
  1 check inter 3000 fall 2 rise 5
27
    server nginx4 192.168.3.94:8080 weight 1 check
  inter 3000 fall 2 rise 5
```

验证first算法:

```
1 开三个shell窗口,分别在命令行输入: while true;do curl http://192.168.3.120/ ;done
```

shell1:

```
Welcom to nginxtest!!
```

shell2:

```
Welcom to nginxtest!!
```

shell3:

算法继续:


```
`+-+--+- leastconn +-+-+-
  2 # 数据库负载均衡mysql+haproxy的常用轮询方式,不适用于http。此算
  法会将新的连接请求转发具有最少连接数目的后端服务器。
3
  listen nginx_test4
4
    bind 192.168.3.120:80
5
6
   mode http
   log global
   balance leastconn
8
    server nginx7 192.168.3.94:80 weight 1 check
  inter 3000 fall 2 rise 5
    server nginx8 192.168.3.94:8080 weight 1 check
10
  inter 3000 fall 2 rise 5
```

```
11
12
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
  #基于请求源IP的算法。此算法先对请求的源IP进行hash运算,可以使同
13
  一个客户端IP的请求始终被转发到某台特定的后端服务器
14
  listen nginx_test5
15
16
    bind 192.168.3.120:80
17
    mode http
   log global
18
19 balance source
20
   server nginx9 192.168.3.94:80 weight 1 check
  inter 3000 fall 2 rise 5
    server nginx10 192.168.3.94:8080 weight 1 check
21
  inter 3000 fall 2 rise 5
22
  `+-+-+--- 一致性hash +-+-+-
23
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  # 一致性哈希, 该hash是动态的, 支持在线调整权重, 支持慢启动, 优点
24
  在于当服务器的总权重发生变化时,对调度结果影响是局部的,不会引起大
  的变动, hash (o) mod n。
25
  listen nginx_test6
26
   bind 192.168.3.120:80
27
28
   mode http
  log global
29
30 hash-type consistent
31
   server nginx11 192.168.3.94:80 weight 1 check
  inter 3000 fall 2 rise 5
    server nginx12 192.168.3.94:8080 weight 1 check
32
  inter 3000 fall 2 rise 5
33
```

六.haproxy uri

基于对用户请求的uri做hash并将请求转发到后端指定服务器,也可以通过map-based和consistent定义使用取模法还是一致性hash。

- 1 #URI/URL
- http://example.org/absolute/URI/with/absolute/path/to/re source.txt
- 3 #URI/URL
- 4 | ftp://example.org/resource.txt
- 5 #URI
- 6 /relative/URI/with/absolute/path/to/resource.txt



map-base取模法:

基于服务器总权重的hash数组取模,该hash是静态的即不支持在线调整权重,不支持慢启

动,其对后端服务器调度均衡,缺点是当服务器的总权重发生变化时,即有服务器上线或下线,都会因权重发生变化而

导致调度结果整体改变。 所谓取模运算,就是计算两个数相除之后的余数, 10%7=3,7%4=3,基于权重取模: (2^32-1)%(1+1+2)

uri 取模法配置示例:

基于对用户请求的URI的左半部分或整个uri做hash,再将hash结果对总权重进行取模后,根据最终结果将请求转发到后端指定服务器,适用于后端是缓存服务器场景,默认是静态算法,也可以通过hash-type

指定map-based和consistent,来定义使用取模法还是一致性hash。

意: 此算法基于应用层,所以只支持 mode http , 不支持 mode tcp

七.使用socat工具动态调整HAProxy后端 服务器权重

1.安装socat

```
1 yum install -y socat
```

2.查看帮助命令

```
1 echo "help" | socat stdio /var/lib/haproxy/haproxy.sock
```

3.常用命令

```
disable server : disable a server for maintenance (use
  'set server' instead)
enable server : enable a disabled server (use 'set
  server' instead)
get weight : report a server's current weight
set weight : change a server's weight (deprecated)
show info : report information about the running
  process [desc|json|typed]*
```

4.查看haproxy信息

```
1 echo "show info" | socat stdio
/var/lib/haproxy/haproxy.sock
```

5.使用的配置文件如下所示:

```
listen nginx_test1
2
    bind 192.168.3.120:80-84,:8080-8090
3
   mode http
4
   log global
5
    balance roundrobin
    server nginx1 192.168.3.94:80 weight 1 check
6
  inter 3000 fall 2 rise 5
    server nginx2 192.168.3.94:8080
                                      weight 1 check
  inter 3000 fall 2 rise 5
8 # 重启haproxy
 systemctl restart haproxy
```

6.浏览器测试

1 # 浏览器输入ip(192.168.3.120)

```
● 192.168.3.120 × +

← → C 介 ▲ 不安全 | 192.168.3.120

図 百度 町 甲型甲煙 (*-* *)つ... ※ 除土産金 ② (60金消息) CSDN -... 図 伏漢 ※ CSS 軟度 ※ 菜鸟軟度 - 学的不... ※ Greasy Fork - 安全... ■ 返徳 ※ Navicat Premium...

Welcom to nginxtest1!

② HTTP状态 404 - 未找到 × +

← → C 介 ▲ 不安全 | 192.168.3.120

図 百度 ② 財理財産 (*-* *)つ... ※ 除土産金 ② (60金消息) CSDN -... 図 伏漢 ※ CSS 軟度 ※ 菜鳥軟度 - 学的不... ※ Greasy Fork - 安全... ■ 返徳 ※ Navicat Premium...

HTTP状态 404 - 未找到

② Manage (*-* *)つ... ※ 除土産金 ② (60金消息) CSDN -... 図 伏漢 ※ CSS 軟度 ※ 菜鳥軟度 - 学的不... ※ Greasy Fork - 安全... ■ 返徳 ※ Navicat Premium...

HTTP状态 404 - 未找到

② Manage (*-* *)つ... ※ 除土産金 ② (60金消息) CSDN -... 図 伏漢 ※ CSS 軟度 ※ 菜鳥軟度 - 学的不... ※ Greasy Fork - 安全... ■ 返徳 ※ Navicat Premium...

HTTP状态 404 - 未找到

② Manage (*-* *)つ... ※ 除土産金 ② (60金消息) CSDN -... 図 伏漢 ※ CSS 軟度 ※ 菜鳥軟度 - 学的不... ※ Greasy Fork - 安全... ■ 返徳 ※ Navicat Premium...

HTTP状态 404 - 未找到

② Manage (*-* *)つ... ※ 除土産金 ② (60金消息) CSDN -... 図 伏漢 ※ CSS 軟度 ※ 菜鳥軟度 - 学的不... ※ Greasy Fork - 安全... ■ 返徳 ※ Navicat Premium...

HTTP状态 404 - 未找到

② Manage (*-* *)つ... ※ 除土産金 ② (60金消息) CSDN -... 図 伏漢 ※ CSS 軟度 ※ 菜鳥軟度 - 学的不... ※ Greasy Fork - 安全... ■ 返徳 ※ Navicat Premium...
```

目前是正常轮询的。

7.使用socat查看server权重

```
1 # 使用命令 echo "get weight "listen"/"server" | socat
stdio /haproxy.sock路径 查看server权重
2 # server1
3 echo "get weight nginx_test1/nginx1" | socat stdio
/var/lib/haproxy/haproxy.sock
4 # server2
5 echo "get weight nginx_test1/nginx2" | socat stdio
/var/lib/haproxy/haproxy.sock
```

```
[root@superbox2 conf]# echo "get weight nginx_test1/nginx1" | socat
[ stdio /var/lib/haproxy/haproxy.sock
1 (initial 1)
[root@superbox2 conf]# echo "get weight nginx_test1/nginx2" | socat stdio /var/lib/haproxy/haproxy.sock
1 (initial 1)
```

8.使用socat修改server权重

```
# server1
chapter section | # server1
echo "set weight nginx_test1/nginx1 5" | socat stdio
    /var/lib/haproxy/haproxy.sock
# server2
echo "get weight nginx_test1/nginx2" | socat stdio
    /var/lib/haproxy/haproxy.sock
```

```
[root@superbox2 conf]# echo "set weight nginx_test1/nginx1 5" | socat stdio /var/lib/haproxy/haproxy.sock
[root@superbox2 conf]# echo "get weight nginx_test1/nginx2" | socat stdio /var/lib/haproxy/haproxy.sock
1 (initial 1)
[root@superbox2 conf]# echo "get weight nginx_test1/nginx1" | socat stdio /var/lib/haproxy/haproxy.sock
5 (initial 1)
```

9.测试修改权重后的访问结果

```
1 # 使用下面的测试语句测试
2 while true; do curl http://192.168.3.120; sleep 0.5
;done
```

```
[root@superbox2 conf]# while true; do curl http://192.168.3.120; sleep 0.5; done
Welcom to nginxtest!!
</doctrype html>-chml lang="zh">-chead>-ctitle>HTTP状态 404 - 未找到</title>-cstyle type="text/css">-body {font-family: Tahoma, Arial, sans-serif;} hl, h2, h3, b {color:white; background-color:#525076;} hl {font-size:12px;} h2 {font-size:12px;} h2 {font-size:12px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px; background-color:#525076; border: none;}-/style>-c/head>-cbody>-chi-HTTP状态 404 - 未找到</br>
// */h3>-Apache Tomcat/8.5.82</br>
// */h3>-Apache Tomcat/8.5.82<
```

八、haproxy十种算法总结

```
静态:
1
  static-rr---->tcp/http #做session共享的web集群
3
  first----->tcp/http #使用较少
4
5
  动态:
  roundrobin---->tcp/http
6
  leastconn---->tcp/http
                          #数据库
  random---->tcp/http
8
9
  取决于是否有hash_type consistent, 有为动态, 默认静态:
10
  source---->tcp/http
                         #基于客户端公网IP的会话保持
11
  uri---->http
                         #缓存服务器,CDN服务商,蓝
12
  汛、百度、阿里云、腾讯
  url_param---->http
13
  hdr---->http
                          #基干客户端请求报文头部做下一
14
  步处理
  rdp-cookie---->tcp
15
                         #很少使用
16
```

- 17 uri、url_param、hdr只有在mode为http的情况下才能取到值,如果 mode为tcp,balance自动更改为roundrobin。
- 18 动态与静态最主要区别:可以用socat动态调整权重、支持慢启动功能。

九、haproxy基于cookie的会话保持

cookie value:为当前server指定cookie值,实现基于cookie的会话黏性。

COOKIE 语法:


COOKIE 的作用域:

defaults	frontend	listen	backend
yes	no	yes	yes

COOKIE 配置示例:

```
1 #+-+-+-+ COOKIE配置实例 +-+-+-
  2 # cookie: 为指定的后端服务器设定cookie值,此外指定的值将在请求入
  站时被检查,第一次为此值挑选的后端服务器将在后续的请求中一直被选
  中,其目的在于实现持久连接的功能。
  listen web_cookie
    bind 192.168.3.120:4300
4
5
   mode http
   log global
6
    balance roundrobin
    cookie SERVER-COOKIE insert indirect nocache
    server web1 192.168.3.125:80
9
                               cookie web1
  check inter 3000 fall 2 rise 5
    server web2 192.168.3.125:8080 cookie web2
10
  check inter 3000 fall 2 rise 5
```

验证COOKIE信息:



通过命令验证:

```
1 curl 192.168.3.120 --cookie "SERVER-COOKIE=web1"
2 curl 192.168.3.120 --cookie "SERVER-COOKIE=web2"
```

```
chody-
do-Nakolome to nginx!</hl>
dp-1f you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.
ap-For online documentation and support please refer to
ca href="http://nginx.org/">nginx.org.-br/>
Commercial support is evailable at
ca href="http://nginx.com/">nginx.com/>>-c/p>
dp>cemp-Thank you for using nginx.
//body-
d/hody-
d/hothy-
d/ho
```

补充知识:

- 1 server: 用来定义多台后端真实服务器,不能用于defaults和frontend 部分,格式为:server name address:port param*
- 2 name: 为后端真实服务器指定一个内部名称,随便这下义一个即可。
- 3 address: 后端真实服务器的iP地址或主机名。
- 4 **port**: 指定连接请求发往真实服务器时的目标端口,在未设定时,将使用客户端请求时的同一端口。
- 5 param*:为后端服务器设定的一系列参数,可用参数非常多。
- 6 check:表示启用对此后端服务器执行健康检查。
- 7 inter: 设置健康状态检查的时间间隔,单位为毫秒。
- 8 rise: 设置人故障状态转换至正常状态需要成功检查的次数,如 rise 2:表示2次检查正确就认为此服务器可用。
- 9 fall: 设置后端服务器从正常状态转换为不可用状态需要检查的次数,如 fall 3表示3 次检查失败就认为此服务器不可用。
- 10 cookie: 为指定的后端服务器设定cookie值,此外指定的值将在请求入站时被检查,第一次为此值挑选的后端服务器将在后续的请求中一直被选中,其目的在于实现持久连接的功能。
- 11 cookie server1: 表示web1的serverid为server1。
- 12 weigth: 设置后端真实服务器的权重,默认为1,最大值为256,设置为0 表示不参与负载均衡。
- 13 maxconn: 设定每个backend中server进程可接受的最大并发连接数,此选项等同于linux命令选项"ulimit -n"。
- 14 backup: 设置后端真实服务器的备份服器,仅仅在后端所有真实服务器均不可用的情况下才启用。

十、haproxy报文修改

在http模式下,基于实际需求修改客户端的请求报文与响应报文,通过 regadd和regdel在请求报文添加删除字段,

通过rspadd与rspidel在响应报文中添加与删除字段。

在请求报文尾部添加指定首部:

```
1 reqadd <string> [{if | unless} <cond>]
```

从请求报文中删除匹配正则表达式的首部:

```
1 reqdel <search> [{if | unless} <cond>]
2 reqidel <search> [{if | unless} <cond>]
```

在响应报文尾部添加指定首部:

```
1 rspadd <string> [{if | unless} <cond>]
```

示例:

rspadd X-Via:\ HAPorxy 从响应报文中删除匹配正则表达式的首部:

```
1 rspdel <search> [{if | unless} <cond>]
2 rspidel <search> [{if | unless} <cond>]
```

示例:

```
1 rspidel server.* #从响应报文删除server信息
2 rspidel X-Powered-By:.* #从响应报文删除X-Powered-By信息
```

十一、haproxy 的压缩、健康检查

1.haproxy压缩

haproxy还支持http协议的压缩机制,常用的算法有gzip和deflate。 压缩的功能仅在7层有效,用户在请求时会先将浏览器支持的压缩算法发送 给服务器,然后使用相同的压缩算法将数据返回给用户,以节省网络带 宽,但是会占用部分CPU性能。


配置选项:

- 1 compression type #要压缩的文件类型
- 2 compression algo #启用http协议中的压缩机制,常用算法有gzip deflate
- 3 dentity #调试使用的压缩方式
- 4 gzip #常用的压缩方式,与各浏览器兼容较好
- 5 deflate #有些浏览器不支持
- 6 raw-deflate #新出的压缩方式


配置示例:

1

未设置压缩:



设置压缩后:



2.haproxy健康检查

1. TCP层健康检查

Haproxy的默认的tcp层健康检查机制是利用TCP的三次握手。

- 1 1、首先由Haproxy向代理的服务器发起SYN握手协商,默认是与代理的端口建立链接,比如说8080。
- 2 2、等待代理服务器确认第一次SYN,并响应ACK,与发起SYN的第二次握手。
- 3 3、Haproxy收到确认ACK之后,会向代理服务器发送TCP链接重置的报文,已经确认代理的服务器健康。

配置示例:

```
listen check_tcp
     bind 192.168.3.120:4308
2
 3
     mode tcp
    log global
4
    balance roundrobin
 5
     server web1 192.168.3.125:3306 check
 6
     server web2 192.168.3.125:6379 check
7
     stick-table type ip size 200k expire 30m
8
     stick on src
9
10
11 //check代表开启了tcp健康检查
```

2.HTTP层健康检查

1) 通过监听端口进行健康检测。这种检测方式,haproxy只会去检查后端 server的端口,并不能保证服务的真正可用。

```
1 listen http_check_prot
    bind 192.168.3.120:4309
2
3
   mode http
   log global
4
5
   balance roundrobin
   cookie SERVER-COOKIE insert indirect nocache
6
7
   option httpchk
   server web1 192.168.3.125:80 cookie web1 check
8
    server web2 192.168.3.125:8080 cookie web2 check
9
  inter 3000 fall 2 rise 5
```

2) 通过URI获取进行健康检测。检测方式,是用过去GET后端server的的web页面,基本上可以代表后端服务的可用性。

```
listen http_check_prot
1
2
    bind 192.168.3.120:4309
3
    mode http
   log global
4
    balance roundrobin
5
    cookie SERVER-COOKIE insert indirect nocache
6
    option httpchk GET /index.html
7
    server web1 192.168.3.125:80 cookie web1 check
8
    server web2 192.168.3.125:8080 cookie web2 check
9
  inter 3000 fall 2 rise 5
```

3) 通过request获取的头部信息进行匹配进行健康检测。这种检测方式,则是基于高级,精细的一些监测需求。通过对后端服务访问的头部信息进行匹配检测。

```
1 listen http_check_prot
2
    bind 192.168.3.120:4309
3
    mode http
4
   log global
   balance roundrobin
5
    cookie SERVER-COOKIE insert indirect nocache
6
7
    option httpchk HEAD /index.jsp HTTP/1.1\r\nHost:\
  www.xxx.com
    server web1 192.168.3.125:80 cookie web1 check
8
    server web2 192.168.3.125:8080 cookie web2 check
9
  inter 3000 fall 2 rise 5
```

十二、ACL

访问控制列表(ACL, Access Control Lists)是一种基于包过滤的访问控制技术,它可以根据设定的条件对经过服务器传输的数据包进行过滤(条件匹配),即对接收到的报文进行匹配和过滤,基于请求报文头部中的源地址、源端口、目标地址、目标端口、请求方法、URL、文件后缀等信息内容进行匹配并执行进一步操作,比如允许其通过或丢弃。

ACL配置选项:

```
1 acl <aclname> <criterion> [flags][operator] [<value>]2 acl 名称 匹配规范 匹配模式 具体操作符操作对象类型
```

ACL-Name:

```
    acl image_service hdr_dom(host) -i img.magedu.com
    ACL名称,可以使用大字母A-Z、小写字母a-z、数字0-9、冒号:、点.、中横线和下划线,并且严格区分大小写,必
    须Image_site和image_site完全是两个acl。
```

ACL-criterion (定义ACL匹配规范):

```
hdr (「<name> 「, <occ>]]): 完全匹配字符串, header的指定信息
2 hdr_beg(「<name>「, <occ>]]):前缀匹配,header中指定匹配内
   容的begin
   hdr_end (「<name> 「, <occ> ]]): 后缀匹配, header中指定匹配内
   容end
   hdr_dom([<name> [, <occ>]]): 域匹配, header中的domain
   name
 5
   hdr_dir(「<name> 「, <occ>]]): 路径匹配, header的uri路径
6
   hdr_len([<name> [, <occ>]]): 长度匹配, header的长度匹配
   hdr_reg([<name> [, <occ>]]): 正则表达式匹配, 自定义表达式
   (regex)模糊匹配
   hdr_sub(「<name>「, <occ>]]): 子串匹配, header中的uri模糊匹
   配
10
   dst 目标IP
11
   dst_port 目标PORT
12
13
   src 源IP
14
15
   src_port 源PORT
16
```

17 #示例: 18 hdr(<string>) 用于测试请求头部首部指定内容 hdr_dom(host) 请求的host名称,如 www.magedu.com 19 hdr_beg(host) 请求的host开头,如 www. img. video. 20 download. ftp. hdr_end(host) 请求的host结尾,如 .com .net .cn 21 path_beg 请求的URL开头,如/static、/images、/img、/css 22 23 path_end 请求的URL中资源的结尾,如 .gif .png .css .js .ipq .ipeq 24 有些功能是类似的,比如以下几个都是匹配用户请求报文中host的开头是不 是www: acl short_form hdr_beg(host) www. 25 26 acl alternate1 hdr_beg(host) -m beg www. 27 acl alternate2 hdr_dom(host) -m beg www.

ACL-flags (ACL匹配模式):

28 acl alternate3 hdr(host) -m beg www.

-i 不区分大小写
 -m 使用指定的pattern匹配方法
 -n 不做DNS解析
 -u 禁止acl重名,否则多个同名ACL匹配或关系

ACL-operator (ACL 操作符):

1 整数比较: eq、ge、gt、le、lt

- 2 字符比较:
 3 exact match (-m str):字符串必须完全匹配模式
 4 substring match (-m sub):在提取的字符串中查找模式,如果其中
 - 任何一个被发现,ACL将匹配
 - 5 prefix match (-m beg):在提取的字符串首部中查找模式,如果其中任何一个被发现,ACL将匹配
- 6 suffix match (-m end):将模式与提取字符串的尾部进行比较,如果其中任何一个匹配,则ACL进行匹配
- 7 subdir match (-m dir):查看提取出来的用斜线分隔("/")的字符串,如果其中任何一个匹配,则ACL进行匹配
- 8 domain match (-m dom):查找提取的用点(".")分隔字符串,如果其中任何一个匹配,则ACL进行匹配

ACL-value (value的类型):

The ACL engine can match these types against patterns of the following types :


```
1 - Boolean #布尔值
2 - integer or integer range #整数或整数范围,比如用于匹配端口
   范围
3 - IP address / network #IP地址或IP范围, 192.168.0.1
   ,192.168.0.1/24
4 - string--> www.magedu.com
   exact -精确比较
6 substring-子串
7
  suffix-后缀比较
8
   prefix-前缀比较
  subdir-路径, /wp-includes/js/jquery/jquery.js
9
10 domain-域名, www.magedu.com
11 - regular expression #正则表达式
12 - hex block #16讲制
```

ACL调用方式:

```
1 - 与: 隐式(默认)使用
2 - 或: 使用"or" 或 "||"表示
3 - 否定: 使用"!" 表示
4
5 示例:
6 if valid_src valid_port #与关系,A和B都要满足为true
7 if invalid_src || invalid_port #或,A或者B满足一个为true
8 if! invalid_src #非,取反,A和B哪个也不满足为true
```

十三、haproxy+Keepalived实现高可用

在单个haproxy负载集群时,如果haproxy挂掉了,那么整个服务应用也不能再继续运行了针对这个问题,引入keepalived对haproxy进行控制管理。



1.配置情况

服务器属性	服务器IP	服务器说明
H1搭载 haproxy+keepalived	192.168.79.110	负载服务器+高可用
H2搭载 haproxy+keepalived	192.168.79.120	负载服务器+高可用
VIP	192.168.79.130	

H1、H2服务器安装haproxy,具体安装流程见《一、安装haproxy》,以下省略安装步骤。


2.网页输入<u>http://localhost:9999/haproxy-status</u>进入监控界面

1 # 初始账号密码为

2 账号: admin

3 密码: admin~! @

确认H1状态正常:



确认H2状态正常:



2.安装keepalived

3.配置master节点和backup节点。

Master 中的配置大致和 BACKUP 中的相同,不过需要修改 global_defs{} 的 router_id; 其次要修改 vrrp_instance VI_1{} 中的state 为 MASTER; 修改 mcast_src_ip 为本机 ip, 最后要将 priority 设置为大于 50 的值。注 意Master 和 Backup 中的 virtual router id 要保持一致。

下面的是 MASTER节点 的配置:

```
# MASTER节点配置为:
   ! Configuration File for keepalived
2
 3
4
   global_defs {
   # # 路由ID, 主备的ID不能相同
     router_id KeepalivedA
6
7
     script_user root
      enable_script_security
8
9
   }
10
11 vrrp_instance VI_1 {
12
   # Keepalived 的角色。Master 表示主服务器,从服务器设置为
   BACKUP
13
      state MASTER
14 # 指定监测网卡,通过 ip addr 可查看
15
       interface ens33
16 # 主备机应该保持一致
      virtual_router_id 50
17
18 # 优先级,MASTER 机器上的优先级要大于这个值
       priority 150
19
20 # 设置主备之间的检查时间,单位为 s
      advert_int 1
21
   # 本机 IP
22
23
      mcast_src_ip 192.168.79.110
24 # 定义验证类型和密码
25
      authentication {
          auth_type PASS
26
27
          auth_pass 1234
       }
28
29 # VIP地址,可以设置多个
      virtual_ipaddress {
30
          192.168.79.130
31
32
      }
```

```
! Configuration File for keepalived
1
2
   global_defs {
3
   # # 路由ID, 主备的ID不能相同
      router_id KeepalivedB
5
6
      script_user root
      enable_script_security
7
8
   }
9
10 | vrrp_instance VI_1 {
   # Keepalived 的角色。Master 表示主服务器,从服务器设置为
11
   BACKUP
12
       state BACKUP
   # 指定监测网卡,通过 ip addr 可查看
13
       interface ens33
14
15 # 主备机应该保持一致
      virtual_router_id 50
16
17
   # 优先级, MASTER 机器上的优先级要大于这个值
       priority 50
18
19 # 设置主备之间的检查时间,单位为 s
       advert_int 1
20
21
   # 本机 IP
22
       mcast_src_ip 192.168.79.120
23 # 定义验证类型和密码
       authentication {
24
25
          auth_type PASS
26
          auth_pass 1234
27
       }
   # VIP地址,可以设置多个
28
       virtual_ipaddress {
29
          192.168.79.130
30
31
       }
32 }
```

4.启动keepalived

```
1 # H1
2 systemctl restart keepalived
3 # H2
4 systemctl restart keepalived
```

5.查看keepalived状态

Master节点网卡信息:

```
[root@superbox keepalived]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_Lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    valid_If forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:60:68:la brd ff:ff:ff:ff:
    inet 192.168.79.110/24 brd 192.168.79.255 scope global noprefixroute ens33
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.79.130/32 scope global ens33
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6d:681a/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

BACKUP节点网卡信息:

```
[root@superbox2 keepalived]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:3b:69:0c brd ff:ff::ff::ff:
inet 192.168.79.120/24 brd 192.168.79.255 scope global noprefixroute ens33
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:690c/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

6.测试keepalived

按原理, VIP 192.168.79.130 默认会绑定在 MASTER 机192.168.79.110 的网卡上,当关掉其中 MASTER 的 keepalived 服务时,这个虚拟 ip 立马绑定另一台机的网卡上,重新开启 MASTER 的Keepalived 服务的时候,MASTER 又夺回领导权。

所以尝试停掉master节点的keepalived服务:

```
1 systemctl stop keepalived
```

查看master网卡信息:

```
[root@superbox keepalived]# systemctl stop keepalived
[root@superbox keepalived]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:6d:68:1a brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.79.110/24 brd 192.168.79.255 scope global noprefixroute ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6d:681a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

可以看到VIP节点信息消失了,再查看backup网卡信息:

```
[root@superbox2 keepalived]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/Loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3b:69:0c brd ff:ff:ff:ff:ff:
    inet 192.168.79.120/24 brd 192.168.79.255 scope global noprefixroute ens33
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.79.130/32 scope global ens33
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:690c/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

VIP网卡飘到了backup上,接下来重启master节点keepalived服务:

```
[root@superbox keepalived]# systemctl start keepalived
[root@superbox keepalived]# ip a
1: lo: <1.00PBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 gdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00 bot 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,WULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 gdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:6d:68:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.79.110/24 brd 192.168.79.255 scope global noprefixroute ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.79.130/32 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6d:681a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

3: ens35: <BROADCAST,WULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 gdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:6d:68:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:
    inet 172.16.0.100/24 brd 172.16.0.255 scope global noprefixroute ens35
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6d:6824/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6d:6824/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

VIP网卡又回到了master节点上,而backup节点的VIP网卡消失了:

```
[root@superbox2 keepalived]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/Loopback 00:00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/sther 00:00:29:30:600 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.79.120/24 brd 192.168.79.255 scope global noprefixroute ens33
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3b:690c/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

7.Haproxy 节点检测

为了防止 HAProxy 服务宕掉了,Keepalived 却还在正常工作而没有 切换到 BACKUP 上的情况,这里编写一个脚本来检测 Haproxy 服务状态来 处理这种情况。当 Haproxy 挂掉之后,脚本尝试重启 Haproxy 服务,如果 重启不成功则关闭 Keepalived 服务,Keepalived 切换到 Backup 继续工

编写 haproxy 检测脚本,并加入 Keepalived 中

```
1 # 脚本路径自行选择
2 cat > /etc/keepalived/check_haproxy.sh << eof</pre>
  #!/bin/bash
4 if [ 1 -eq 0 ]; then
      /usr/local/haproxy/haproxy -f
5
  /usr/local/haproxy/conf/haproxy.cfg
6 fi
7
  sleep 2
8 if [ 1 -eq 0 ]; then
      systemctl stop keepalived.service
  fi
10
  eof
11
  ############################## 修改keepalived配置
12
  13 加入脚本定义部分和脚本执行部分
14 # 自定义监控脚本
15 vrrp_script chck_haproxy {
         script "/etc/keepalived/check_haproxy.sh"
16
         interval 5
17
18 # 每两秒检查执行一次
         weight 2
19
20 }
21 track_script {
22
     chck_haproxy
23
  ############################## 修改后的keepalived
24
   ! Configuration File for keepalived
25
26
27
  global_defs {
28 # # 路由ID, 主备的ID不能相同
    router_id KeepalivedB
29
     script_user root
30
     enable_script_security
31
32 }
33 # 自定义监控脚本
```

```
34
   vrrp_script chck_haproxy {
35
          script "/etc/keepalived/check_haproxy.sh"
          interval 5
36
37
   # 每两秒检查执行一次
          weight 2
38
39
   }
40 vrrp_instance VI_1 {
   # Keepalived 的角色。Master 表示主服务器,从服务器设置为
41
   BACKUP
42
      state BACKUP
43
   # 指定监测网卡,通过 ip addr 可查看
       interface ens33
44
45
   # 主备机应该保持一致
      virtual_router_id 50
46
   # 优先级,MASTER 机器上的优先级要大于这个值
47
      priority 50
48
   # 设置主备之间的检查时间,单位为 s
49
      advert int 1
50
51
   # 本机 IP
52
      mcast_src_ip 192.168.79.120
53 # 定义验证类型和密码
54
      authentication {
          auth_type PASS
55
56
          auth_pass 1234
57
       }
   track_script {
58
      chck_haproxy
59
60
      }
61 # VIP地址,可以设置多个
      virtual_ipaddress {
62
          192.168.79.130
63
64
      }
65
   }
66
67 # 对脚本赋予可执行权限
   chmod 755 /etc/keepalived/check_haproxy.sh
68
69 # 重启 Keepalived 服务。
70 | systemctl restart keepalived.service
```

测试脚本:

kill 掉 Haproxy 进程后,检查Haproxy 是否会被重新启动,以及如果 Haproxy 如果无法被调起,Keepalived 是否被正常关闭并切换到 Backup 备机。

```
1 kill -9 51471
```

等待5秒再查看haproxy是否重启:

```
[root@superbox keepalived]# kill -9 51471
[root@superbox keepalived]# ps -ef | grep haproxy
root 59616 2016 0 22:14 pts/0 00:00:00 grep --color=auto haproxy
[root@superbox keepalived]# ps -ef | grep haproxy
root 59675 59674 0 22:15 7 00:00:00 /bin/bash /etc/keepalived/check_haproxy.sh
root 59678 2016 0 22:15 pts/0 00:00:00 grep --color=auto haproxy
[root@superbox keepalived]# ip a
1 lo: <l00PBACK_UP_LOWER_UP> mtu 65536 adisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <8ROADCAST,MULTICAST,UP_LOWER_UP> mtu 1500 adisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/tebre 00:00:20:96:60:81 ab rd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.79.110/24 brd 192.168.79.255 scope global noprefixroute ens33
valid_lft forever preferred_lft forever
inet 192.168.79.130/32 scope global ens33
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 880::20:29:ff:fed:6810.764 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20:29:ff:fed:6812/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::00:29:6d:68:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.16.0.100/24 brd 172.16.0.255 scope global noprefixroute ens35
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20:229:ff:fe6:6824/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20:29:ff:fe6:6824/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

可以看到haproxy自动重启了,VIP也还在H1上面。

十四、keepalived+haproxy 高可用负载 均衡器实现对 Logstash 集群的负载