
1.硬盘结构

文件系统结构,理解文件系统,要从文件储存说起。

硬盘结构:



硬盘相关专业术语:


硬盘的内部是金属盘片,将圆形的盘片划分成若干个扇形区域,这就是<mark>扇区。若干个扇区就组成整个盘片。为什么要分扇区?是逻辑化数据的需要,能更好的管理硬盘空间。以盘片中心为圆心,把盘片分成若干个同心圆,那每一个划分圆的"线条",就称为磁道。</mark>

硬盘内的盘片有两个面,都可以储存数据,而硬盘内的盘片往往不止一张,常见的有两张,那么,两张盘片中相同位置的磁道,就组成一个"柱面",盘片中有多少个磁道,就有多少个柱面。盘片两面都能存数据,要读取它,必须有磁头,所以,每一个面,都有一个磁头,一张盘片就有两个磁头。

硬盘的存储容量=磁头数×磁道(柱面)数×每道扇区数×每道扇区字节数 磁道从外向内自0开始顺序进行编号,各个磁道上的扇区数是在硬盘格式化 时确定的。

文件储存在硬盘上,硬盘的最小存储单位叫做"扇区" (Sector) 。每个扇区储存512字节 (相当于0.5KB) 。

比较古老的CHS(Cylinder/Head/Sector: 磁头(Heads)、柱面 (Cylinder)、扇区(Sector)) 结构体系.因为很久以前,在硬盘的容量还非常小的时候,人们采用与软盘类似的结构生产硬盘。也就是硬盘盘片的每一条磁道都具有相同的扇区数,由此产生了所谓的3D参数,即是磁头数 (Heads)、柱面数 (Cylinders)、扇区数 (Sectors) 以及相应的3D寻址方式。



互动: 如上的磁盘结构有没有问题???


这种结构有问题:

以前老式的磁盘,每个磁道的扇区都一样,这样外磁道整个弧长要大于内部的扇区弧长,因而其磁记录密度就要比内部磁道的密度要小。最终,导致了外部磁道的空间浪费。

如果你是磁盘设计工程师, 你打算怎么解决? 你选择下面哪种方法?

方法1:每个磁道的宽度不一样,从而让每个扇区面积尽量一样


方法2: 不再一刀切, 让磁道中的扇区数量可以不一样



现在硬盘都采用这种技术: ZBR (Zoned Bit Recording) 区位记录 (Zoned zōnd)


Zoned-bit recording (ZBR 区位记录) 是一种物理优化硬盘存储空间的方法,此方法通过将更多的扇区放到磁盘的外部磁道而获取更多存储空间。


ZBR磁盘扇区结构示意图




互动:从外面读数据快?还是从里面快?

使用ZBR区位记录法做的磁盘有以下特点:读外圈的数据快,读内圈的数据慢,所以测试硬盘经常看到读取速度越来越慢的曲线图就很正常了。







互动: windows 安装系统的 C 盘或 Linux boot


分区一般安装在磁盘最外面还是最里面?

windows : C 盘安装最外, 速度也是最快


Linux : boot 分区和 swap 分区,装最外面

磁盘写数据时,先从外面往里。

2.簇和block




磁盘上的磁道、扇区和簇



windows上的簇类似于Linux系统中的block

可以理解为簇是Windows上的说法,而块是Linux上的说法

例:在win10系统,新一个文本文件"新建文本文档.txt",只输入aa两个字符。



右击属性查看大小: 说明我的NTFS文件系统中默认的簇大小为4KB

3.文件系统结构

Linux文件系统由三部分组成:文件名, inode, block

Linux文件系统: ext3,ext4, xfs

windows文件系统: FAT32, NTFS

3.1、文件名

```
1 [root@exercise1 ~]# cp /etc/passwd /opt/a.txt
```

3 [root@exercise1 ~]# ls /opt/a.txt #a.txt就是文件名

4 /opt/a.txt

3.2、inode的内容

inode包含文件的元信息,具体来说有以下内容:

- *文件的字节数
- *文件拥有者的UserID
- *文件的GroupID
- *文件的读、写、执行权限
- *文件的时间戳,共有三个: ctime 指 inode 上一次变动的时间,mtime 指文件内容上一次变动的时间,atime 指文件上一次打开的时间。
- *链接数,即有多少文件名指向这个inode
- *文件数据 block 的位置

可以用stat命令, 查看某个文件的 inode 信息

inode 的大小

inode也会消耗硬盘空间,所以硬盘格式化的时候,操作系统自动将硬盘分成两个区域。一个是数据区,存放文件数据;另一个是 inode 区 (inode table) ,存放inode所包含的信息。

每个inode节点的大小,一般是128字节或256字节。inode节点的总数,在格式化时就给定,假 定在一块1GB的硬盘中,每个inode节点的大小为128字节,每1KB就设置一个inode,那么inode 表的大小就会达到128MB,占整块硬盘的12.8%。

inode号码

每个inode都有一个号码,操作系统用inode号码来识别不同的文件。

Unix/Linux系统内部不使用文件名,而使用inode号码来识别文件。对于系统来说,文件名只是inode号码便于识别的别称或者绰号。表面上,用户通过文件名,打开文件。实际上,系统内部这个过程分成三步:首先,系统找到这个文件名对应的inode号码;其次,通过inode号码,获取inode信息;最后,根据inode信息,找到文件数据所在的block,读出数据。

例子:

例1:使用ls-i命令,可以看到文件名对应的inode号码

- 1 [root@exercise1 ~]# ls -i /opt/a.txt
- 2 | 16784851 /opt/a.txt
- 3 [root@exercise1 ~]#

例2: 查看每个硬盘分区的inode总数和已经使用的数量,可以使用df命令。

1	[root@exercise1	L ~]# df -	·i		
2	文件系统	Inode 己	用(I) 可	用(I) 己用(I) % 挂载点
3	/dev/sda3	9334272	39225	9295047	1% /
4	devtmpfs	122504	390	122114	1% /dev
5	tmpfs	124962	1	124961	1%
	/dev/shm				
6	tmpfs	124962	477	124485	1% /run
7	tmpfs	124962	16	124946	1%
	/sys/fs/cgroup				
8	/dev/sr0	0	0	0	- /mnt
9	/dev/sda1	102400	327	102073	1% /boot
10	tmpfs	124962	1	124961	1%
	/run/user/0				
11	[root@exercise1	L ~]#			

注:由于每个文件都必须有一个inode,因此有可能发生inode已经用光,但是硬盘还未存满的情况。这时,就无法在硬盘上创建新文件。

3.3、目录文件


Unix/Linux系统中,目录(directory)也是一种文件。打开目录,实际上就是打开目录文件。目录文件的结构非常简单,就是一系列目录项的列表。每个目录项,由两部分组成:所包含文件的文件名,以及该文件名对应的inode号码。

例: Is-i命令列出整个目录文件, 即文件名和inode号码

- 1 [root@exercise1 ~]# ls -i /opt/
- 2 16784851 a.txt 16784824 grub2.tar.gz

3.4、block块大小

block是真正存储数据的地方。 block是文件系统中最小的存储单位 扇区是磁盘中最小的存储单位



两个扇区称为:簇/block

在linux下中叫: block, 在windows中叫: 簇

互动: 为什么要有block, 直接使用扇区可以吗?,

操作系统读取硬盘的时候,不会一个个扇区 (512字节) 地读取,这样效率 太低,而是一次性连续读取多个扇区,即一次性读取一个"块" (block) 。 这种由多个扇区组成的"块",是文件存取的最小单位。"块"的大小,最常见的是1KB,即连2个sector扇区组成一个block。

情景:如果没有block?会怎么样?夜深人静,下了3.6G 的电影,一次读512KB,寻址次太多,太慢了。。。结果。。。你懂得。。。?

结果:电影看成了jpg

案例

例1: 格式化修改磁盘, 修改簇大小



实战: 簇和 block 大小设定

簇和block调大:

优点: 速度快, 节约寻找时间, 缺点: 空间浪费

比如: 2T硬盘,前1.5 T,使用4K簇,把剩下的500G格式化成64K簇。用空

间换时间

例2: 查看Linux系统块大小

- 1 [root@exercise1 ~]# stat /etc/passwd | grep IO
- 2 大小: 933 块: 8 IO 块: 4096 普通文件
- 3 [root@exercise1 ~]#
- 4 #block是4K

总结:

硬盘的结构: ZBR区位记录

inode (inode表中主要看inode号)

inode号唯一标识一个文件 (一个文件系统里面)

inode用完了,文件就不能创建了。

inode数据量设置大一些:可以创建多个文件。占用空间比较大inode数据量设置小一些:可以创建很少文件。占用空间比较小

block

block设置大:效率高,利用率低。 block设置小:效率低,利用率高。

3.5使用du命令查看文件大小

- -a 列出所有的文件与目录容量
- -s 列出目录容量(只列出目录以及当前目录下的内容,不会把下一级的内容 列出)
- -h 较易读的容量格式显示
- 1 「root@exercise1 opt]# du #显示目录或者文件所占空间
- 2 | 3048

[root@exercise1 opt]# du -a #显示目录占用的磁盘空间大小,还要显示其下目录和文件占用磁盘空间的大小

3044 ./grub2.tar.gz

4 ./a.txt

3048 .

[root@exercise1 opt]# du -ah #查看所有文件和目录大小以较易读的容量格式显示

- 3.0M ./grub2.tar.gz
- 4.0K ./a.txt
- 3.0M .

[root@exercise1 opt]# du -sh #查看当前目录总共占的容量。而不单独列出各子项占用的容量

3.0M .

[root@exercise1 opt]# du -sh /* #查看指定文件大小

- 0 /bin
- 87M /boot
- 0 /dev
- 60M /etc
- 36K /home
- 0 /lib
- 0 /lib64
- 0 /media
- 4.3G /mnt
- 3.0M /opt
- du: 无法访问"/proc/3635/task/3635/fd/4": 没有那个文件或目录
- du: 无法访问"/proc/3635/task/3635/fdinfo/4": 没有那个文件或目录
- du: 无法访问"/proc/3635/fd/4": 没有那个文件或目录
- du: 无法访问"/proc/3635/fdinfo/4": 没有那个文件或目录
- 0 /proc
- 104K /root
- 13M /run
- 0 /sbin
- 0 /srv
- 0 /sys
- 4.0K /tmp
- 983M /usr
- 1.2G /var

4、文件的硬链接和软链接

4.1、Linux链接概念

Linux链接分两种,一种被称为硬链接(HardLink),另一种被称为软链接,即符号链接(SymbolicLink)。默认情况下,In命令产生硬链接。

- 1 【硬连接】: 硬连接指通过索引节点号来进行连接。
- 2 inode是可以对应多个文件名的

在Linux的文件系统中,保存在磁盘分区中的文件不管是什么类型都给它分配一个编号,称为索引节点号(InodeIndex)。

在Linux中,多个文件名可以指向同一索引节点。一般这种连接就是硬连接。

硬连接的作用是允许一个文件拥有多个有效路径名,这样用户就可以建立 硬连接到重要文件,以防止"误删"的功能。

只删除一个连接并不影响索引节点本身和其它的连接,只有当最后一个连接被删除后,文件的数据块及目录的连接才会被释放。也就是说,文件真正删除的条件是与之相关的所有硬连接文件均被删除。

【软连接】:另外一种连接称之为符号连接(SymbolicLink),也叫软连接。软链接文件有类似于Windows的快捷方式。它实际上是一个特殊的文件。在符号连接中,文件实际上是一个文本文件,其中包含的有另一文件的位置信息

4.2、实战-1:In命令创建硬链接

语法格式: In 源文件 目标文件

1 [root@exercise1 opt]# echo 1111>a.txt

```
[root@xuegod72 ~]# ln a.txt b.txt
                                            创建硬链接
[root@xuegod72 ~]# ll a.txt
rw-r--r-. 2 root root 0 Dec 13 21:27 a.txt
root@xuegod72 ~]# ll b.txt
rw-r--r-. 2 root root 0 Dec 13 21:27 b.txt
                                               属性是一致的
root@xuegod72 ~j# echo iiiii > a.txt
root@xuegod72 ~]# cat a.txt
root@xuegod72 ~]# cat b.txt
11111
root@xuegod72 ~]# echo 222 >> b.txt
                                                    写入一个文件数据, 可以看到内容
root@xuegod72 ~]# cat a.txt
                                                    是实时显示的。两个文件内容是·
11111
222
[root@xuegod72 ~]# ls -i a.txt
542130431 a.txt
[root@xuegod72 ~]# ls -i b.txt 两个文件的INODE是一样的
542130431 b.txt
[root@xuegod72 ~]# chmod 777 a.txt
[root@xuegod72 ~]# ll a.txt
-rwxrwxrwx. 2 root root 10 Dec 13 21:28 a.txt
                                                  权限修改后,两个文件都会改
[root@xuegod72 ~]# ll b.txt
-rwxrwxrwx. 2 root root 10 Dec 13 21:28 b.txt
```

硬链接的原理就是多个文件名指向同一个inode,因此多个文件名共用一个inode号,达到共享与备份的目的

注意: 源文件被删除, 不影响链接文件的正常使用

```
[root@xuegod72 ~]# rm -f a.txt
[root@xuegod72 ~]# cat b.txt
11111
222
[root@xuegod72 ~]# echo 00000 >> b.txt
[root@xuegod72 ~]# cat b.txt
11111
222
00000
```

硬链接不能针对目录创建

```
[root@xuegod72 ~]# ln /etc/ test
ln: '/etc/': hard link not allowed for directory
```

硬链接不能跨分区进行创建

```
[root@xuegod72 boot]# ln b.txt /mnt/bb.txt
ln: failed to create hard link '/mnt/bb.txt' => 'b.txt': Invalid cross-device link
```

硬链接的特点:无法针对目录,跨分区无法实现。因为每个分区都有自己独立的INDOE编号

4.3、互动: 为什么刚创建的一个目录, 链接数就是2?

1 [root@exercise1 opt]# ln a.txt b.txt

[root@exercise1 opt]# || -rw-r--r--. 2 root root 0 2月 2 14:49 b.txt

默认新一个空目录,此目录的第二字段就是2(包含两个隐藏目录,因为每一个目录都有一个指向它

本身的子目录"."和指向它上级目录的子目录"..") , 所以隐藏目录.是一个链接, 隐藏目录..是第二个链接

[root@exercise1 opt]# || -id test/ #两个inode号是一样的 2453723 drwxr-xr-x 2 root root 6 2月 2 15:55 test/

[root@exercise1 opt]# || -id test/.

2453723 drwxr-xr-x 2 root root 6 2月 2 15:55 test/.

4.4、In -s创建软连接

软链接: 相当于windows中的快捷方式

语法: In -s 源文件 软链接的名字

```
[root@exercise1 opt]# cp /etc/passwd /opt/a.txt
1
 2
 3
   [root@exercise1 opt]# ln -s /opt/a.txt /opt/a-link.txt
4
   [root@exercise1 opt]# 11 /opt/a-link.txt
 5
   lrwxrwxrwx. 1 root root 10 2月 2 20:04 /opt/a-
   link.txt -> /opt/a.txt
7
   [root@exercise1 opt]# rm -rf /opt/a.txt
8
9
10
   [root@exercise1 opt]# 11 /opt/a-link.txt
   lrwxrwxrwx. 1 root root 10 2月 2 20:04 /opt/a-
11
   link.txt -> /opt/a.txt
```

```
[root@exercise1 opt]# cp /etc/passwd /opt/a.txt
[root@exercise1 opt]# ln -s /opt/a.txt /opt/a-link.txt
[root@exercise1 opt]# ll /opt/a-link.txt
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 2月 2 20:04 /opt/a-link.txt -> /opt/a.txt
[root@exercise1 opt]# rm -rf /opt/a.txt
[root@exercise1 opt]# ll /opt/a-link.txt
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 2月 2 20:04 /opt/a-link.txt -> /opt/a.txt
```

注: 源文件被删除, 链接文件失效

例2: 能针对目录和跨分区创建软链接

- [[root@exercise1 opt]# ln -s /boot/grub /opt/grub-link
- [root@exercise1 opt]# 11 -d /opt/grub-link
- 3 lrwxrwxrwx. 1 root root 10 2月 2 20:08 /opt/grub-link -> /boot/grub

```
[root@exercise1 opt]# ll -d /opt/grub-link lrwxrwxrwx. 1 root root 10 2月 2 20:08 /opt/grub-link -> /boot/grub
```

能跨分区创建 (源文件必须写绝对路径)

- 1 [root@exercise1 opt]# cd /boot/
- 2 [root@exercise1 opt]# ln -s ./grub/root/aaa
- 3 [root@exercise1 opt]# 11 /root/aaa
- 4 lrwxrwxrwx. 1 root root 10 2月 2 20:08 /root/aaa->./grub #报错了

5.inode的特殊作用

由于inode号码与文件名分离,这种机制导致了一些Unix/Linux系统特有的现象。

- 1. 有时,文件名包含特殊字符,无法正常删除。这时,直接删除inode节点,就能起到删除文件的作用。
- 2. 移动文件或重命名文件, 只是改变文件名, 不影响 inode 号码。
- 3. 打开一个文件以后,系统就以 inode 号码来识别这个文件,不再考虑文件名。因此,通常来说,系统无法从 inode 号码得知文件名。

互动:为什么每次修改完服务器配置文件后,都需要重新加载一下配置文件?

因为 vim(vi) 每次修改完后,Inode 号都会变。

```
1 [root@exercise1 opt]# cp /etc/passwd /opt/passwd
2 [root@exercise1 opt]# ls -i /opt/passwd
3 16784824 /opt/passwd
4 [root@exercise1 opt]# vim /opt/passwd #添加一些内容
5 [root@exercise1 opt]# ls -i /opt/passwd
6 16784851 /opt/passwd
```

这就是为什么每次修改完服务器的配置文件,都要重启服务,重新读一下 配置文件。

注: 当生成硬链接时,修改文件,不会改变inode号码

```
1 [root@home abc]# 11 -i
2 总用量 8
 3 67 -rwxr-xr-x 2 root root 4 7月 26 14:52 a.txt
4 67 -rwxr-xr-x 2 root root 4 7月 26 14:52 a.txt.bak
   68 -rw-r--r-- 1 root root 0 7月 26 15:18 b.txt
5
   [root@home abc]# vim a.txt
6
   [root@home abc]# 11 -i
   总用量 8
8
   67 -rwxr-xr-x 2 root root 40 7月 26 15:19 a.txt
   67 -rwxr-xr-x 2 root root 40 7月 26 15:19 a.txt.bak
10
   68 -rw-r--r-- 1 root root 0 7月 26 15:18 b.txt
11
12
```

总结:

硬链接与软链接的区别:

- 1.硬链接文件与源文件的inode节点号相同,而软链接文件的inode节点号与源文件不同
- 2.软链接能针对目录和跨分区创建软链接,硬链接只能针对文件 ==> 软链接可以跨文件系统,硬链接不可跨文件系统
- 3.删除软链接文件,对源文件及硬链接文件无任何影响;删除文件的硬链接文件,对源文件及软链接文件无任何影响;删除链接文件的源文件,对硬链接文件无影响,会导致其软链接失效;同时删除源文件及其硬链接文件,整个文件才会真正的删除

6.实战:解决磁盘有空间但创建 不了文件-修复服务器文件系统

解决磁盘有空间但创建不了文件

实战场景:在一台配置较低的Linux服务器(内存、硬盘比较小)的/data分区内创建文件时,系统

提示磁盘空间不足,用df -h命令查看了一下磁盘使用情况,发现/data分区只使用了80%,还有1.9G的剩余空间,但是无法创建新的文件。当时使用的是root用户。服务器没有被黑。

1	[root@exercise1	opt]#	df -k	1	
2	文件系统	容量	己用	可用	已用% 挂载点
3	/dev/sda3	18G	2.3G	16G	13% /
4	devtmpfs	479M	0	479M	0% /dev
5	tmpfs	489M	0	489M	0% /dev/shm
6	tmpfs	489M	19M	470M	4% /run
7	tmpfs	489M	0	489M	0% /sys/fs/cgroup
8	/dev/sr0	4.3G	4.3G	0	100% /mnt
9	/dev/sda1	197M	97M	100M	50% /boot
10	tmpfs	98M	0	98M	0% /run/user/0
11	/dev/sdb1	5G	4G	1G	80% /opt/abc

常识:只要权限够,磁盘上有空间一定可以创建文件。这个是错的。

排查:

```
1 模拟情况
2 [root@base ~]#df -i
3 文件系统 Inode 已用(I) 可用(I) 已
用(I)% 挂载点
4 /dev/sdb1 5242880 5242880 0 100%
```

后来用df-i查看了一下/data所在的分区的索引节点(inode),发现已经用满(IUsed=100%),导

致系统无法创建新目录和文件。

查找原因:

/data/cache目录中存在数量非常多的小字节缓存文件,占用的Block不多,但是占用了大量的inode。

解决方案

解决方案1: 删除/data/cache目录中的部分文件,释放出/data分区的一部分inode。

解决方案2: 在/data备份好一些文件,然后删除这些文件,释放一些inode,然后创建一个文件 夹/data/cache2。在cache2下挂载一个新分区: sda4,下次写数据需要写到新分区cache2目录下。

inode分区完后,可以增加吗?不可以。inode总数是在格式化时定下来。

格式化给文件系统的时候可以指定大小

- 1 [root@base ~]# mkfs.xfs -I 50000000000 /dev/sda1#可以指定大小
- 2 参数:
- 3 [-ibytes-per-inode][-I inode-size]