

カメラの設定

カメラは3Dワールドのどの場所を映し出すかを決めるための 最も重要な設定になります。

キャラクターが動いたり、向きを変えたりすると、 画面もそれに応じて、写す内容を変えるゲームが多いかと思います。





右の画面は、前進して、ちょっと左を向いた後の画面。 これは、キャラクターが移動していると同時にカメラも移動したり、 回転して向きを変えているため。


頻繁にカメラの位置を移動させたり、角度を変えたり、 しっかり制御する必要がありますので、カメラクラスを作成していきます。

ちなみに、

球体が { 0.0f, 0.0f, 0.0f } に設定されているのに 左下に表示されている理由としては、DxLibでは、カメラの初期位置が

x = 320.0f, y = 240.0f, z = (画面のサイズによって変化)

向きが真正面となっておりますので、



それではカメラクラスを作成して、カメラ位置を設定していきましょう。

DxLibでカメラの位置を設定する方法はいくつかありますが、 今回は、最も直感的な下記の関数を使用していきます。

int SetCameraPositionAndAngle(
VECTOR Position, float VRotate, float HRotate, float TRotate);

VECTOR Position : カメラの位置
float VRotate : 垂直回転角度(単位:ラジアン)
float HRotate : 水平回転角度(単位:ラジアン)
float TRotate : 捻り回転角度(単位:ラジアン)

必要な要素は、カメラの位置(x, y, z)、カメラの角度(x, y, z)になりますので、 逆算して、VECTOR構造体を2つ、メンバ変数に定義していきます。

Camera. h

```
// 描画処理(毎フレーム実行)
void Draw(void);

// 解放処理(基本的に最後の | 回だけ実装)
void Release(void);

private:

// カメラの位置
VECTOR pos_;

// カメラの角度
VECTOR angles_;

};
```

3 Dゲームにおいて、ほぼ全てのシーンでカメラを使う形になりますので、 Scene クラス I つ I つにカメラ機能を付けるのではなく、 全てのScene を統括する、Scene Manager にカメラ機能で実体を作っていきます。

SceneManager. h

~ 省略 ~

private:

~ 省略 ~

// カメラ

Camera* camera_; ※前方宣言を忘れずに

宣言が終わりましたら、SceneManager.cppの方に組み込んでください。 インスタンスの生成、Init、Update、Draw、Release。 今回新しく登場した概念なのですが、

// カメラ設定(毎フレーム実行) void SetBeforeDraw(void);

Drawの前に、必ずカメラ設定を行いましょう、という意味で、 上記関数を追加しています。 この関数の中で、カメラの位置や角度を設定していきます。

なぜかといいますと、

ダブルバッファリングを行うために、背面スクリーンに描画対象領域を 設定しているかと思いますが、

// 描画先グラフィック領域の指定// (3 D描画で使用するカメラの設定などがリセットされる)SetDrawScreen (DX_SCREEN_BACK);

この関数、『カメラの位置や角度がリセットされます』。

せっかくカメラの設定をプログラムしても、設定する場所によっては、 効果がかき消されてしまうため、なかなか3Dモデルが画面に映らない、 原因がわからないトラブルになりやすいです。 そういった事故をできるだけ無くすために、

```
SceneManager. cpp
void SceneManager::Draw(void)
  // 描画先グラフィック領域の指定
  // (3 D描画で使用するカメラの設定などがリセットされる)
  SetDrawScreen(DX_SCREEN_BACK);
  // 画面を初期化
  ClearDrawScreen();
  // カメラ設定
  camera_->SetBeforeDraw();
  // 描画
  scene_->Draw();
  // カメラデバッグ等
  camera ->Draw();
  // 暗転・明転
  fader_->Draw();
}
この処理順番を崩さないようにしていきたいと思います。
それではいよいよ、カメラクラスにカメラ設定を実装していきます。
Camera. cpp
void Camera::Init(void)
  // カメラの位置
  pos_{=} = \{ 0.0f, 500.0f, -500.0f \};
  // カメラの角度
  angles_ = { 40.0f * DX_PI_F / 180.0f, 0.0f, 0.0f };
}
```


```
void Camera::SetBeforeDraw(void)
{

// クリップ距離を設定する(SetDrawScreenでリセットされる)
SetCameraNearFar(I0.0f, 30000.0f);

// カメラの設定(位置と角度による制御)
SetCameraPositionAndAngle(
        pos_,
        angles_.x,
        angles_.y,
        angles_.z
);
```

ここで急に出てきたクリップ距離ですが、 カメラで写す奥行きが無限だと、処理も無限になりますので、 キリがありません。そこで、映し出す奥行きの最小と最大を設定します。

// クリップ距離を設定する(SetDrawScreenでリセットされる) SetCameraNearFar(10.0f, 30000.0f);



上図の例ですと、緑の球体は写りません。

無限という言葉を使ってしまいましたので、Farを制限すれば良い、と思われがちですが、距離が近ければ近いほど、

精密な計算を行う必要があります。(近くでハッキリ大きく見えてしまうため)ですので、意外にNearの設定も大切になってきますのでご注意ください。 許容できる範囲で、いくらかは設定するようにしてください。(0.0fにはしない)

このカメラ設定もリセットされてしまいますので、このタイミグで設定します。

あと、角度の設定についても、しばらく皆さんを悩ませる種になるかと思います。

// カメラの角度

angles_ = { $40.0f * DX_PI_F / 180.0f, 0.0f, 0.0f };$

角度の単位は、度数(デグリー)ではなく、弧度(ラジアン)である必要があります。 Unityなどのゲームエンジンは別ですが、プログラム上で角度を使用する場合、 ラジアンの方が都合が良いですので、C++を扱う際には、角度 = ラジアンと 覚えて貰って良いかと思います。

度数(DEG)	0	45	90	135	180	225	270	315	360
弧度(RAD)	0.00	0. 79	1.57	2. 36	3. 14	3. 93	4. 71	5. 50	6. 28

度数は人間的にわかりやすいですが、弧度はなかなかどのくらいの角度なのか、 イメージするのが難しいかもしれません。

そんな場合は、度数から弧度に変換するようにしましょう。

【デグリー/ラジアンの変換式】

度数(デグリー)から弧度(ラジアン)へ変換

度数 × π ÷ 180度 = 弧度

40度の場合だと、

 $40.0f * DX_PI_F / 180.0f = 0.698...f$

<u>弧度(ラジアン)から度数(デグリー)へ変換</u>

弧度 × 180度 ÷ π = 度数

0.698... ラジアンの場合だと、 0.698... f * 180.0f / DX_PI_F = 40度

※DX_PI_Fは、DxLibで定義されている円周率(3.141592...)の定数です



やっとそれっぽく描画されたのではないでしょうか。 カメラと球体の位置関係は、現在、このようになっています。

