# 弾の作成

次は、砲身から弾を発射できるようにしていきます。 弾といえば継承です。

今回は、プレイヤーの弾を作成していきますが、

今後、敵の弾を作るかもしれませんし、弾を複数種作るかもしれません。 機能的には似通った内容が多いですので、最初から継承元の基幹クラスを 作ってしまいましょう。


### 【弾の機能】

- Zキーで弾が発射されること
- 弾の描画には、3 Dモデル("Cannon/Shot. mvl")を使用すること
- ・ 複数発打てること
- ・ 次に弾が打てる迄の硬直時間を設けること
- ⇒ ほとんどロックマンの弾機能と同じです。 作れそうな人は自分で作りましょう。※弾の大きさは0.8倍くらいで

### 【弾機能の設計】

いつも悩ましいですが、ロックマンをベースに設計します。

- ・ 弾の実体は、Cannonクラスが持つ(撃つ者が持つ)
- ・ 弾の更新や描画は、GameSceneで行う (後の衝突判定がやりやすいため)
- ・ 使用しなくなった弾の実体は放置しておき、次の弾の実体に使いまわす (実体生成を少なるして、負荷を下げる)



#### 【仮組みの機能】

- ・ 弾の発射方向は、 一旦、Zの正方向で良い
- ・ 生存判定も後回し
- ・ 衝突判定も後回し

黒い弾が真っ直ぐ出ればよい

```
ShotBase. h
```

```
#pragma once
#include <DxLib.h>
class ShotBase
public:
  // コンストラクタ(元となるモデルのハンドルID)
  ShotBase(int baseModelId);
  // デストラクタ
  virtual ~ShotBase(void);
  // 弾の生成(表示開始座標、弾の進行方向)
   void CreateShot(VECTOR pos, VECTOR dir);
  // 更新ステップ
  void Update(void);
  // 描画
  void Draw();
  // 解放処理
   void Release(void);
  // 生存判定
   bool IsAlive(void);
private:
  // 元となる弾のモデルID
   int baseModelId_;
  // 弾のモデルID
   int modelId_;
  // 方向
```


```
VECTOR dir_;
   // 弾の大きさ
   VECTOR scl_;
   // 弾の角度
   VECTOR rot_;
   // 弾の座標
   VECTOR pos_;
   // 弾の移動速度
   float speed_;
   // 弾の生存判定
   bool isAlive_;
};
Cannon. h
#pragma once
#include <vector>
#include <DxLib.h>
class ShotBase;
class Cannon
{
public:
   ~ 省略 ~
   // 弾発射後の硬直時間
   static constexpr float SHOT_DELAY = 1.0f;
   ~ 省略 ~
   // 弾の取得
   std::vector<ShotBase*> GetShots(void);
```

```
private:
   ~ 省略 ~
  // ショット(ポインタ)
   std::vector<ShotBase*> shots_;
  // 弾のモデルID
   int shotModelId_;
   // 弾発射後の硬直時間計算用
   float stepShotDelay_;
  // 回転操作
   void ProcessRot(void);
  // 発射操作
   void ProcessShot(void);
  // 有効な弾を取得する
   ShotBase* GetValidShot(void);
};
Cannon. cpp
void Cannon::Init(void)
{
   ~ 省略 ~
  // 弾のモデル
   shotModelId_ =
      MVILoadModel((Application::PATH_MODEL + "Cannon/Shot.mvl").c_str());
   // 弾発射の硬直時間
   stepShotDelay_ = 0.0f;
  // 初期設定をモデルに反映(最初は実装しない)
  Update();
}
```


```
void Cannon::Release (void)
{
   MVIDeleteModel(standModelId);
   MVIDeleteModel(barrelModelId);
   MVIDeleteModel(shotModelId_);
   for (auto shot : shots_)
      shot->Release();
      delete shot;
   }
}
void Cannon::ProcessShot(void)
{
   auto& ins = InputManager::GetInstance();
   // 攻撃キーを押すと、弾を生成
   if (ins. IsNew(KEY_INPUT_Z) && stepShotDelay_ <= 0.0f)
      // 有効な弾を取得する
      ShotBase* shot = GetValidShot();
      // 弾を生成(方向は仮で正面方向)
      shot->CreateShot(barrelPos_, { 0.0f, 0.0f, 1.0f });
      // 弾発射後の硬直時間セット
      stepShotDelay_ = SHOT_DELAY;
   }
   // 弾発射後の硬直時間を減らしていく
   if (stepShotDelay_ > 0.0f) {
      stepShotDelay_ -= 1.0f / SceneManager::DEFAULT_FPS;
   }
```

```
}
ShotBase* Cannon::GetValidShot(void)
{
  size_t size = shots_.size();
  for (int i = 0; i < size; i++)
     if (!shots_[i]->IsAlive())
       return shots_[i];
  }
  ShotBase* shot = new ShotBase(shotModelId_);
  shots_.push_back(shot);
  return shot;
}
これで概ね、弾の処理が流れるための形はできましたので、
いよいよ弾の実装に入っていきます。
ShotBase::ShotBase(int baseModelId)
   baseModelId_ = baseModelId;
}
2D画像と同じように、ロード処理(HDDからメモリに移動する)を
省略するためにハンドルIDを引数から渡しているのですが、
3 Dモデルの場合は、そのままでは使えません。
モデルには頂点情報があり、それぞれで、その大きさや角度、
位置が異なるため、固有のハンドルIDである必要があります。
とはいえ、ゼロからモデル情報を構築する必要もありません。
一度、ロードされたモデル情報から必要な情報を複製することができます。
```

# 【2 D画像の場合】



# 【3Dモデルの場合】



```
この基礎モデルデータを複製して、新たに固有のモデルデータを作る機能が、DxLibでは、MVIDuplicateModel関数として、用意されています。
void ShotBase::CreateShot(VECTOR pos. VECTOR dir)
```

// 使用メモリ容量と読み込み時間の削減のため // モデルデータをいくつもメモリ上に存在させない modelId\_ = MVIDuplicateModel(baseModelId\_);

modelId\_ = MVIDuplicateModel(b)

// 弾の大きさを設定
scl\_ = { 0.8f, 0.8f, 0.8f };

// 弾の角度を設定
rot\_ = { 0.0f, 0.0f, 0.0f };

// 弾の発射位置を設定
pos\_ = pos;

// 弾の発射方向の設定
dir\_ = dir;

// 弾の速度

 $speed_ = 8.0f;$ 

// 弾の生存判定 isAlive\_ = true;

}

大量にモデルを使う時には、 必ず複製するようにしましょう。 メモリ使用量と処理速度が、 かなり改善されます。

```
Update関数では、弾を移動させる必要がありますので、
弾の移動処理を実装していきます。
2 Dであれ、3 Dであれ、移動処理は変わりません。
```

移動処理とは、【座標 + 移動量】で実装できます。 移動量は、【方向 × スピード】で求められます。

```
void ShotBase::Update(void)
   if (!IsAlive())
      // 生存していなければ処理中断
      return;
   }
   // 弾を移動させる
   // 移動量の計算(方向×スピード)
   VECTOR movePow;
   // 移動処理(座標+移動量)
   ???
   // 大きさの設定
   MVISetScale (modelId_, scl_);
   // 角度の設定
   MVISetRotationXYZ(modelId_, rot_);
   // 位置の設定
   MVISetPosition(modelId , pos );
```

}

モデルの大きさや、角度、位置を変えないのであれば、Update 関数で記載する必要はありませんが、弾は常に移動(位置の変更)を行いますので、Update内で、モデル制御を行います。これらの設定をしないと、移動されません。

```
モデルの描画、メモリ解放を忘れずに。
```

```
void ShotBase::Draw()
{

if (!IsAlive())
{

    // 生存していなければ処理中断
    return;
}

MVIDrawModel(modelId_);
}

void ShotBase::Release(void)
{

    MVIDeleteModel(modelId_);
}
```