
# ССNА / Лабораторная работа №1



#### Физическая топология:




#### Описание:

- <u>Область:</u> в рамках данной лабораторной работы отрабатываются базовые навыки работы с маршрутизаторами и коммутаторами
- Цель: систематизация и закрепление знаний и навыков в комплексе
- Уровень: CCNA
- Сложность: средняя

# ССNА / Лабораторная работа №1



#### Логическая топология:



### CCNA / Лабораторная работа №1



### Задания:

- 1. Настроить имена и интерфейсы, и сабинтерфейсы маршрутизаторов в соответствии с приведенной топологией. Пропускная способность серийных линков 256 Кб/с.
  - 1. На маршрутизаторе R1 на интерфейсе fa 0/0 установить инкапсуляцию dot1q и создать 3 саб интерфейса: fa0/0.1 (vlan 1), fa0/0.100 (vlan 100) и fa0/0.200 (vlan 2)
- 2. Настроить коммутатор Sw1 следующим образом:
  - 1. Создать vlan 100 с именем main, vlan 200 с именем backup
  - 2. Интерфейсу vlan 1 присвоить IP адрес 192.168.0.10/30
  - 3. Порт fa 0/1 trunk, разрешить на порте только vlan 1, 100, 200
  - 4. Порт fa 0/2 access, vlan 100
  - 5. Порт fa 0/3 access, vlan 200
  - 6. Настроить access порты чтобы они сразу переходили в режим Forwarding после подключения узлов
  - 7. Настроить безопасность на портах таким образом, чтобы к порту могли подключаться только доверенные маршрутизаторы (R2 к fa 0/2, R3 к fa 0/3 соответственно). В случае подключения к портам каких-либо других устройств, порты должны автоматически выключаться.
- 3. Настроить пароли для входа в привилегированный режим (cisco-lab.by).
- 4. Настроить пароли для подключения по telnet (cisco-lab.by).
- 5. При использовании команды **show run** пароли должны отображаться в зашифрованном виде

### CCNA / Лабораторная работа №1



### Задания:

- 6. Ознакомиться с выводами команды **show cdp** и различными ее модификациями.
- 7. Понять каким образом используя это команду можно узнать топологию сети.
- 8. Отключить на Sw1 в режиме глобальной кофигурации cdp, сравнить выводы команды с предыдущими.
- 9. Проверить подключения по telnet между маршрутизаторами.
- 10. Составить таблицу узлов (hosts table), где соотнести IP адреса сетевых устройств с именами (hostnames) оборудований, настроенных в пункте 1
- 11. Проверить подключение через telnet используя как IP адреса, так и имена