## 1. Xarxes d'accés cablejades: ADSL

Volem calcular el rendiment màxim d'una línia ADSL a 2 Mbps a l'hora de transmetre un paquet IP de 1500 octets (capçalera IP inclosa):

 a) Dibuixeu la pila de protocols, des del nivell físic fins al nivell IP del punt d'accés ADSL (router ADSL amb interfície d'usuari Ethernet) indicant els protocols de cada nivell.

•	•	•	
	IP	IP	
		PPP	
	Ethernet	Ethernet	
LAN	LAN Physical Medium	AAL/SNAP	
		АТМ	
		ADSL	DSLAM

b) Calculeu la redundància (*overhead*) que s'introdueix des del nivell IP cap avall (IP exclòs) sense tenir en compte la formació de la multitrama.

```
8 octets (PPP) + 18 octets (Ethernet) + 8 octets (AAL) + 5 octets (ATM) = 39 octets
```

c) Calculeu la redundància (overhead) que s'introdueix en la formació la multitrama ADSL formada però exclusivament per trames amb dades interleaving (sense capçalera per trama).

```
1500 IP
1500 + 8 octets IP+PPP
1508 + 8 = 1516 + 20 (PAD) = 32 cèl·lules ATM
1536 octets + 32 capcelera ATM = 1536 + 160 = 1696 octets
```


d) Calculeu el rendiment total (bits paquet IP sobre bits totals transmesos). 1500/1696 = 88.44%

## 2. Xarxes d'accés cablejades: HFC

En una xarxa d'accés HFC que s'ajusta a la normativa DOCSIS 3.0, calculeu el temps que transcorre des que una estació vol transmetre fins que ho aconsegueix (suposeu que no hi ha col·lisió). Considereu que la estació està a 1 Km de la capçalera (Tp = 5 microseg) que tant la petició com la resposta són una trama MAC del mateix format, que el temps de procés a la estació és nul i utilitzeu els paràmetres MAC en el cas de treballar en mode *reservation access*.

a) Feu un esquema temporal del procés d'assignació de recursos (comanda-resposta) entre la capçalera i el cablemodem de l'estació en qüestió (interval de resolució de conflictes).

Velocitat de transmissió 120/12 Mbps (Down/Up).



b) Calculeu el temps de transmissió de les unitats de transferència.


Upstream: 8 octets \* 8 bits / 12 Mbps= 5,33µs Downstream: 8 octets \* 8 bits / 120Mbps = 0,533µs

c) Ara calculeu el temps total d'accés al medi.


$$Tp + T_t req + Tp + T_t grant = 5 + 5,33 + 3 + 0,533 = 15,863 \mu s$$

### 3. Xarxes d'accés cablejades: FTTH

Suposem que tenim una xarxa GPON amb una arquitectura de multiplexació que correspon exactament al dibuix. Interpreteu-lo i contesteu les següents preguntes:



a) Dibuixeu un esquema de la xarxa GPON d'accés indicant amb detall els elements de l'arquitectura que intervenen (tenint en compte que hi ha 3 ONU, 4 T-CONT amb els seus Ports). Això implica



- b) Poseu un valor coherent (inventat) a tots els ONU-ID, Alloc-ID i Port-ID. Expliqueu-ho. Com surt al dibuix cada ONU te un ONU-ID, cada T-CON te un Alloc-ID i cada Port te un Port-ID. Son tots diferents ja que es el direccionament que es fara servir a la xarxa. Per exemple, no es el mateix trucar a la ONU 52 | T-CON 1 | PORT 1 que a ONU 52 | T-CON 1 | PORT 2; son telefons diferents tot hi estar a la mateixa ONU
- c) Indiqueu el format de la trama GEM fins el paquet IP i indiqueu el significat de cada camp.





Figure 4. Downstream GTC Frame Format



#### **GTC Frame**

PCBd - Capcelera de Downstream

Psync - Bits de sincronisme

**PLOAMd** - Physical Line Operations and Maintenance

**BIP** - Pel Control de paritat dels camps anteriors

**Plend** - Flags (repetits per seguretat)

Upstream Bwmap - Mapa de quins slots son per cada T-CON

### **Upstream BW Map**

Alloc ID - Identificador de cada T-CON

Slot Start & Slot End - Indica on comença i acaba l'slot assignat a aquella T-CON

#### **GEM Frame**

PLI - Indicador de la longitud del payload

Port-ID - Identificador del port dins la T-CON

**PTI** - Payload Type Indicator (igual que a ATM)

**HEC & CRC** - Control de errors

### **Ethernet Frame (GEM Payload L Bytes)**

DA - Direccio de desti

SA - Direccio d'origen

Length/type - Longitud o tipus de trama

FCS - Control d'errors

## d) Expliqueu el sistema de sincronització de la trama GEM i la seva necessitat.

Es busca bit a bit un HEC valid per a les dades anteriors (aixo significa que s'ha trobat una trama), en quant es troba un es pasa directament a l'estat de sincronitzat. Despres d'aixo es va comprovant que no es perd el sincornisme, en cuant una trama no es troba es torna a buscar bit a bit.

Aquest sincronisme es necessari per saber quan son els slots de dades i aixi poder anar a buscar o posar les dades quan toca.

#### 4. Comparativa ADSL - HFC

Feu una comparativa entre ADSL i Cable HFC referint-vos als aspectes següents:

Instal·lació

Les dues opcions reaprofiten les instalacions existents (telefon o cable), tot i que per HFC moltes vegades es necessari posar una linea de telefon si aquesta no existeix.

### Forma d'accés

L'ADSL te un acces unic per a cada usuari mentre que el HFC fa servir un medi compartit entre diferents clients per a accedir, cosa que pot crear problemes de privacitat.

### • Seguretat i privacitat

La seguretat i privacitat esta molt mes compromesa amb HFC, ja que les dades se envien a tots els clients que estiguin conectats al cable coaxial esperant que cadascu agafi els seus paquets.

### Cobertura

La cobertura es bastant alta als dos casos (a excepcio del HFC a Espanya), tot i que pot ser la cobertura del ADSL es lleugerament major.

#### Interactivitat

### Accés a telefonia

Tots dos serveis donen acces al sistema telefonic, pero com ja s'ha indicat abans, en el cas del HFC es necessari posar-hi una linea de telefonia paralela al cable coaxial.

### Accés a TV digital

En aquest cas aqui destaca HFC ja que inicialment era una instalacio de TV. En alguns casos s'ha arribat a posar TV sobre ADSL pero el rendiment es molt baix.