TP2: Introduction à DHCP¹

Objectifs

L'objectif de ce TP est de mettre en place du DHCP dans l'environnement Kathará.

Exercice 1 : Création du lab Katharà

La première étape sera de mettre en place la topologie Katharà présentée en Figure 1.

- Le routeur $\mathbf{R0}$ aura un fichier de startup qui va configurer les deux adresses IP et activera le routage.
- Le routeur **R1** sera lié à la machine hôte par un pont avec une configuration (par fichier de startup) pour l'interface eth0




FIGURE 1 – Topologie de base du TP



Votre identifiant et mot de passe pour la VM Katharà sont iut/iut.

- 1. Créez les fichiers de topologie Katharà pour l'infrastructure de la Figure 1 (les deux sous-réseaux dont font partie les interfaces eth0 et eth1 sont en /24).
- 2. Sur la machine **R1** assurez-vous de pouvoir joindre la machine 8.8.8.8 (si ceci n'est pas possible, identifiez et trouvez une solution au problème).
- 3. Sur **R1** également, assurez-vous de pouvoir joindre **www.google.fr** (si ceci n'est pas possible, alors identifiez et trouvez une solution au problème).
- 4. Sur l'interface de R1 qui est liée à R0, configurez l'adresse IP 172.16.5.254/24.
- 5. Faites les vérifications des questions 2 et 3, mais cette fois-ci pour la machine R0.

^{1.} Sujet réalisé par Cristina ONETE

Exercice 2 : une configuration DHCP de base

Dans cet exercice nous allons faire une configuration DHCP de base sur la machine ${\bf R0}$ et seulement sur le sous-réseau de ${\bf PCA}$ et ${\bf PCB}$ dans un premier temps.



Sur vos machines personnelles, mettez à jour vos dépôts avec la commande : apt update

- 1. Utilisez la commande apt search isc-dhcp-server pour voir quelles sont les versions existantes du fichier isc-dhcp-server. Puis, tapez apt install isc-dhcp-server pour installer le serveur DHCP (il va falloir taper o pour oui quelques fois...).
- 2. Ouvrez en mode édition le fichier /etc/default/isc-dhcp-server. Il faut dé-commenter tout ce qui est lié à IPv4 (le path vers la configuration et celui vers le pid). Finalement il va falloir ajouter la bonne interface dans INTERFACESv4 (attention, entre les guillemets!).



Pensez à sauvegarder le fichier en quittant et avant de passer à la suite!

- 3. Maintenant il va falloir configurer le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf. Nous voulons que le serveur DHCP donne des adresses sur une plage de 1 à 100 et qu'il indique aux machines qui demanderont des adresses, une passerelle pour envoyer des messages hors-réseau (quelle machine jouera le rôle de la passerelle?). Écrivez le fichier de configuration attendu et testez votre connectivité avec ping.
- 4. Une fois le serveur mis en place, il va falloir premièrement vérifier la configuration DHCP, sans démarrer le serveur. Quelle commande faut-il taper?
- 5. Il faut maintenant démarrer le serveur DHCP. Quelques commandes utiles pour démarrer/arrêter le serveur DHCP :
 - Démarrage : systemctl start isc-dhcp-server ou /etc/init.d/dhcp start
 - Arrêt: systemctl stop isc-dhcp-server stop ou /etc/init.d/dhcp stop
 - Redémarrage: systemctl restart isc-dhcp-server
- 6. La commande ss (qui remplace netstat) nous permet à vérifier le statut des connexions d'une machine. En utilisant man ss, trouvez comment vous pouvez utiliser cette commande pour vérifier que le serveur DHCP est à l'écoute.
- 7. Sur les machines **PCA** et **PCB** demandez des adresses au serveur DHCP. Une fois les adresses reçues, vérifiez que **PCA** et **PCB** ont accès à 8.8.8 (ping). Si ceci n'est pas le cas, identifiez et trouvez une solution au problème.
- 8. Est-ce que les machines **PCA** et **PCB** peuvent faire un ping vers <www.google.fr>? Si non, pouvez-vous trouver et régler le problème?

Exercice 3: Extension de la configuration DHCP

Maintenant que la configuration de base fonctionne, nous allons étendre la configuration DHCP pour qu'elle porte également sur le réseau du côté droit de **R0** (interface eth1).



- 1. Commencez par enlever l'adresse IP que nous avions mis du côté gauche de R1.
- 2. Relevez les adresses MAC des machines : Serveur et R1 (côté gauche, interface eth1).
- 3. Les machines **Serveur** et **R1** devront avoir des adresses fixes (la même adresse à chaque fois qu'ils demanderont une adresse auprès du serveur DHCP).
 - Pour R1, nous allons utiliser l'adresse 172.16.5.254/24
 - Pour Serveur nous allons utiliser l'adresse 172.16.5.100/24
- 4. Modifiez la configuration DHCP de la machine **R0** pour faire du DHCP sur une plage de 1 à 254 dans le réseau 172.16.5.0/24, avec le bon routeur (lequel?) pour les machines et en tant que serveur DNS le serveur 8.8.8.8. De plus, les deux machines (**Serveur** et **R1**) devront recevoir les adresses fixes données ci-dessus
- 5. Déboguez et vérifiez votre configuration. Puis redémarrez le serveur et vérifiez que les deux machines ont bien reçu les bonnes adresses.